Turbo Basic XL

```
9 REM Program TMPCHK.BAS
10 GRAPHICS 0:POKE 710,12:POKE 712,12:POKE 709,2
100 ------------------------------------
110 REM stat=USR(DRV,dcmnd,dbufa,dbyt,daux1&2)
120 ------------------------------------
130 REM
140 DIM OD$(1),VTOC($0100),MASKA(8)
150 DIM CFB$(512)
160 REM wagi bitow(odwrotna kolej.)
170 B=$80
180 FOR I=0 TO 7
190   MASKA(I)=B:B=B DIV 2:NEXT I
200 REM ------------
210 REM odczytaj pliki systemowe...
220 TRAP #EOF:CFBLN=1
230 OPEN #1,4,0,"D:CFBDRV2.OBJ"
240 DO
250   GET #1,D:CFB$(CFBLN,CFBLN)=CHR$(D):CFBLN=CFBLN+1
260 LOOP
270 # EOF:CLOSE #1
280 BLOAD "D:DRV8.OBJ":XBUF=$0600:DRV=$8000
289 ? "-----------------------------------------"
290 ? "Program:":? "Przygotowanie dysku transferowego -"
291 ? "  - dostepnego dla Atari i PC XT/AT.":?
292 ? "                autor:Wojciech Karolik"
293 ? "                     OLSZTYN 1994"
299 ? "-----------------------------------------"
300 PL=$0168:REM  stand nr VTOC
310 OFSPRG=9:REM  dlugosc loadera
320 # MENU:?
330 INPUT "²Testowany dysk na IBM'ie (t/n)";OD$
340 IF OD$<>"T" AND OD$<>"t" THEN EXEC FORMAT:IF OD$="n" OR OD$="N":END :ELSE :G
O# MENU:ENDIF
350 EXEC MK_VTOC:IF TEST=0 THEN GO# MENU
360 REM ---------------------
370 REM zapisz TRANSFER.COM
380 # TEST
382 ? "-zapisz plik instalujacy w systemie":? "  stacje D2: jako D1: z katalogie
m w":? "  innym miejscu..."
390 TRAP #OK:OFS=1
400 OPEN #1,8,0,"D:TRANSFER.COM"
410 REPEAT
420   IF OFS=7 THEN PUT #1,PL MOD $0100:PUT #1,PL DIV $0100:OFS=9:REM ..nowy VTO
C
430   PUT #1,ASC(CFB$(OFS,OFS)):OFS=OFS+1
440 UNTIL OFS>=CFBLN
450 # OK:CLOSE #1
460 IF OFS<>CFBLN THEN ? "²Plik instalacyjny D2: /TRANSFER.COM/":? "  nie zostal
 zapisany!":END
470 REM ----------------
480 REM zapisz VTOC w nowym miejscu PL          i w BOOT
485 ? "-zapisz VTOC w nowym miejscu... *->*;
490 STAT=USR(DRV,ASC("R"),XBUF,$0100,$0168):? CHR$(111+(STAT<>1)*9);"=>";:REM ?
"old VTOC read status ";STAT
500 STAT=USR(DRV,ASC("W"),XBUF,$0100,PL):? CHR$(111+(STAT<>1)*9):REM ? "new VTOC
 write status ";STAT
510 FOR F=0 TO $FF
520   VTOC(F)=PEEK(XBUF+F):NEXT F
525 ? "-zapisz VTOC w BOOT sektorach... ";
```

```
510 FOR F=0 TO $FF
520   VTOC(F)=PEEK(XBUF+F):NEXT F
525 ? "-zapisz VTOC w BOOT sektorach... ";
530 EXEC WRTBOOT:?
540 REM ---zafulluj dysk...
545 ? "-zajmij caly dysk dostepny poprzez":? "  standardowy katalog... *;
550 DPOKE XBUF+3,0
560 FOR OFS=$0A TO $63:POKE XBUF+OFS,0:NEXT OFS
570 STAT=USR(DRV,ASC("W"),XBUF,$0100,$0168):? CHR$(111+(STAT<>1)*9):REM ? "old d
isk full status ";STAT
580 END
590 ------------------------------------
600 PROC KEY
610   ? "hmmmm...";
620   IF INKEY$="" THEN 620
630   ? "gotowy ?";
640   IF INKEY$="" THEN 640
650   ? ""
660 ENDPROC
670 ------------------------------------
680 PROC SCAN
690   ? "Scanning dysku w stacji 1"
700   FOR T=0 TO 39:? "Track:";T;":";
710     FOR S=1 TO 18
720       N=T*18+S:DL=$80+(N>3)*$80
730       REM czysc stary katalog...
740       IF N>=$0168 AND N<=$0170
750         FOR F=0 TO $FF:POKE XBUF+F,0:NEXT F
760         STAT=USR(DRV,ASC("W"),XBUF,DL,N)
770       ENDIF
780       EXEC AVAIL
790       IF AVL=0 THEN GO# BAD
800       STAT=USR(DRV,ASC("R"),XBUF,DL,N)
810       IF STAT=1
820         TST=PEEK(XBUF)-1
830         IF TST=0 AND STAT=1 THEN ? "o";:EXEC FREE
840       ENDIF
850       # BAD
860       IF STAT<>1 OR TST<>0 OR AVL=0 THEN ? "*";:EXEC BUSY:AS=AS-1
870     NEXT S:?
880   NEXT T
890 ENDPROC
900 ------------------------------------
910 PROC MK_VTOC
920   ? "²SCANNING"
930   ? "Prosze o dysk transferowy..."
940   EXEC KEY
950   ? "-odczyt mapy z BOOT sektorow ...";
960   EXEC RDBOOT:?
961   IF TEST=0 THEN ? "...DYSK NIEZNANY...":GO# BRK
970   AS=$02D0:REM Avail. sectors
980   ? "-buduj mape..."
990   EXEC SCAN
1000    REM szukaj nowego miejsca
1010    EXEC FIND:REM PL- nowy nr VTOC
1020    ? "²- nowy nr VTOC: sektor $";HEX$(PL):AS=AS-9
1025    REM czysc obszar nowego katalogu
1030    FOR F=0 TO $FF:POKE XBUF+F,0:NEXT F
1040    FOR F=PL TO PL+8
1050      STAT=USR(DRV,ASC("W"),XBUF,$0100,F):NEXT F
1060    REM liczba dostepnych sektorow
1070    VTOC(4)=AS DIV $0100:VTOC(3)=AS MOD $0100
1080    VTOC(2)=VTOC(4):VTOC(1)=VTOC(3)
1090    ? " ";AS;" wolnych sektorow"
1100    REM zapisz mape na dysk
1110    FOR F=0 TO $FF
1120      POKE XBUF+F,VTOC(F):NEXT F
1130    ? "-zapisz VTOC w stand.miejscu... *;
1140    STAT=USR(DRV,ASC("W"),XBUF,$0100,$0168):? CHR$(111+(STAT<>1)*9):REM ? "ne
```

```
1100   REM zapisz mape na dysk
1110   FOR F=0 TO $FF
1120     POKE XBUF+F,VTOC(F):NEXT F
1130   ? "-zapisz VTOC w stand.miejscu... *;
1140   STAT=USR(DRV,ASC("W"),XBUF,$0100,$0168):? CHR$(111+(STAT<>1)*9):REM ? "ne
w stand VTOC write status ";STAT
1149   # BRK
1150 ENDPROC
1160 ------------------------------------
1170 PROC FREE
1180   IF N=$02D0 THEN N=0
1190   BIT=MASKA(N&7):BAJT=(N DIV 8)+$0A
1200   VTOC(BAJT)=VTOC(BAJT)!BIT
1210 ENDPROC
1220 ------------------------------------
1230 PROC BUSY
1240   IF N=$02D0 THEN N=0
1250   BIT=MASKA(N&7) EXOR $FF:BAJT=(N DIV 8)+$0A
1260   VTOC(BAJT)=VTOC(BAJT)&BIT
1270 ENDPROC
1280 ------------------------------------
1290 PROC AVAIL
1300   BIT=MASKA(N&7):BAJT=(N DIV 8)+$0A
1310   AVL=VTOC(BAJT)&BIT
1320 ENDPROC
1330 ------------------------------------
1340 PROC FIND
1350   N=$02D0:L=9:REM 8(dir)+1(vtoc)
1360   REPEAT
1370     N=N-1
1380     EXEC AVAIL
1390     IF AVL<>0:L=L-1:ELSE :L=9:ENDIF
1400   UNTIL L=0 OR N=4
1410   IF N=4 THEN ? "²²Ten dysk jest nieprzydatny !!":END
1420   PL=N
1430   REM rezerwuj nowy obszar
1440   FOR I=0 TO 8
1450     N=PL+I:EXEC BUSY
1460   NEXT I
1470 ENDPROC
1480 ------------------------------------
1490 PROC FORMAT
1492   ? "Dyskietka zostanie sformatowana a"
1493   ? " nastepnie przetestowana na IBM'ie"
1494   ? "    (opcja SCANNING DYSKU)"
1500   RESTORE #FRAME
1510   L=0
1520   READ D:IF D>-1 THEN POKE XBUF+L,D:L=L+1:GOTO 1520
1530   INPUT "²Formatowac dysk (stacja 1) t/n ";OD$
1540   IF OD$<>"T" AND OD$<>"t" THEN GO# FRAME
1550   ? "²FORMAT"
1560   ? "Prosze o dysk transferowy..."
1570   EXEC KEY
1580   REM  OMEG? $23('#')-fmt DD
1590   STAT=USR(DRV,ASC("#"),XBUF,0,0)
1600   IF STAT=139:REM OS Atari...
1610     STAT=USR(DRV,$4F,XBUF,L,0)
1620     IF STAT=1 THEN STAT=USR(DRV,ASC("!"),XBUF,0,0)
1630   ENDIF
1640   IF STAT=1
1650     ? "Dysk sformatowany..."
1660   ELSE :? "²error :";STAT:ENDIF
1670   EXEC INIT
1680   # FRAME
1690   DATA 40,0,0,18,0,4,1,0,255,0,0,0,-1
1700 ENDPROC
1710 ------------------------------------
1720 PROC INIT
1730   FOR I=0 TO $FF
```

```
1710 ------------------------------
1720 PROC INIT
1730   FOR I=0 TO $FF
1740     IF I<$0A OR I>$63:VTOC(I)=0
1750     ELSE :VTOC(I)=$FF:ENDIF
1760   NEXT I
1770   VTOC(0)=$02:REM DOS 2.0
1780   REM zajmij standard.sektory
1790   VTOC($0A)=$0F:REM sek.1-3,$2d0
1800   VTOC($37)=0:VTOC($38)=$7F:REM sek.$168-$170
1810   REM zajmij  sektory wadliwe...
1820   BUF=XBUF
1830   WHILE DPEEK(BUF)<>$FFFF AND BUF<XBUF+$0100
1840     N=DPEEK(BUF)
1850     IF N<=$02D0 THEN EXEC BUSY
1860     ? "BAD format:";HEX$(N)
1870     BUF=BUF+2:WEND
1880   ? "-zapis szkieletu mapy w BOOT...";
1890   EXEC WRTBOOT:?
1900 ENDPROC
1910 ------------------------------------
1920 PROC WRTBOOT
1930   RESTORE #LOADER
1940   FOR F=0 TO OFSPRG-1
1950     READ D:POKE XBUF+F,D:NEXT F
1960   FOR F=0 TO $7F
1970     POKE XBUF+OFSPRG+F,VTOC(F):NEXT F
1980   REM w 2 ostatnich bajtach-nr VTOC
1990   POKE XBUF+$7E,PL MOD $0100:POKE XBUF+$7F,PL DIV $0100
1995   ? "***;
2000   EQ=0:FOR N=1 TO 3
2010     STAT=USR(DRV,ASC("W"),XBUF,$80,N):? CHR$(111+(STAT<>1)*9);:REM ? "BOOT
WRITE status ";STAT
2020     EQ=EQ+STAT:NEXT N
2030   IF EQ>=(3*128) THEN ? "²":STOP
2040   # LOADER
2050   DATA 0,1,0,7,6,7
2060   DATA 76,113,228
2070 ENDPROC
2080 ------------------------------------
2090 PROC RDBOOT
2095   TEST=1:REM =1 :prawda o tescie
2099   ? "***;
2100   N=1:REPEAT
2110     STAT=USR(DRV,ASC("R"),XBUF,$80,N):? CHR$(111+(STAT<>1)*9);:REM ? "BOOT
READ status ";STAT
2120     N=N+1:IF N>3 AND STAT<>1 THEN ? "²":STOP
2125   UNTIL STAT=1
2130   REM ---sprawdz BOOT LOADER----
2131   RESTORE #LOADER
2132   FOR F=0 TO OFSPRG-1:READ D
2133     IF PEEK(XBUF+F)<>D THEN TEST=0
2134   NEXT F
2139   REM --przenies VTOC do tablicy
2140   FOR F=0 TO $FF
2150     IF F<$80:VTOC(F)=PEEK(XBUF+OFSPRG+F)
2160     ELSE :VTOC(F)=0:ENDIF
2170   NEXT F
2180 ENDPROC
```