

Documentation Technique

Windows Server — Installation & Configuration AD DS

Guide complet en 9 étapes


Wael SI-ALI, BTS SIO SISR. Projet AP semestre 2 : centre de loisirs (2026)

Étape 1 — Configuration de l'adresse IP (carte réseau)

Au lancement de Windows Server, sélectionnez le mode configuration avec interface graphique (mode Bureau).

Une fois le serveur démarré, le Gestionnaire de serveur s'ouvre automatiquement.

Rendez-vous dans Serveur local (menu de gauche), puis cliquez sur l'adresse IP affichée en face d'Ethernet 0.



Cliquez sur la carte réseau utilisée (Ethernet 0 dans l'exemple ci-dessous).

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▸ Serveur local

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DNS

Services de fichiers et d... ▸

PROPRIÉTÉS
Pour WIN-BRT65MAHMF7

TÂCHES ▾

Nom de l'ordinateur: WIN-BRT65MAHMF7
Domaine: NassWaelProjet.local

Dernières mises à jour installées: Windows Update
Dernière recherche de mises à jour :

Pare-feu Microsoft Defender: Privé : Actif
Gestion à distance: Activé
Bureau à distance: Désactivé
Association de cartes réseau: Désactivé
Ethernet0: 172.31.13.1

Antivirus Microsoft Defender
Commentaires et diagnostics
Configuration de sécurité renforcée d'Internet
Fuseau horaire
ID de produit (Product ID)

Version du système d'exploitation: Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation
Informations sur le matériel: VMware, Inc. VMware Virtual Platform

Processeurs
Mémoire installée (RAM)
Espace disque total

ÉVÉNEMENTS
Tous les événements | 10 au total

TÂCHES ▾

Filtrer

Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
WIN-BRT65MAHMF7	4098	Avertissement	Group Policy Scheduled Tasks	Application	30/04/2026 16:38:5
WIN-BRT65MAHMF7	4098	Avertissement	Group Policy Scheduled Tasks	Application	30/04/2026 16:33:5
WIN-BRT65MAHMF7	7009	Erreur	Microsoft-Windows-Service Control Manager	Système	30/04/2026 16:30:2

Tapez ici pour effectuer une recherche

16:47
30/04/2026

Faites un clic droit > Propriétés, puis double-cliquez sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DNS

Services de fichiers

Connexions réseau

« Réseau et Internet » Connexions réseau

Organiser ▾

Ethernet0
Réseau
Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection

Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection

internet

Gestion de réseau

Connexion en utilisant :

 Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection

Configurer...

Cette connexion utilise les éléments suivants :

- ☒  Client pour les réseaux Microsoft
- ☒  Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
- ☒  Planificateur de paquets QoS
- ☒  Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
- ☐  Protocole de multiplexage de carte réseau Microsoft
- ☒  Pilote de protocole LLDP Microsoft
- ☐  Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)

Installer...

Désinstaller

Propriétés

Description

Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protocole de réseau étendu par défaut permettant la communication entre différents réseaux interconnectés.

OK

Annuler

Configurez la carte réseau IPv4 en mode statique : renseignez les adresses IP définies pour votre réseau, cochez Valider les paramètres en quittant, puis cliquez sur OK.

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :	172 . 31 . 83 . 1
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :	172 . 31 . 0 . 254

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :	127 . 0 . 0 . 1
Serveur DNS auxiliaire :	. . .

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

⚠ Avant de passer à l'étape 2, vérifiez impérativement que la configuration IP s'est bien enregistrée. Vous pouvez ensuite fermer toutes les fenêtres sauf le Gestionnaire de serveur.

Étape 2 — Ajout des rôles DNS et AD DS

Dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur Gérer (en haut à droite), puis sélectionnez Ajouter des rôles et des fonctionnalités.

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▸ Serveur local

Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
DNS
Services de fichiers et d...

PROPRIÉTÉS
Pour WIN-BRT65MAHMF7

Nom de l'ordinateur	WIN-BRT65MAHMF7
Domaine	NassWaelProjet.local
Pare-feu Microsoft Defender	Privé : Actif
Gestion à distance	Activé
Bureau à distance	Désactivé
Association de cartes réseau	Désactivé
Ethernet0	172.31.83.1
Version du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation
Informations sur le matériel	VMware, Inc. VMware Virtual Platform

Antivirus Microsoft Defender
Commentaires et diagnostics
Configuration de sécurité renforcée d'Internet
Fuseau horaire
ID de produit (Product ID)

Processeurs
Mémoire installée (RAM)
Espace disque total

ÉVÉNEMENTS
Tous les événements | 12 au total

Filter


Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
WIN-BRT65MAHMF7	4098	Avertissement	Group Policy Scheduled Tasks	Application	30/04/2026 16:48:5
WIN-BRT65MAHMF7	4098	Avertissement	Group Policy Scheduled Tasks	Application	30/04/2026 16:43:5
WIN-BRT65MAHMF7	4098	Avertissement	Group Policy Scheduled Tasks	Application	30/04/2026 16:38:5

Tâches

Tapez ici pour effectuer une recherche

16:53
30/04/2026

Cliquez sur Suivant jusqu'à atteindre l'écran Rôles de serveurs.




Cochez les rôles suivants :

- Serveur DNS
- Services AD DS (Active Directory Domain Services)

Cliquez sur Suivant jusqu'à l'écran Confirmation, puis cochez Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire.

Cliquez enfin sur Installer.



Étape 3 — Promotion du serveur en contrôleur de domaine

Une fois l'installation terminée, une notification jaune apparaît dans le Gestionnaire de serveur. Cliquez dessus, puis choisissez Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.

Suivez les étapes de l'assistant :


1. Choisissez Ajouter une nouvelle forêt.
2. Saisissez votre nom de domaine racine (ex. : monentreprise.local).
3. Cliquez sur Suivant.
4. Niveau fonctionnel : laissez Windows Server 2016 (compatible par défaut).
5. Vérifiez que Serveur DNS est bien coché.
6. Définissez un mot de passe DSRM (mode restauration — à conserver précieusement).
7. Cliquez sur Suivant sur les écrans suivants (NetBIOS, chemins, etc.).
8. À l'écran de vérification, cliquez sur Installer.

i Le serveur redémarre automatiquement. Après redémarrage, le DNS est configuré automatiquement avec votre zone (ex. : monentreprise.local).

Étape 4 — Création des unités d'organisation et des utilisateurs

Dans la barre de recherche Windows, tapez Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

Une fois la console ouverte, la vue ressemble à ceci :



Faites un clic droit sur votre nom de domaine (ex. : NassWaelProjet.local) > Nouveau > Unité d'organisation. Nommez-la Salariés.

Faites ensuite un clic droit sur l'unité d'organisation Salariés > Nouveau > Utilisateur, et créez autant d'utilisateurs que nécessaire.

Nouvel objet - Utilisateur ✕

 Créer dans : NassWaelProjet.local/Salariés

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
 @NassWaelProjet.local ▼

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

< Précédent Suivant > Annuler

Répétez cette opération pour chaque utilisateur à créer.

Étape 5 — Création des groupes et ajout des membres

Faites un clic droit sur l'unité d'organisation Salariés > Nouveau > Groupe.

Paramétrez l'étendue du groupe sur Domaine local (comme indiqué dans la capture ci-dessous), puis nommez le groupe selon vos besoins.

Nouvel objet - Groupe

X

 Créer dans : NassWaelProjet.local/Salariés

Nom du groupe :

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :

Étendue du groupe

☒ Domaine local

☐ Globale

☐ Universelle

Type de groupe


☒ Sécurité

☐ Distribution


OK

Annuler

Une fois le groupe créé, faites un clic droit dessus > Propriétés, puis allez dans l'onglet Membres et cliquez sur Ajouter.



Cliquez sur Avancé, puis sur Types d'objets : sélectionnez uniquement Utilisateurs.




Cliquez sur OK puis sur Rechercher. Sélectionnez les utilisateurs à intégrer au groupe (maintenez Ctrl pour en sélectionner plusieurs), puis validez par OK sur toutes les fenêtres.

i Répétez cette étape autant de fois que vous avez de groupes à créer. Ne confondez pas avec l'onglet Membre de : il sert à placer le groupe lui-même dans un autre groupe.

Étape 6 — Création et partage des dossiers réseau

Ouvrez l'Explorateur de fichiers, accédez au Disque local (C:) et créez un dossier nommé Partages. Faites un clic droit sur ce dossier > Propriétés > onglet Partage > Partage avancé.



Cochez Partager ce dossier, puis cliquez sur Autorisations. Vérifiez que le groupe Tout le monde dispose uniquement du droit Lecture (côté Autoriser) ; les autres droits doivent être décochés.

Cliquez sur Ajouter > Avancé > Types d'objets : sélectionnez Utilisateurs. Recherchez et ajoutez l'utilisateur Administrateur, puis accordez-lui toutes les autorisations. Validez par OK jusqu'à revenir à l'Explorateur.

Création des sous-dossiers de service

Dans le dossier Partages, créez un sous-dossier par service (ex. : Accueil).

Pour chaque sous-dossier, répétez la procédure de partage :

- Clic droit > Propriétés > Partage > Partage avancé > cocher Partager ce dossier > Autorisations.
- Vérifier que Tout le monde a uniquement la Lecture.
- Ajouter l'Administrateur (toutes les autorisations).
- Ajouter le groupe du service concerné (ex. : Accueil) avec les droits Modifier et Lecture uniquement.

 Répétez cette étape pour chaque dossier de service à créer.

✓ Amélioration recommandée : laisser la Lecture à Tout le monde permet à chaque salarié de consulter les dossiers des autres services. Pour un cloisonnement strict, retirez Tout le monde des sous-dossiers de service et gérez les droits dans l'onglet Sécurité (NTFS) : le groupe du service en Modification, les Administrateurs en Contrôle total. Les autorisations de partage peuvent alors rester larges, car la permission effective est toujours la plus restrictive des deux.

Étape 7 — Jonction des postes clients au domaine

Sur chaque poste client, configurez la carte réseau pour que son serveur DNS préféré soit l'adresse IP du contrôleur de domaine. Sans cela, le poste ne trouvera pas le domaine.

Vérifiez que le poste résout bien le nom du domaine :

```
nslookup NassWaelProjet.local
```

Ouvrez ensuite les propriétés système (touches Windows + R, puis sysdm.cpl) > onglet Nom de l'ordinateur > Modifier.

Cochez Domaine, saisissez le nom du domaine (ex. : NassWaelProjet.local) puis validez. Entrez les identifiants d'un administrateur du domaine lorsqu'ils sont demandés.

Un message de bienvenue dans le domaine s'affiche. Redémarrez le poste : il apparaît alors dans le conteneur Computers de la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

Étape 8 — Création des GPO de restriction de session


⚠ Prérequis : les postes clients doivent déjà avoir été joints au domaine (étape 7) pour apparaître dans le conteneur Computers.

8.1 — Création de l'unité d'organisation POSTES

Dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, faites un clic droit sur votre nom de domaine > Nouveau > Unité d'organisation. Nommez-la POSTES.

Dans POSTES, créez une sous-unité d'organisation par service (ex. : Accueil).

Allez dans le conteneur Computers (dans le menu de gauche), puis faites glisser chaque PC dans la sous-unité correspondante de POSTES.



8.2 — Création et configuration de la GPO

Ouvrez le logiciel Gestion de stratégie de groupe. Déployez l'unité d'organisation POSTES, puis la sous-unité souhaitée (ex. : Accueil).

Faites un clic droit dessus > Créer un objet GPO dans ce domaine. Nommez-la selon le format :


Restriction_Logon_NOMDUSERVICE (ex. : Restriction_Logon_Accueil)

Faites un clic droit sur la GPO créée > Modifier, puis naviguez dans l'arborescence suivante :

Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Attribution des droits utilisateurs

Descendez jusqu'à Permettre l'ouverture d'une session locale, double-cliquez dessus et cochez Définir ces paramètres de stratégie.

Cliquez sur Ajouter un utilisateur ou un groupe > Parcourir > Avancé > Types d'objets : sélectionnez Groupes.



Cliquez sur Rechercher, sélectionnez le groupe du service concerné ainsi que le groupe Administrateurs (maintenez Ctrl pour sélectionner plusieurs éléments), puis validez par OK sur toutes les fenêtres. Fermez l'éditeur de gestion des stratégies de groupe.

 Répétez cette étape pour chaque service disposant d'une unité d'organisation dans POSTES.

Forcer l'application du GPO sur un poste

Si un poste n'a pas encore intégré la GPO, ouvrez une invite de commandes (cmd) sur ce poste et exécutez :

```
gpupdate /force
```

Redémarrez ensuite le poste.

Étape 9 — Tests de validation

Ouvrez une session sur un poste avec le compte d'un salarié du service autorisé : la connexion doit réussir. Essayez ensuite avec le compte d'un salarié d'un autre service : l'ouverture de session doit être refusée par la GPO.

Vérifiez les GPO réellement appliquées au poste et à l'utilisateur :

```
gpresult /r
```

Depuis un poste, ouvrez le dossier réseau (\\NOM-DU-SERVEUR\Partages) : un salarié doit pouvoir modifier les fichiers de son service, et toute tentative d'écriture dans le dossier d'un autre service doit être refusée.