

Cenários para Referências Transientes

- Servidor está rodando no host e porta especificados pela IOR:
 - Sucesso
- Nenhum processo escutando no endereço especificado
 - OBJECT_NOT_EXIST
- Outro servidor escutando no endereço especificado na IOR:
 - OBJECT NOT EXIST
- Servidor original reiniciou no mesmo endereço especificado na IOR:
 - OBJECT_NOT_EXIST (pois a referência é transiente)



Objetos Distribuídos - CORBA



Referências Persistentes e o Repositório de Implementações (ImR)

Objetos Distribuídos - CORBA



Referências Persistentes e o Repositório de Implementações (ImR)

- IOR persistentes:
 - resistem ao shutdown do servidor
 - devem funcionar mesmo se o servidor for executado em um endereço diferente (ou se a porta for dinamicamente atribuída)
- Não é boa idéia atribuir host + porta do servidor em IOR persistentes.
- Ligações por meio do Repositório de Implementações (ImR).



O Repositório de Implementações (Imr)

- Migração, escalabilidade, desempenho e tolerância a faltas:
 - Dependem do repositório de implementações
- Responsabilidades:
 - Manter registro de serviços conhecidos;
 - Registrar endereços de servidores em execução;
 - Iniciar servidores sob demanda.
- Rodam tipicamente em endereços fixos.
- Servidores que criam IORs persistentes devem conhecer o endereço do ImR.
- Servidores usando o mesmo ImR:
 - Mesmo "domínio de localização"



O Repositório de Implementações (Imr)

• Exemplo de tabela mantida pelo ImR:

Adaptador	Comando	Endereço
Banco	ssh espec "conta c1"	espec:1513
TempSensor	/usr/local/tsensor	
DBManager		host.com.br:3330





Ferramenta Administrativa (→ tao_imr)



O Repositório de Implementações (Imr)

- Nome do Adaptador:
 - Identifica adaptador de objetos no servidor
 - (servidores podem conter vários POAs)
- Comando de inicialização:
 - Como iniciar servidores sob demanda
 - (se nenhum comando registrado: servidor deve ser executado manualmente)
- Endereço:
 - Host + porta
 - (vazio: servidor não está rodando)



Ligação de Referências Persistentes

- Referências persistentes criadas pelo servidor contém:
 - Repository ID referente à interface
 - Host + porta do ImR
 - Chave do objeto:
 - + Nome do adaptador de objetos
 - + Nome do objeto: para ligá-lo a um servant
- O cliente:
 - Se comporta da mesma forma como para uma referência transiente:
 - + Abre conexão com endereço na IOR
 - + Envia requisição



Ligação de Referências Persistentes

Porém:

 Endereço na IOR = endereço do ImR (e não do servidor propriamente dito)

• ImR:

• extrai o nome do adaptador (POA) da chave do objeto, usando-o como índice na tabela.



Cenários para Referências Persistentes

- Servidor não está registrado:
 - OBJECT_NOT_EXIST
- Servidor está registrado para inicialização manual e não está rodando:
 - TRANSIENT
- Servidor está registrado para inicialização mas não está rodando:
 - Inicia servidor e espera por mensagem com endereço
- Servidor rodando:
 - LOCATION_FORWARD