

力新國際科技股份有限公司

[攤提折舊作業]

系統分析書

V1.0

2025 年 11 月 14 日

版本變更紀錄

版次	變更項目	變更日期	建立者
1.0	初版	2025/11/14	蕭定閔

目錄

一、	作業目的：	2
二、	作業需求：	錯誤！尚未定義書籤。
三、	功能畫面：	2
四、	欄位項目：	2
五、	TABLE SCHEMA：	2
六、	作業方式：	3

系統代號		系統名稱	攤提折舊作業	版別： 1.0
------	--	------	--------	---------

一、作業目的：

建立固定資產折舊資料。

二、功能畫面：

攤提折舊作業

*財產編號		▼	資產名稱		資產規格	
攤提次數：第		次				
部門		▼				
折舊年月						
續用年限		個月				
成本總額						
累計折舊						
每月攤提						
末月尾數						
預留殘值						

確定

取消

此僅為 UI 示意圖，請以 OA3.0 架構進行開發。

三、欄位項目：

略

四、Table Schema：

RD 補充。

系統代號		系統名稱	攤提折舊作業	版別： 1.0
------	--	------	--------	---------

五、作業方式：

基本區欄位說明

欄位名稱	欄位說明
財產編號	必填欄位 可下拉選單 or 開窗查詢資產資料 可用資產編號 or 資產名稱進行模糊搜尋 需過濾資料 ，若資產之列管/列帳狀態=2. 列管不列帳之資產，無法被選擇到折舊清單中。
資產名稱	唯讀欄位 根據挑選出的財產編號帶出其對應資產名稱
資產規格	唯讀欄位 根據挑選出的財產編號帶出其對應資產規格
攤提次數	必填欄位 系統根據資產編號統計，該資產已經做過第幾次攤提。 而新增狀態時，會根據已做過之最大攤提次數自動+1 範例 1：資產 A001，已做過 4 次攤提動作，則攤提次數自動賦予為 5 次。 範例 2：資產 A002，尚未做過任何攤提動作，則攤提次數自動賦予為 1 次。
部門	必填欄位 下拉選單 預設=資產建立作業基本檔中之部門 可自行挑選 OA 中所有部門做為折舊攤提部門。
折舊年月	必填欄位 資料輸入類型：110/09 （代表民國 110 年，09 月份） “/”為資料輸入輔助，系統自動帶出。 需關聯該資產對應之”資產每月攤提修改作業”單身之最大折舊年月+1 個月。 IF 該資產於”資產每月攤提修改作業”中尚無任何資料，則取得該資產於資產基本檔中之開始提列年月。 範例：資產 A001，於”資產每月攤提修改作業”單身之最大折舊年月為 118/05，則於新增狀態時，預設為 118/06。
續用年限	必填欄位 預設等於資產建立作業之耐用年限 使用者可自行修改 ※做過第一次折舊後，後就此欄位不預設資料。
成本總額	唯讀欄位 根據挑選出的財產編號帶出其對應取得成本
累計折舊	唯讀欄位 根據挑選出的財產編號+折舊年月至 ”資產每月攤提修改作業”取得對應年月之累計折舊金額
每月攤提	必填欄位 新增狀態時，預設=(成本總額-預留殘值)/耐用年限，四捨五入到整數位。 使用者可自行修改每月攤提金額。
末月尾數	非必填 使用者可自行輸入金額 預設公式=成本總額-[(成本總額/每月攤提金額)先四捨五入到整數位數後*每月攤提金額] 範例：成本總額=1350000。每月攤提金額=32926。 公式：1350000-[(1350000/32926)*32926]=1350000-1349966=34。
預留殘值	唯讀欄位 根據挑選出的財產編號帶出其對應預留殘值

系統代號		系統名稱	攤提折舊作業	版別： 1.0
------	--	------	--------	---------

資料處理：

點擊確定後，系統需依頁面上數據，生成財產每月攤提修改作業之各項數據及金額。

已生成資料若該筆資料尚未月結(即月結註記=Y)，後續資料可依新邏輯重新產生每月攤提折舊資料。

每月攤提折舊修改作業資料產生邏輯

單頭欄位說明

每個資產僅會產生一次每月攤提折舊單頭一次

欄位名稱	欄位說明
財產編號	攤提折舊作業指定之財產
資產名稱	唯讀欄位 根據財產編號關聯資產基本檔取得資產名稱
資產規格	唯讀欄位 根據財產編號關聯資產基本檔取得資產規格
預留殘值	唯讀欄位 根據財產編號關聯資產基本檔取得預留殘值

單身欄位說明

產生幾筆單身資料，則根據折舊年月+續用年限推算。

IF 折舊年月=114/11，續用年限=12 個月。

則每月攤提資料修改頁面產生 12 筆資料。分別為

114/12、115/01、115/02、115/03、115/04、115/05、115/06、115/07、115/08、115/09、115/10、115/11

欄位名稱	欄位說明
折舊年月	唯讀 依上述產生規則賦予
成本總額	依該資產於資產建立作業中對應之取得成本
每月攤提	(成本總額-預留殘值)/耐用年限，四捨五入到整數位。 若該月之月結註記=N, 可自行調整每月攤提金額 反之，若月結註記=Y，則無法進行每月攤提金額之修改。
累積折舊	由第一個折舊年月+每月攤提逐步遞增。 如 UI 範例所示。
折舊部門	依攤提折舊作業中指定之部門。
月結註記	唯讀 後續透過資產月結作業回寫。

系統代號		系統名稱	攤提折舊作業	版別： 1.0
------	--	------	--------	---------

資產每月攤提修改作業

*財產編號		資產名稱		資產規格	
預留殘值					

折舊年月	成本總額	每月攤提	累積折舊
114/11	1,500,000	20,833	20,833
114/12	1,500,000	20,833	41,666
115/01	1,500,000	20,833	62,499
115/02	1,500,000	20,833	83,332
115/03	1,500,000	20,833	104,165
115/04	1,500,000	20,833	124,988
115/05	1,500,000	20,833	145,831