

Modul 114 Codierungs-, Kompressions- und Verschlüsselungsverfahren einsetzen

Walter Rothlin
Bildungszentrum Uster

Letzte Änderungen: 21.9.19

Modulidentifikation Modul 114

Geeignete Kompressionsverfahren für die Archivierung von Information auswählen und einsetzen. Dabei die erforderlichen Vorkehrungen für eine langfristige Wiederverwendung der Informationen beachten und die dazu erforderlichen Massnahmen treffen.

Codierungen und Kompressionsverfahren für die Übertragung von Informationen auswählen und Voraussetzungen definieren, die einen problemlosen Austausch codierter und komprimierter Informationen ermöglichen.

Verschlüsselungsverfahren zur Sicherung von Informationen gegen unbefugten Zugriff auf Speichern und Übertragungswegen auswählen und einsetzen.

Gesicherte Übertragungsverfahren für Dateien mit asymmetrischen und symmetrischen Verschlüsselungsverfahren nutzen. Dabei Aspekte wie Public/Private Key, Zertifikate, Protokolle und Standards berücksichtigen



Lernziele


- > Grundlagen Codierung
- >> Sie kennen den Binärcode
- > Sie kennen die Begriffe Redundanz und Hammingdistanz
- > Sie können einen Hamming-Code erzeugen und Fehler korrigieren




Was versteht man unter Codierung?

Zuordnung







Eine Übersetzung







Adressierung (Eindeutigkeit), Kennzeichnen












Eindeutigkeit - Eineindeutigkeit

Als eine (Übersetzungs-Tabelle) vorstellbar



Codes sind z.B.

- Deutsche Sprache
- English
- •


Eindeutige Zuordnung

Ein-Eindeutige Zuordnung



Beispiele von Codierung?






Fernleitung Papierrolle Schreibstift

Magnet

Erde


Morseapparat (Schema)



Was heisst • • ?



Beispiele von Codierung?





Definition des Begriffs «CODE»

Definition: Eindeutige Abbildung der Zeichen des Zeichenvorrats 1 auf die Zeichen des Zeichenvorrats 2

Vorschrift, wie Nachrichten oder Befehle zur Übertragung oder Weiterverarbeitung für ein Zielsystem umgewandelt werden. Beispielsweise stellt der Morsecode eine Beziehung zwischen Buchstaben und einer Abfolge kurzer und langer Tonsignale her



Welche Anforderungen können an einen Code gestellt werden?

- Ökonomische Darstellung (Übertragungsgeschwindigkeit, Speicherplatzbedarf)
- Sicherung gegen Verfälschung (Übertragungsfehler, Verarbeitungsfehler)
- Schutz vor unbefugtem Zugriff (Verschlüsselung/Kryptologie)



Datenverarbeitung

Computer hat die Aufgabe, eingegebene Daten zu verarbeiten

- Texte, Zahlen, Bilder, etc.
- Computer kann lediglich zwei Zustände unterscheiden
- Entweder es fliesst Strom, oder es fliesst keiner (es hat eine Spannung, oder nicht)
- Daher bedient man sich des einfachsten Zahlensystems, des Binär- oder Dualsystems

. . .



Binärcode

Einfachstes Zahlensystem

- nur zwei mögliche Schaltungszustände
 - wahr falsch / True False
 - 0-1
 - ja nein
 - High Low usw.
- Zustand wird in einem Bit (Binary Digit) festgehalten
- 0 oder 1 (jedes binäre Zeichen nennt man 1 Bit)
- Kombination von mehreren Bits ergibt einen Code
- 8 Bits = 1 Byte

Kombinationen erzeugen

2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
			••



Hex, Oktal, Dec, 2er-Potenzen

Binär	Octal	Dezimal	Hexadezimal
0000	00	00	0
0001	01	01	1
0010	02	02	2
0011	03	03	3
0100	04	04	4
0101	05	05	5
0110	06	06	6
0111	07	07	7
1000	10	08	8
1001	11	09	9
1010	12	10	Α
1011	13	11	В
1100	14	12	С
1101	15	13	D
1110	16	14	Е
1111	17	15	F

Basis	Exponent	Potenz
2	0	1
	1	2
	2	4
	3	8
	4	16
	5	32
	6	64
	7	128
	8	256
	9	512
	10	1'024
	16	65'536
	20	1'048'576
	32	4'294'967'296

Hex, Octal, Dec kürzere (weniger Stellen) Codes als Binär



Zeichenvorrat beim Binär-Code

- Berechnung möglicher Kombinationen (Zeichenvorrats)
 - Anzahl Kombinationen= 2Stellenanzahl
 - Allgemeine Form: Anzahl Kombinationen= (Anzahl Zeichen pro Stelle) Stellenanzahl

Berechnen Sie die Anzahl Kombinationen:

Anzahl Kombinationen:

Bezeichnung	Zeichenvorrat / Stelle	Anzahl Zeichen / Stelle	Stellenzahl		Anzahl Kombinationen
Dezimal			3	==>	
Oktal			4	==>	
Hexadezimal			4	==>	
Alphabet			2	==>	
Binär			16	==>	
Mastermind	rot,grün,orange, blau,gelb		4	==>	
	Beliebig:	16	2	==>	256



Zeichenvorrat beim Binär-Code (Lösung)

- Berechnung möglicher Kombinationen (Zeichenvorrats)
 - Anzahl Kombinationen= 2Stellenanzahl
 - Allgemeine Form: Anzahl Kombinationen= (Anzahl Zeichen pro Stelle) Stellenanzahl

Berechnen Sie die Anzahl Kombinationen:

Anzahl Kombinationen:

Bezeichnung	Zeichenvorrat / Stelle	Anzahl Zeichen / Stelle	Stellenzahl		Anzahl Kombinationen
Dezimal	09	10	3	==>	1'000
Oktal	07	8	4	==>	4'096
Hexadezimal	09, AF	16	4	==>	65'536
Alphabet	AZ	26	2	==>	676
Binär	0,1	2	16	==>	65'536
Mastermind	rot,grün,orange, blau,gelb	5	4	==>	625
	Beliebig:	16	2	==>	256



Umrechnen von Werten in unterschiedlichen Systemen

Stellenwerte (Umwandlung: Beliebieges Zahlensystem ins Dezimale)

Stelle	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Exponent	16^8	16^7	16^6	16^5	16^4	16^3	16^2	16^1	16^0
Stellenwerte	4'294'967'296	268'435'456	16'777'216	1'048'576	65'536	4'096	256	16	1
Vorgebener Wert	0	0	0	0	F	F	7	В	1
Wert an der Stelle	0	0	0	0	15	15	7	11	1
Wert * Stellenwert	0	0	0	0	983'040	61'440	1'792	176	1

Eingabe FF7B1

Basis 16


Dezimalwert 1'046'449

FF7B1 im 16 System --> 1046449 im Dezimalen

1'046'449

Fortlaufende Division (Umwandlung= Dezimalzahl in eine Zahl in beliebiges Zahlensystem)

Zahl	Zahl Mod 16	Rest	
3451	215	11	В
215	13	7	7
13	0	13	D
	0	0	
	0	0	
	0	0	





Anwendungsbeispiel: Umrechnen

RGB-Farbcodes

Umrechnung #Hex in RGB								
ffffff	FFFFFF	FF	F	15	240 <mark>255</mark>			
			F	15	15			
		FF	F	15	240 <mark>255</mark>			
			F	15	15			
		FF	F	15	240 <mark>255</mark>			
			F	15	15			
Umrechnung RGB in #	#Hex							
30		1	1	1E	1E7EB1			
	1	4	E					
126		7	7	7E				
	1	4	E					
177	1	1	В	B1				
		1	1					



ASCII-Codierung

Was für einem Zeichen entspricht 00110011?

Welches Bit-Muster hat ein M?

Welchem Zeichen entspricht 2D₁₆?

			1	Bit 7	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bit 6	0	0	0	0	1	1	1	1	
			j	Bit 5	0	0	1	1	0	0	1	1
				Bit 4	0	1	0	1	0	1	0	1
Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Hex	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	Р		р
0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	Α	Ø	а	q
0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	В	R	b	r
0	0	1	1	3	EXT	DC3	#	3	C	S	С	S
0	1	0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	Т	d	t
0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	Е	U	е	u
0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	٧	f	٧
0	1	1	1	7	BEL	ETB		7	G	W	g	W
1	0	0	0	8	BS	CAN	(8	Н	Х	h	Х
1	0	0	1	9	HAT	EM)	9	1	Υ	i	у
1	0	1	0	Α	IF	SUB	*	:	J	Z	j	Z
1	0	1	1	В	VT	ESC	+	;	K	[k	{
1	1	0	0	С	FF	FS	,	<	L	1	- 1	
1	1	0	1	D	CR	GS	-	=	М]	m	}
1	1	1	0	E	SO	RS	- 0	>	N	٨	n	~
1	1	1	1	F	SI	US	1	?	0		0	DEL

https://www.electronicdeveloper.de/AllASCIITabellen.aspx



ASCII-Codierung

Was für einem Zeichen entspricht

00110011?

Welches Bit-Muster hat ein M?

01001101


Welchem Zeichen entspricht **2D**₁₆? -

				Bit 7	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ì	Bit 6	0	0	0	0	1	1	1	1
				Bit 5	0	0	1	1	0	0	1	1
				Bit 4	0	1	0	1	0	1	0	1
Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Hex	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	Р		р
0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	Α	Ø	а	q
0	0	1	0	2	STX	DC2		2	В	R	b	r
0	0	1	1	3	EXT	DC3	#	3	C	S	С	S
0	1	0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	Т	d	t
0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	Е	U	е	u
0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	٧	f	٧
0	1	1	1	7	BEL	ETB		7	G	W	g	W
1	0	0	0	8	BS	CAN	(8	Н	Х	h	Х
1	0	0	1	9	HAT	EM)	9	1	Υ	i	У
1	0	1	0	Α	IF	SUB	*	:	J	Z	j	Z
1	0	1	1	В	VT	ESC	+	;	K	[k	{
1	1	0	0	С	FF	FS	,	<	L	1	- 1	
1	1	0	1	D	CR	GS	-	=	М]	m	}
1	1	1	0	E	SO	RS	- 0	>	N	٨	n	~
1	1	1	1	F	SI	US	1	?	0	_	0	DEL

https://www.electronicdeveloper.de/AllASCIITabellen.aspx




ASCII-Codierung: Lochkarte



Was ist auf der Lochkarte geschrieben? (Lochkarten werden gleich gelesen wie Deutscher Text! Von Oben-Links nach Rechts-Unten!)



ASCII-Codierung: Lochkarte




Was ist auf der Lochkarte geschrieben? (Lochkarten werden gleich gelesen wie Deutscher Text! Von Oben-Links nach Rechts-Unten!)

ABCDEFGHIJ KNNN



Aufgabe

Entwickeln Sie eine Excel-Tabelle für das Umwandeln von Klein- in Grossbuchstaben. Implementieren Sie dies über die Excel-Funktionen CODE() und ZEICHEN().





Aufgabe

Entwickeln Sie eine Excel-Tabelle für das Umwandeln von einer HEX-Stelle in den Dezimalwert und umgekehrt. Implementieren Sie dies über die Excel-Funktionen CODE() und ZEICHEN().

Umwandeln:			
Eine HEX-Stelle in Dezimal:	F	==>	15
Dezimal in eine HEX-Stelle:	14	==>	E

```
=WENN (UND (K23>="0"; K23<="9"); K23;

WENN (UND (K23>="A"; K23<="F"); CODE (K23) - CODE ("A") +10; -1))

=WENN (UND (K24*1>=0; K24*1<=9); K24*1;

WENN (UND (K24*1>=10; K24*1<=15); ZEICHEN (K24+CODE ("A") -10); " "))
```



Was ist ein Paritätsbit?

Gerade Parität (even parity): Die Anzahl der "1"-Bits im erweiterten Codewort ist gerade.

Even-Parity

Ungerade Parität (odd parity): Die Anzahl der "1"-Bits im erweiterten Codewort ist ungerade.

Uneven-Parity

Durch zufügen von **Redundanz** macht nicht jede 0/1 Kombination mehr Sinn und somit können gewisse Fehler erkannt werden!

Kann man gezielt mehr Redundanz zufügen und mehr Fehler erkannt und sogar korrigiert werde?



Fehler korrigierender Code

Durch zufügen von **Redundanz** macht nicht jede 0/1 Kombination mehr Sinn und somit können gewisse Fehler erkannt werden!

Kann man gezielt mehr Redundanz zufügen und mehr Fehler erkannt und sogar korrigiert werde?



Wie viele Bits sind nötig?

Wie viele Stellen (Bits) werden benötigt, um 256 verschiedene Binärcodes zu erzeugen?

$$2^{\times} = 256 = => \times = \frac{\ln(256)}{\ln(2)}$$

Allgemeine Form:

Min. Stellenzahl = Aufrunden
$$\left(\frac{\ln(\text{Anzahl Kombinationen})}{\ln(\text{Anzahl Zeichen pro Stelle})}\right)$$

Wie viele Stellen sind nötig:

Bezeichnung	Zeichenvorrat / Stelle	Anzahl Zeichen / Stelle	Anzahl Kombinationen		Anzahl Stellen	Anzahl Stellen (aufgerundet)
Dezimal	09	10	1'000	==>		
Oktal	07		4'096	==>		
Hexadezimal	09, AF		100'000	==>		
Alphabet	AZ		20	==>		
Binär	0,1		16	==>		
BCD	0,1		10	==>		
	Beliebig:	16	1'000	==>		



Wie viele Bits sind nötig? (Lösung)

Wie viele Stellen (Bits) werden benötigt, um 256 verschiedene Binärcodes zu erzeugen?

$$2^{\times} = 256 = => \times = \frac{\ln(256)}{\ln(2)}$$

Allgemeine Form:

Wie viele Stellen sind nötig:

Bezeichnung	Zeichenvorrat / Stelle	Anzahl Zeichen / Stelle	Anzahl Kombinationen		Anzahl Stellen	Anzahl Stellen (aufgerundet)
Dezimal	09	10	1'000	==>	3.00	3
Oktal	07	8	4'096	==>	4.00	4
Hexadezimal	09 <i>,</i> AF	16	100'000	100'000 ==>		5
Alphabet	AZ	26	20	==>	0.92	1
Binär	0,1	2	16	==>	4.00	4
BCD	0,1	2	10	==>	3.32	4
	Beliebig:	16	1'000	==>	2.49	3



Redundanz

Der umgekehrte Weg ist ebenfalls häufig gefragt, wenn die Anzahl benötigten Bits verlangt sind, um z.B. bei einer A/D-Wandlung 1000 analoge Werte unterscheiden zu können. Man könnte nun in der obigen Auflistung nachschauen, wieviel Bits nötig werden. Es geht aber auch hier mit einer einfachen Berechnung:

«Anzahl Bit» = AUFRUNDEN von (LN(Anzahl Bitkombinationen) / LN(2))

Zahlenbeispiel:

1000 Kombinationen sind verlangt. Die Berechnung dazu lautet...

«Anzahl Bit» = AUFRUNDEN von (LN(1000) / LN(2))

«Anzahl Bit» = AUFRUNDEN von (3 / 0.301)

«Anzahl Bit» = AUFRUNDEN von (9.966)

«Anzahl Bit» = 10

Kontrolle: 2 hoch 10 = 1024

Da aber «nur» 1000 Kombinationen verlangt sind, wurde um 24 Kombinationen über das Ziel hinausgeschossen. Die nächstkleiner Bitanzahl wäre 9. Dies würde allerdings nur 512 Kombinationen ergeben, was definitiv zu wenig wäre.

Redundanz

In manchen Codes werden nicht alle möglichen Kombinationen gebraucht.

→ Dieser Überschuss an Kombinationen wird Redundanz genannt

Formel für die Berechnung

Redundanz = Anzahl verwendete Bits - Anzahl benötigte Bits

Redundanz = Anzahl verwendete Bits - $(\frac{\ln(\text{Anzahl benötigter Kombinationen})}{\ln(\text{Anzahl Zeichen pro Stelle})})$

Bezeichnung	Zeichenvorrat pro Stelle	Anzahl Zeichen / Stelle	Anzahl Kombinationen	Anzahl ver- wendete Stellen		Berechnete Stellenzahl	min. Stellenzahl	Redundanz
Dezimal	09	10	30	2	==>	1.48	2	0.5229
Oktal	07	8	30	2	==>	1.64	2	0.3644
Hexadezimal	09, AF	16	30	2	==>	1.23	2	0.7733
Alphabet	AZ	26	30	2	==>	1.04	2	0.9561
Binär	0,1	2	30	5	==>	4.91	5	0.0931
BCD	0,1	2	10	4	==>	3.32	4	0.6781
	Beliebig:	16	1'024	3	==>	2.50	3	0.5000



Redundanz (Lösung)

In manchen Codes werden nicht alle möglichen Kombinationen gebraucht.

→ Dieser Überschuss an Kombinationen wird Redundanz genannt

Formel für die Berechnung

Redundanz = Anzahl verwendete Bits - Anzahl benötigte Bits

Redundanz = Anzahl verwendete Bits - $(\frac{\ln(\text{Anzahl benötigter Kombinationen})}{\ln(\text{Anzahl Zeichen pro Stelle})})$

Bezeichnung	Zeichenvorrat pro Stelle	Anzahl Zeichen / Stelle	Anzahl Kombinationen	Anzahl ver- wendete Stellen		Berechnete Stellenzahl	min. Stellenzahl	Redundanz
Dezimal	09	10	30	2	==>	1.48	2	0.5229
Oktal	07	8	30	2	==>	1.64	2	0.3644
Hexadezimal	09, AF	16	30	2	==>	1.23	2	0.7733
Alphabet	AZ	26	30	2	==>	1.04	2	0.9561
Binär	0,1	2	30	5	==>	4.91	5	0.0931
BCD	0,1	2	10	4	==>	3.32	4	0.6781
	Beliebig:	16	1'024	3	==>	2.50	3	0.5000



Hammingdistanz

Die Hammingdistanz ist die Anzahl unterschiedlicher Bits zweier Codewörter.

Vergleich der Bitpositionen

```
      Codewort 1
      1
      0
      0
      0
      1
      0
      0
      1

      Codewort2
      1
      0
      1
      1
      0
      0
      0
      1

      Vergleich
      ✓
      ✓
      X
      X
      X
      ✓
      ✓
      ✓
```

- →Unterschied in 3 Bitpositionen
- Je höher die Hammingdistanz, desto besser wird die Fehlererkennung und

Fehlerbehebung von Codewörtern



Hamming-Code -> Codieren

Hamming-Code

Wieviele Bits und mit welchen Werten muss ich Redundanz dazu fügen, dass Fehler Erkannt und sogar korrigiert werden können?

F 100 0110

namining-Cou							-				
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
					_						_
12	1	1	0	0							
11	1	0	1	1			1	0	1	1	
10	1	0	1	0							
9	1	0	0	1							
8	1	0	0	0							
7	0	1	1	1		==>					
6	0	1	1	0			0	1	1	0	
5	0	1	0	1			0	1	0	1	
4	0	1	0	0							
3	0	0	1	1							
2	0	0	1	0							
1	0	0	0	1							

		Anzahl 1er:	1	2	2	2
		Gerade/Ungerade:	Ungerade	Gerade	Gerade	Gerade
Even-Parity		0	1	1	1	




Hamming-Code -> Decodieren (Fehler-Erkennung / Fehler Behebung)

Wieviele Bits und mit welchen Werten muss ich Redundanz dazu fügen, dass Fehler Erkannt und sogar korrigiert werden können?

Uebermittlungsfehler:	Nein	Nein	Ja	Nein								
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1
Fehler erkannt:												12

Mit Even-Parity übertragen!







Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Walter Rothlin

Bildungszentrum Uster

