



# 操作系统设计及实践

《操作系统原理》配套实验

操作系统课程组 2024年10月

# 操作系统设计实验系列(五)

# 由盘上结构实现程序加载





- 如何从软盘读取并加载一个Loader程序到操作 系统,然后转交系统控制权
- 对应章节: 第四章



### 二、本次实验内容

- 1. 向软盘镜像文件写入一个你自己任意创建的 文件, 手工方式在软盘中找到指定的文件, 读取其扇区信息,记录你的步骤。
- 2. 将指定的可执行文件装入指定内存区,并执行,记录原理与步骤
- 3. 学会使用xxd读取二进制信息,通过1、2来验证。



## 三、完成本次实验要回答的问题

- 1.FAT12格式是怎样的?
- 2.如何读取一张软盘的信息
- 3.如何在软盘中找到指定的文件
- 4.如何在系统引导过程中,从读取并加载一个可执行文件到内存,并转交控制权?
- 5.为什么需要这个Loader程序不包含dos系统调用?
- 6.为什么在前面几个章节中a.img,不能直接mount,在本章代码里面却可以?
- 7.扩展提高:调研在硬盘上,文件系统格式为FAT32或者 NTFS,应该怎么来实现类似功能呢? (可粗略参阅第9章)



# 四、需了解的知识

#### FAT12基本概念

- 扇区Sector、簇Cluster、分区Partition
- 引导扇区: 0号,

内有BPB(BIOS Parameter Block),BPB\_开头,\_BS开头的不属于BPB



名称	偏移	长度	内容	Orange'S的值
BS_jmpBoot	0	3	一个短跳转指令	jmp LABEL_START
BS_OEMName	3	8	厂商名	'ForrestY'
BPB_BytsPerSec	11	2	每扇区字节数	0x200
BPB_SecPerClus	13	1	每簇扇区数	0x1
BPB_RsvdSecCnt	14	2	Boot 记录占用多少扇 区	0x1
BPB_NumFATs	16	1	共有多少 FAT 表	0x2
BPB_RootEntCnt	17	2	根目录文件数最大值	0xE0
BPB_TotSec16	19	2	扇区总数	0xB40
BPB_Media	21	1	介质描述符	0xF0
BPB_FATSz16	22	2	毎 FAT 扇区数	0x9
BPB_SecPerTrk	24	2	每磁道扇区数	0x12
BPB_NumHeads	26	2	磁头数 (面数)	0x2
BPB_HiddSec	28	4	隐藏扇区数	0
BPB_TotSec32	32	4	如果BPB_TotSec16 是0,由这个值记录扇 区数	0
BS_DrvNum	36	1.	中断 13 的驱动器号	0
BS_Reserved1	37	1	未使用	0
BS_BootSig	38	1	扩展引导标记 (29h)	0x29
BS_VolID	39	4	卷序列号	0
BS_VolLab	43	11	卷标	'OrangeS0.02'
BS_FileSysType	54	8	文件系统类型	'FAT12'
引导代码及其他	62	448	引导代码、数据及其 他填充字符等	引导代码 (剩余空间被 0填充)
结束标志	510	2	0xAA55 0xAA55	





### 四、需了解的知识

#### FAT12基本概念

- 根目录区的条目格式,每个条目占,32字节
  - BPB\_RootEntCnt
  - DOS文件名的8.3格式

名称	偏移	长度	描述
DIR_Name	0	0xB	文件名8字节,扩展名3字节
DIR_Attr	0xB	1	文件属性
保留位	0xC	10	保留位
DIR_WrtTime	0x16	2	最后一次写入时间
DIR_WrtDate	0x18	2	最后一次写入日期
DIR_FstClus	0x1A	2	此条目对应的开始簇号
DIR_FileSize	0x1C	4	文件大小

- 根目录区扇区计算方法


$$RootDirSectors = \frac{(BPB\_RootEntCnt \times 32) + (BPB\_BytsPerSec - 1)}{BPB\_BytsPerSec}$$



### 四、需了解的知识

#### FAT12基本概念

- FAT项格式



- FAT项值指向下一个簇号
- 如果>=0xFF8,则表示末尾,如果==0xFF7,则坏簇









