



## 操作系统设计及实践

《操作系统原理》配套实验

操作系统课程组 2024年9月

# 操作系统设计实验系列(三) 分页机制



## 一、实验目标

• 掌握内存分页机制

- 对应参考阅读章节: 第三章3.3节
- 对应参考代码为
  - 基本分页机制/f/pmtest6.asm
  - 读取内存,并合理填充/g/pmtest7.asm
  - 体会分页, /h/pmtest8.asm



# 二、本次实验内容

- 1. 认真阅读章节资料,掌握什么是分页机制
- 2. 调试代码,掌握分页机制基本方法与思路
  - 代码3.22中,212行--237行,设置断点调试这几个循环,分析究竟在这里做了什么?
- 3. 掌握PDE,PTE的计算方法
  - 动手画一画这个映射图
  - 为什么代码3.22里面,PDE初始化添加了一个PageTblBase(Line 212),而PTE初始化时 候没有类似的基地址呢(Line224)?
- 4. 熟悉如何获取当前系统内存布局的方法
- 5. 掌握内存地址映射关系的切换
  - 画出流程图
- 6. 基础题:依据实验的代码,
  - 自定义一个函数,给定一个虚拟地址,能够返回该地址从虚拟地址到物理地址的计算过程,如果该地址不存在,则返回一个错误提示。
  - 完善旁页管理功能,补充alloc\_pages, free\_pages两个函数功能,试试你能一次分配的 最大空间有多大,如果超出了有什么办法解决呢?
- 7. 进阶题(选做)
  - 设计一个内存管理器,提示,均按照页为最小单位进行分配、对于空闲空间管理可采用位图法或其他方法进行管理,分配策略不限。

## 三、完成本次实验要思考的问题

- 1. 分页和分段有何区别?在本次实验中,段页机制是怎么搭配工作的?
- 2. PDE、PTE,是什么?例程中如何进行初始化?CPU是怎样访问到PDE、PTE,从而计算出物理地址的?
- 3. 开启分页机制之后,在GDT表中、在PDE、PTE中存的地址是物理地址、线性地址,还是逻辑地址,为什么?
- 4. 为什么PageTblBase初始值为2M+4K?能不能比这个值小?
- 5. 怎么读取本机的实际物理内存信息?
- 6. 如何进行地址映射与切换?
- 7. 如何实现alloc\_pages,free\_pages




## 四、基本知识点回顾

## •分页机制

### 启动分页的步骤

- 初始化页目录表 、页表、 CR3的内 容,使各部分指向 正确的位置。
- 修改CRO的PG位, 使分页机制打开。





# 四、基本知识点回顾

- 如何取得当前物理内存信息
  - -BIOS中断: int 15h
  - -循环读取ARDS结构(Address Range Descriptor Struct)
  - -注意
    - •这里是在实模式下调用的,Why?
    - •实模式、保护模式下内存变量的访问问题?
- •如何计算物理页的个数
  - -根据ARDS, 计算总的内存大小
  - -内存/页面大小,向上取整





## 四、基本知识点回顾

#### •一点汇编知识:

- -Stosd (dword, 4字节)
  - •将eax的内容(4字节)存储到es:edi指向的内存单元中,同时edi的值根据方向标志的值(DF==0)增加或者减少(DF==1)
  - •相应的还有stosb(1字节),stosw(2字节)
- -如何在bochs里面对.com文件进行调试
  - 使用Magic break.
  - •修改bochsrc文件,在文件末尾添加"magic\_break: enabled=1"
  - •然后在需要添加调试的语句前面增加xchg bx bx,则执行时候bochs就会停下来。
  - •调试时候n是下一句,会跳过函数调用,如果要进去,需要s(step in)进入那个函数









