自制大模型推理框架-第4次课程-张量的设计与 实现

# 自制大模型 推理框架

带你从零写一个支持LLama2/3推理 支持Cuda加速和int8量化的大模型框架

## 课程亮点

## 一、顶目整体架构和设计

学习架构思维,我们将在这里学习算 子、张量等关键数据结构的设计。

## 二、支持LLama2模型结构

对LLama模型的权重读取和构建,用 KV Cache等机制支持加速推理。

## 三、模型的量化

为了减少显存的占用,我们会一起开发 intB模型量化模块,包括量化模型导出 和量化算子支持。

### 四、Cuda基础和算子实现

带你学Cuda并实战大模型算子的实现, 每个算子都将讲解原理,从零手写。

## 五、用推理框架做点有趣的事情

文本生成,生成故事,多轮对话。



现价优惠 扫码马上报名

## 第四章-张量的设计与实现

#### 视频

F 第四章-张量.mkv

#### 更新后的视频,画面、声音更清晰:

#### 自重新录制后的第四章.mkv

张量是一个多维数组,用于在推理的流程中管理,传递数据,同时也能配合第二次课程的Buffer类来自动管理内存或者显存资源。我们先来看一下Tensor类中的数个类内变量

```
class Tensor{
    ...
    ...
    private:
    size_t size_ = 0;
    std::vector<int32_t> dims_;
    std::shared_ptr<base::Buffer> buffer_;
    base::DataType data_type_ = base::DataType::kDataTypeUnknown;
};
```

- 1. size\_是张量中数据的个数,比如张量后期要存储3个数据,分别为{1,2,3},那么size的大小就等于3。
- 2. dims 就是张量的维度,比如有一个二维张量,且维度分别是{2,3},那么 dim\_ 记录的值就是 {2,3}
- 3. buffer\_就是我们第二章中介绍过的,Buffer 类用来管理用分配器申请到的内存资源,在Buffer 中我们用到 RAII 和智能指针技术。
- 4. buffer->alloc 会根据buffer中的设备类型去申请对应设备上的内存/显存资源,并**在buffer实 例析构的时候**自动释放相关的内存/显存资源。

我们来回顾一下 buffer->allocate ,它会为 Buffer 内部申请一块资源,并将 use\_external 置为false,表示这块资源需要进行管理。

```
bool Buffer::allocate() {
1
2
     if (allocator_ && byte_size_ != 0) {
3
       use_external_ = false;
       ptr_ = allocator_->allocate(byte_size_);
4
       if (!ptr_) {
5
6
         return false;
7
       } else {
8
          return true;
```

```
9  }
10  } else {
11   return false;
12  }
13 }
```

同理我们看 Buffer 的析构函数中,如果 use\_external 等于false,表示这块资源不属于外部,而属于这块Buffer实例,所以这块资源需要被管理。

```
1 Buffer::~Buffer() {
2    if (!use_external_) {
3       if (ptr_ && allocator_) {
4         allocator_->release(ptr_);
5         ptr_ = nullptr;
6     }
7    }
8 }
```

为什么Tensor中有 std::shared\_ptr<Buffer> 来保存数据呢,假设有以下的流程:

```
1 tensor::Tensor t1(3);
2 tensor::Tensor t2 = t1;
```

在第一行代码中, Tensor t1 申请了一个3 × sizeof(element)大小的内存,在第二行随后用 t1 对 t2 进行赋值,所以

```
1 std::shared_ptr<base::Buffer> buffer_;
```

所以t1和t2内部共享同一块Buffer,且这块Buffer的引用计数等于2,也就是说直到这两个张量 t1 和 t2 都销毁后才会触发Buffer的析构函数进行资源释放。

换句话说 t1 中的buffer是两个张量共有的,只有当使用这块 buffer 的 tensor 都销毁后才会被释放。

```
1  {
2     tensor::Tensor t1(3);
3     tensor::Tensor t2 = t1;
4  }
```

我们再举一个例子,当代码流程执行到括号外时,因为两个张量变量因为都是类内变量,所以会在第四行对两个张量都进行销毁。这是C++ RAII的内容,局部变量退出作用域后自动释放。

## 为张量分配内存/显存

我们来看一个Tensor的构造函数:

```
Tensor::Tensor(base::DataType data_type, int32_t dim0, int32_t dim1, bool
 1
     need_alloc,
                    std::shared_ptr<base::DeviceAllocator> alloc, void* ptr)
 2
 3
         : data_type_(data_type) {
 4
       dims_.push_back(dim0);
       dims_.push_back(dim1);
 5
 6
       size_ = dim0 * dim1;
 7
      if (need_alloc && alloc) {
 8
       allocate(alloc);
9
       }
10
       . . .
```

在构造函数中传入了数据类型 data\_type ,张量维度 dim\_0 和 dim\_1 , need\_alloc 表示是 否需要用内存分配器 alloc 来分配内存/显存。 size\_ 是维度的乘积,也就是张量中数据的个数。 使用方式如下:

我们在这里就申请了一个数据类型为 int32 ,数据维度为 max\_seq\_len 并使用 alloc\_cpu 内存分配器申请资源。

#### 单元测试

```
1 TEST(test_tensor, init1) {
2    using namespace base;
3    auto alloc_cu = base::CPUDeviceAllocatorFactory::get_instance();
4
5    int32_t size = 32 * 151;
6    // 倒数第二个参数就是need_alloc
7    tensor::Tensor t1(base::DataType::kDataTypeFp32, size, true, alloc_cu);
8    ASSERT_EQ(t1.is_empty(), false);
```

```
9 }
```

如下, alloc 和 need\_alloc 参数有一个为空或者false,则张量为空。

```
1  TEST(test_tensor, init2) {
2    using namespace base;
3    auto alloc_cu = base::CPUDeviceAllocatorFactory::get_instance();
4    int32_t size = 32 * 151;
6    tensor::Tensor t1(base::DataType::kDataTypeFp32, size, false, alloc_cu);
8    ASSERT_EQ(t1.is_empty(), true);
9  }
```

#### 如何用已经有的内存赋值tensor

```
float* attn_ptr = nullptr;
cudaMallocManaged(reinterpret_cast<void**>(&attn_ptr),
config_->head_num_ * config_->seq_len_ * sizeof(float));
tensor::Tensor attn(base::DataType::kDataTypeFp32, config_->head_num_,
config_->seq_len_, false, alloc_cu, attn_ptr);
```

我们先是用 cudaMallocManaged 分配了一块显存 attn\_ptr ,后续为了让张量 attn 可以自动管理这块显存,我们使用了构造函数的这一分支(第11行开始的) ,上方代码第4行我们除了将这块显存attn\_ptr传入到Tensor的构造函数之外,还需要传入相关的维度(config->head\_num\_, config->seq\_len\_)以及显存的allocator。

```
Tensor::Tensor(base::DataType data_type, int32_t dim0, int32_t dim1, int32_t
     dim2,
 2
                    bool need_alloc, std::shared_ptr<base::DeviceAllocator> alloc,
    void* ptr)
         : data_type_(data_type) {
 3
       dims_.push_back(dim0);
 4
 5
       dims_.push_back(dim1);
      dims_.push_back(dim2);
 6
       size_ = dim0 * dim1 * dim2;
 7
      if (need_alloc && alloc) {
 8
       allocate(alloc);
9
10
       } else {
        if (ptr != nullptr) {
11
```

```
12
          CHECK(need_alloc == false)
              << "The need alloc is is true when ptr parameter is not a null
13
    pointer.";
         if (!alloc) {
14
            // 如果传入一个空的allocator,表示该tensor不会对该显存进行管理
15
            std::shared_ptr<base::Buffer> buffer = std::make_shared<base::Buffer>(
16
                data_type_size(data_type) * size_, nullptr, ptr, true);
17
            this->buffer_ = buffer;
18
19
          } else {
            // 反之,如果传入一个非空的allocator,表示该tensor会对该显存进行管理,
20
            // 在Tensor生命周期结束后就会释放这块显存
21
            std::shared_ptr<base::Buffer> buffer = std::make_shared<base::Buffer>(
22
                data_type_size(data_type) * size_, alloc, ptr, false);
23
            this->buffer_ = buffer;
24
         }
25
       }
26
27
      }
28
    }
```

在这个分支中,如果传入了 alloc 参数不为空,则表示 buffer 对传入的 ptr 是管理关系,需要在所有对 buffer 有引用的所有 tensor 销毁后,自动释放 ptr 指针指向的内存/显存资源。

在以下的单元测试中,我们将已经有的指针对 tensor 赋值,可以看到tensor的值和ptr指向的内存地址和原始的指针都是一致的。

```
TEST(test_tensor, init3) {
1
2
     using namespace base;
3
     float* ptr = new float[32];
     ptr[0] = 31;
4
5
     tensor::Tensor t1(base::DataType::kDataTypeFp32, 32, false, nullptr, ptr);
     ASSERT_EQ(t1.is_empty(), false);
     ASSERT_EQ(t1.ptr<float>(), ptr);
7
     ASSERT_EQ(*t1.ptr<float>(), 31);
8
9
   }
```

#### 对张量数据的访问

```
1 template <typename T>
2 T* Tensor::ptr() {
3    if (!buffer_) {
4       return nullptr;
5    }
6    return reinterpret_cast<T*>(buffer_->ptr());
```

ptr() 方法返回某个tensor中起始数据位置, ptr(index) 返回某个tensor中第index个的数据位置。模板参数类型T是将buffer中管理的原始指针转为相应的类型。**为什么要先将void\*类型转换为T\* 类型呢?** 

这是因为 T\* 的步长和 void\* 的步长是不一致的,比如我要访问 ptr+1 的位置,如果是直接将 void\*+1 那么指针位置只会往后移动一个位置,如果是 float\* ,那么指针的位置是往后移动4个位置的。

```
1
    TEST(test_tensor, index) {
 2
      using namespace base;
      float* ptr = new float[32];
 3
 4
      auto alloc_cu = base::CPUDeviceAllocatorFactory::get_instance();
 5
      ptr[0] = 31;
      tensor::Tensor t1(base::DataType::kDataTypeFp32, 32, false, nullptr, ptr);
 6
7
      void* p1 = t1.ptr<void>();
8
      p1 += 1;
9
10
     float* f1 = t1.ptr<float>();
11
      f1 += 1;
      ASSERT_NE(f1, p1);
12
13
      delete[] ptr;
14 }
```

可以看到在以上的单元测试中, f1 和 p1 在各自都加1后指针地址是不一致的。

```
template <typename T>
const T& Tensor::index(int64_t offset) const {

CHECK_GE(offset, 0);

CHECK_LT(offset, this->size());

const T& val = *(reinterpret_cast<T*>(buffer_->ptr()) + offset);

return val;
}
```

index 和 ptr 方法的不同就是访问对应位置指针的基础上,也就是 buffer\_->ptr()+offset ,还取出了该地址的数据并返回。

#### 辅助方法

例如现在有一个张量维度为{1,2,3},如果我们要返回它某个维度,则可以使用:

```
int32_t Tensor::get_dim(int32_t idx) const {
CHECK_GE(idx, 0);
CHECK_LT(idx, this->dims_.size());
return this->dims_.at(idx);
}
```

返回某个维度元素的步长,比如第一维上元素的步长为6 = 2×3,第二维上的元素步长为3,第三维上的步长为1.

```
1
    std::vector<size_t> Tensor::strides() const {
       std::vector<size_t> strides;
 2
      if (!dims_.empty()) {
 3
 4
        for (int32_t i = 0; i < dims_.size() - 1; ++i) {
 5
          size_t stride = ReduceDimension(dims_.begin() + i + 1, dims_.end(), 1);
          strides.push_back(stride);
 6
 7
        }
 8
        strides.push_back(1);
9
      return strides;
10
    }
11
```

strides 的计算方式如下,如果有dim1,dim2,...dim5的时候,在dim1维上的步长为dim2 × dim3 × dim4 ... × dim5,在dim2的时候步长等于dim3×...×dim5.

```
TEST(test_tensor, dims_stride) {
 1
 2
      using namespace base;
 3
       auto alloc_cu = base::CPUDeviceAllocatorFactory::get_instance();
 4
      tensor::Tensor t1(base::DataType::kDataTypeFp32, 32, 32, 3, true, alloc_cu);
 5
      ASSERT_EQ(t1.is_empty(), false);
 6
7
      ASSERT_EQ(t1.get_dim(0), 32);
      ASSERT_EQ(t1.get_dim(1), 32);
 8
9
      ASSERT_EQ(t1.get_dim(2), 3);
10
      const auto& strides = t1.strides();
11
```

在上面的单元测试中可以看到, t1 返回的三个维度分别为32、32和3,步长 stride 分别为96,3 和1.