评论(1) >>>

自制大模型推理框架-第2次课程-内存和设 备的管理

如何参加课程-《动手写大模型推理框架》



《动手自制大模型推理框架》课程目录:

《动手自制大模型推理框架》课程优势

- 1. 采用最新的C++ 20标准去写代码,统一、美观的代码风格,良好的错误处理;
- 2. 优秀的项目管理形式,我们采用CMake+Git的方式管理项目,接轨大厂;
- 3. 授人以渔,教大家怎么设计一个现代C++项目,同时教大家怎么用单元测试和 Benchmark去测试验证自己的项目;
- 4. CPU和CUDA双后端实现,对时新的大模型(LLama3和Qwen系列)有非常好的支持

视频

Ê资源管理.mkv

重录后: [] 重录后-内存的管理和设备类.mkv,声音清晰

可以任意选一

设计内存的分配和释放

设计需求

- 在不同的设备中,我们都会用到它的资源申请、资源释放等操作,我们的要求是在不同的设备下这些接口对外的参数都是一致的,这样一来就方便上方的调用者使用统一的接口进行调用。
- 另外你还需要对申请到的资源进行统一的管理,相当于你申请到的是一块裸指针,但 是常常会忘记释放它,那么如何对它进行有效的管理呢,我们可以通过智能指针记录 根据它的使用者,并对没有使用资源的自动释放。

我们将在下文中一个一个来解决这些问题,**我们将设备资源申请器抽象为一个父类,**叫做 DeviceAllocator 类,它有一个 allocate 接口,负责申请该类设备下的size大小个字节。有一个 release 接口,负责回收对该设备申请得到的资源指针 ptr . 完整代码见include\base\alloc.h。

```
1 class DeviceAllocator {
   public:
2
      explicit DeviceAllocator(DeviceType device_type) :
    device_type_(device_type) {}
4
5
      virtual DeviceType device_type() const { return device_type_; }
6
      // 需要释放的内存
7
     virtual void release(void* ptr) const = 0;
8
9
    // 需要申请的内存/显存字节数
10
      virtual void* allocate(size_t byte_size) const = 0;
11
12
     virtual void memcpy(const void* src_ptr, void* dest_ptr, size_t
13
    byte_size,
14
                          MemcpyKind memcpy_kind =
    MemcpyKind::kMemcpyCPU2CPU, void* stream = nullptr,
15
                          bool need_sync = false) const;
16
    virtual void memset_zero(void* ptr, size_t byte_size, void*
17
    stream, bool need_sync = false);
18
19
     private:
      DeviceType device_type_ = DeviceType::kDeviceUnknown;
20
21 };
```

其中 device_type 表示该资源申请类所属的设备类型,因为 DeviceAllocator 是一个基类,所以此处的值是Unknown,而在派生类中该变量将具体指明当前设备的类型。拷贝时需要提供额外的参数,包括拷贝的方向,是否需要同步等待拷贝结束 need_sync等。allocate方法和release方法的含义看代码上方的注释。

CPU内存分配器的实现

```
class CPUDeviceAllocator : public DeviceAllocator {
  public:
    explicit CPUDeviceAllocator();
}
```

```
void* allocate(size_t size) const override;

void release(void* ptr) const override;

void memcpy(const void* src_ptr, void* dest_ptr, size_t size)
const override;

};
```

请同学们想一下,CPU上的内存资源分配无非是使用 malloc ,所以我们在 allocate 接口里封装的就是 malloc 方法,所以在 release 中封装的就是 free 方法,用于交还分配好的内存。

GPU 上的内存分配器我们也实现的,无非就是 GPUDeviceAllocator 的 allocate 方法封装了N卡中的 cudamalloc 用于申请显存,两类设备类上实现了同一个父类的接口方法。CudaAllocator子类在

(https://github.com/zjhellofss/KuiperLLama/releases/) 代码中的 source/base/alloc_cu.cpp 。

```
void* CPUDeviceAllocator::allocate(size_t byte_size) const {
2
     if (!byte_size) {
        return nullptr;
3
4
      }
5
     void* data = malloc(byte_size);
6
7
     return data;
8
9
   void* CUDADeviceAllocator::allocate(size_t byte_size) const {
10
     if (!byte_size) {
11
12
      return nullptr;
      }
13
14
   void* ptr = nullptr;
   cudaError_t err = cudaMalloc(&ptr, byte_size);
15
16
     CHECK_EQ(err, cudaSuccess);
   return ptr;
17
18 }
```

Q: 当我们使用内存分配器得到的结果还是以指针形式返回的,那么在之后的过程中便存在一定的可能性使得使用 Allocator 申请得到的指针忘记释放,导致了内存泄露的问题,或者在释放置空后错误使用,引起程序奔溃的问题。

对内存/显存的拷贝

对内存和显存的拷贝我们实现在DeviceAllocator这个父类中:

```
void DeviceAllocator::memcpy(const void* src_ptr, void* dest_ptr,
    size_t byte_size,
                                  MemcpyKind memcpy_kind, void*
2
    stream, bool need_sync) const {
3
      CHECK_NE(src_ptr, nullptr);
      CHECK_NE(dest_ptr, nullptr);
4
      if (!byte_size) {
5
        return;
6
7
8
9
      cudaStream_t stream_ = nullptr;
10
      if (stream) {
```



```
11
        stream_ = static_cast<CUstream_st*>(stream);
12
      }
      if (memcpy_kind == MemcpyKind::kMemcpyCPU2CPU) {
13
        std::memcpy(dest_ptr, src_ptr, byte_size);
14
      } else if (memcpy_kind == MemcpyKind::kMemcpyCPU2CUDA) {
15
        if (!stream_) {
16
          // 将位于src_ptr起始地址的cpu地址拷贝到dest_ptr显存中
17
          cudaMemcpy(dest_ptr, src_ptr, byte_size,
18
    cudaMemcpyHostToDevice);
        } else {
19
        // 将位于src_ptr起始地址的cpu地址拷贝到dest_ptr显存中
20
          cudaMemcpyAsync(dest_ptr, src_ptr, byte_size,
21
    cudaMemcpyHostToDevice, stream_);
        }
22
      }
23
24
      if (need_sync) {
25
        cudaDeviceSynchronize();
26
27
      }
   }
28
```

如果拷贝的方向是内存到内存,也就是memcpy_kind是CPU2CPU,我们将直接调用memcpy方法。如果是从CPU拷贝到显存,我们将根据是否需要异步拷贝,分别调用cudaMemcpy和cudaMemcpyAsync,如果需要在显存拷贝后进行同步(need_sync),我们可以额外调用cudaDeviceSynchronize()进行同步。

对内存的管理

为了解决A处说到的可能导致的内存泄露问题,我们设计了一个 Buffer 类来管理用分配器申请到的内存资源,在 Buffer 中我们用到 RAII 和智能指针技术,以下是它的实现,具体代码见include/base/buffer.h。

类内变量

- 1. byte_size_ 这块内存的大小,以字节数作为单位。
- 2. ptr_ 这块内存的地址,主要有两种来源,一种是外部直接赋值得到的, Buffer不需要对它进行管理,和它的关系是借用,不负责它的生命周期管理,这种情况下对应下方 use_external 的值置为 true。
- 3. 另外一种是需要Buffer对这块内存进行管理的,所以 use_external 值为false,表示需要对它的生命周期进行管理,也就是没人使用该Buffer的时候会自动将 ptr_ 指向的地址用对应类型的 Allocator 完成释放。
- 4. device_type_ ,表示Buffer中内存资源所属的设备类型
- 5. allocator Buffer对应设备类型的内存分配器,我们已经在上一节中说过,负责资源的释放、申请以及拷贝等,既可以是 cpu allocator 也可以是 cuda allocator.

```
1 namespace base {
   class Buffer: public NoCopyable,
   std::enable_shared_from_this<Buffer> {
    private:
3
     size_t byte_size_ = 0;
4
     void* ptr_ = nullptr;
5
     bool use_external_ = false; //是否拥有这块数据的所有权
6
     DeviceType device_type_ = DeviceType::kDeviceUnknown;
7
     std::shared_ptr<DeviceAllocator> allocator_;
8
9
```

```
10 ...
11 ...
12 };
```

我们结合 Buffer 类的构造和析构函数来看看 use_external 变量起到的作用。

```
1 Buffer::~Buffer() {
2    if (!use_external_) {
3       if (ptr_ && allocator_) {
4         allocator_->release(ptr_);
5         ptr_ = nullptr;
6       }
7     }
8  }
```

从上面的代码可以看到,如果我们这里将 use_external 置为false,表示当前Buffer 拥有该内存,表示这块资源需要Buffer进行管理,那么在Buffer对象释放的时候会调用对应 allocator 的释放方法,自动释放这块内存。

Allocator的释放函数

对于Cuda类型资源申请器的Release函数实现:

```
void CUDADeviceAllocator::release(void* ptr) const {
  if (ptr) {
    cudaFree(ptr);
  }
}
```

类内方法

1. 情况1,为Buffer**分配一块所属的内存**,使用内存分配器分配得到的内存指针是ptr_,并且将use_external 置为false,表示在Buffer对象析构的时候也要将相关联的资源指针进行释放。

如果表示Buffer拥有当前的内存/显存,那么当我们在构造函数中指定use_external为false(表示当前Buffer拥有该对象)的时候,构造函数就自动调用allocate(上文说过的DeviceAllocator)方法完成资源的申请。

```
bool Buffer::allocate() {
1
     if (allocator_ && byte_size_ != 0) {
2
       use_external_ = false;
3
       ptr_ = allocator_->allocate(byte_size_);
4
       if (!ptr_) {
5
        return false;
6
        } else {
8
          return true;
9
        }
10
      } else {
        return false;
11
12
      }
13
14
15
    Buffer::Buffer(size_t byte_size, std::shared_ptr<DeviceAllocator>
    allocator, void*
                          ptr, bool use_external)
```

```
16
         : byte_size_(byte_size),
           allocator_(allocator),
17
18
           ptr_(ptr),
           use_external_(use_external) {
19
20
      if (!ptr_ && allocator_) {
         device_type_ = allocator_->device_type();
21
22
        use_external_ = false;
        ptr_ = allocator_->allocate(byte_size);
23
24
      }
   }
25
```

- 2. 情况2,Buffer不申请资源,传入的指针指向并不属于它,因为不具有所属权,所以在退出的时候不需要对它释放。
- 3. 在情况2中,我们只需要使用Buffer buffer(32, nullptr, ptr, true)实例化,这表示我们将 ptr 指针赋值给Buffer,但是use_external=true变量表示buffer实例不需要负责 去释放 ptr . **也不会去调用第5行之后的资源申请流程。**

```
Buffer::Buffer(size_t byte_size, std::shared_ptr<DeviceAllocator>
   allocator,
                   void* ptr, bool use_external)
2
3
        : byte_size_(byte_size), allocator_(allocator), ptr_(ptr),
   use_external_(use_external) {
   if (!ptr_ && allocator_) {
4
5
       device_type_ = allocator_->device_type();
       use_external_ = false;
6
       ptr_ = allocator_->allocate(byte_size);
7
8
    }
9
   }
```

- 3. 如果我们像1中说的那样,实例化的Buffer如果需要直接管理一片内存/显存,拥有所有权,则使用Buffer(32,allocator),内存分配器会被赋值给该Buffer实例,等到构造函数内部调用buffer.allocate的时候会申请一块由该实例负责的内存区域,流程如下:
 - a. auto buffer = Buffer(32, allocator);
 - b. 随后在Buffer的构造函数中使用外部传入的allocator申请对应大小的显存/主存。
- 4. 这样一来就buffer就拥有了一块32字节大小的内存资源,等buffer被释放的时候 ,会连带着该内存资源一起释放。

动手练习

1. 请查看单元测试test/test_buffer.cpp,申请一块大小为32字节的内存资源。

```
1 TEST(test_buffer, allocate) {
2    using namespace base;
3    auto alloc = base::CPUDeviceAllocatorFactory::get_instance();
4    Buffer buffer(32, alloc);
5    CHECK_NE(buffer.ptr(), nullptr);
6 }
```

- 1. buffer在构造函数中调用 alloc 内存申请类申请了32个字节大小的内存资源,所以在 buffer.ptr() 返回内存的时候是非空的。
- 2. 请查看单元测试test/test_buffer.cpp,buffer不负责管理这块内存资源的情况。

```
1 TEST(test_buffer, use_external) {
2    using namespace base;
3    auto alloc = base::CPUDeviceAllocatorFactory::get_instance();
4    float* ptr = new float[32];
5    Buffer buffer(32, nullptr, ptr, true);
6    CHECK_EQ(buffer.is_external(), true);
7    delete[] ptr;
8 }
```

3. 查看Buffer的资源释放时机。allocate因为退出局部作用域后没有其他被引用的地方,所以它在局部花括号退出后就释放了,根据打印信息它会在HERE1和HERE2输出之间退出,而allocate2有外部引用,所以要等整个函数执行结束之后再退出。

```
TEST(test_buffer, allocate) {
1
      using namespace base;
2
      auto alloc = base::CPUDeviceAllocatorFactory::get_instance();
3
4
5
        Buffer buffer(32, alloc);
        ASSERT_NE(buffer.ptr(), nullptr);
6
        LOG(INFO) << "HERE1";
7
8
9
      LOG(INFO) << "HERE2";
10
   }
11
   TEST(test_buffer, allocate2) {
12
   using namespace base;
13
   auto alloc = base::CPUDeviceAllocatorFactory::get_instance();
14
15
      std::shared_ptr<Buffer> buffer;
      { buffer = std::make_shared<Buffer>(32, alloc); }
16
   LOG(INFO) << "HERE";</pre>
17
   ASSERT_NE(buffer->ptr(), nullptr);
18
19 }
```