无标题

初识RabbitMq:

rabbitmq是一个开源的消息代理和队列服务器,通过普通的协议(Amqp协议)来完成不同应用之间的数据共享

(消费生产和消费者 可以跨语言平台)

rabbitmg是通过elang语言来开发的基于amgp协议

- 一: 各大互联网公司为什么选择Rabbitmq
 - 1)比如滴滴,美团,携程,去哪儿
 - 2)开源,性能好,稳定性保证,
 - 3)提供了消息的可靠性投递 (confirm) ,返回模式
 - 4)与sping amqp 整合和完美,提供丰富的api
 - 5)集群模式十分丰富(HA模式 镜像队列模型)
 - 6)保证数据不丢失的情况下,保证很好的性能
- 二: Rabbitmq高性能是如何做到的
 - 1) 使用的语言是elang语言(通常使用到交互机上), elang的语言的性能能与原生socket的延迟效果.
 2)消息入队的延时已经消息的消费的响应很快
- 三:什么是AMQP协议(Advanced message queue protocol) 高级消息队列协议
 - 1:)是一个二进制协议,
- 2) amqp 是一个应用层协议的规范(定义了很多规范),可以有很多不同的消息中间件产品(需要遵循该规范)


server: 是消息队列节点

virtual host:虚拟注解

exchange 交换机(消息投递到交换机上)

message queue (被消费者监听消费)

交互机和队列是有一个绑定的关系



四:AMQP的核心概念

1:server : 又称为broker,接受客户端连接,实现amqp实体服务

2:Connection: 连接,应用程序与brokder建立网络连接

3: channel: 网络通道,几乎所有的操作都是在channel中进行的,是进行消息对象的通道,客户端可以建立 多个通道,每一个channel表示一个会话任务

4:Message: 服务器和应用程序之间传递数据的载体,有properties (消息属性,用来修饰消息,比如消息的优先级,延时投递)和Body (消息体)

5:virtual host(虚拟主机): 是一个逻辑概念,最上层的消息路由,一个虚拟主机中可以包含多个exhange 和 queue 但是一个虚拟主机中不能有名称相同的exchange 和 queue

6:exchange 交换机: 消息直接投递到交换机上,然后交换机根据消息的路由key 来路由到对应绑定的队列上


7:baingding: 绑定 exchange 与queue的虚拟连接,bingding中可以包含route_key

8: route_key 路由key, 他的作用是在交换机上通过route_key来把消息路由到哪个队列上


9:queue: 队列, 用于来保存消息的载体, 有消费者监听, 然后消费消息

五:Rabbitmq的整体架构模型

RabbitMQ的整体架构是什么样子的?



六:rabbitmq的消息是如何流转的



七:rabbitmq的安装和使用

1)首先下载对应的安装包

wget <u>www.rabbitmq.com/releases/erlang/erlang-18.3-1.el7.centos.x86_64.rpm</u> **安装**rabbitmq **的环境** (erlang语言环境)

wget www.rabbitmq.com/releases/rabbitmq-server/v3.6.5/<u>rabbitmq-server-3.6.5-</u> <u>1.noarch.rpm</u> 下载rabbitmq

/usr/local/rabbitmq			~
名称 ^	大小	类型	修改时间
derlang-18.3-1.el7.centos.x86_64.rpm	17.50MB	快压 RPM	2018/6/5, 8:33
🖶 rabbitmq-server-3.6.5-1.noarch.rpm	5.26MB	快压 RPM	2018/6/5, 8:33
! socat-1.7.3.2-1.1.el7.x86_64.rpm	353KB	快压 RPM	2018/6/5, 8:33

2)首先执行安装erlang语言的环境(cd /usr/local/rabbitmq 目录下)

第一步:先安装gcc环境

yum install build-essential openssl-devel unixODBC unixODBC-devel make gcc gcc-c++ kernel-devel m4 ncurses-devel tk tc xz

第二步: rpm -ivh erlang-18.3-1.el7.centos.x86_64.rpm 安装erlang语言的环境,若提示出现下面错误

那么说明Glibc的版本过低 我们需要安装GLIBC_2.14

2.1)先查看我们本地的GLIBC的版本 strings /lib64/libc.so.6 | grep GLIBC 查看版本 发现最高版本才2.12

GLIBC_2.2.5

GLIBC_2.2.6

GLIBC_2.3

GLIBC 2.3.2

GLIBC_2.3.3

GLIBC_2.3.4

GLIBC_2.4

GLIBC_{2.5}

GLIBC_2.6

```
GLIBC_2.7
GLIBC_2.8
GLIBC_2.9
GLIBC_2.10
GLIBC_2.11
GLIBC_2.12
GLIBC_PRIVATE
2.2)下载 glibc-2.14.tar.gz
 a: 下载 wget <a href="http://ftp.gnu.org/gnu/glibc/glibc-2.14.tar.gz">http://ftp.gnu.org/gnu/glibc/glibc-2.14.tar.gz</a>
 b: 解压 tar xf glibc-2.14.tar.gz
  C: 进入解压目录 cd glibc-2.14
  d:创建builde目录 mkdir build
  e: 配置目录:../configure --prefix=/opt/glibc-2.14 --disable-profile --enable-add-ons --with-
headers=/usr/include --with-binutils=/usr/bin
  f:编译 make
  g:安装: make install
  *************此时安装成功glibc2.14 但是通过命令(strings /lib64/libc.so.6 |grep GLIBC)看不到2.14版本
解决方案:
安装完成后, 建立软链指向glibc-2.14, 执行如下命令:
  1.
    $ rm -rf /lib64/libc.so.6 // 先删除先前的libc.so.6软链
  2.
    $ ln -s /opt/glibc-2.14/lib/libc-2.14.so /lib64/libc.so.6
    删除libc.so.6之后可能导致系统命令不可用的情况,可使用如下方法解决:
    $ LD_PRELOAD=/opt/glibc-2.14/lib/libc-2.14.so In -s /opt/glibc-2.14/lib/libc-2.14.so
    /lib64/libc.so.6
    _____
    欢迎到2.12版本
    $ LD_PRELOAD=/lib64/libc-2.12.so ln -s /lib64/libc-2.12.so /lib64/libc.so.6 // libc-2.12.so 此项是系
    统升级前的版本
```

第三步:安装socat 包: rpm -ivh socat-1.7.3.2-5.el7.lux.x86_64.rpm

第四步: 安装 rabbitmq: rpm -ivh <u>rabbitmq-server-3.6.5-1.noarch.rpm</u>

第五步:简单配置rabbitmq

vim /usr/lib/rabbitmq/lib/rabbitmq_server-3.6.5/ebin/rabbit.app 比如修改密码、配置等等,例如: loopback_users 中的 <<"guest">>,只保留guest


第六步:rabbitmq的起停服务 进入到rabbitmq目录下

/usr/lib/rabbitmq/lib 运行./rabbitmq-server start(./rabbitmqctl start_app) 停止服务 ./rabbitmq-server stop(./rabbitmqctl stop_app)

八:命令行和管控台

开启管控台插件 ./rabbitmq-plugus rabbitmq_management 来开启管控台

测试连接: http://ip:15672(来访问) 用户名密码 guest/guest



8.1)管理控制台命令:

a:起停服务命令

启动服务 rabbitmqctl start_app

停止服务 rabbitmqctl stop_app

查看服务状态 rabbtimgctl status

b:**用户操作命令**

添加用户 rabbitmgctl add_user root root

查询所有用户rabbitmqctl list_users

删除用户 rabbitmqctl delete_user root

清除用户权限 rabbitmqctl clear_permissions -p vhostpath username

列出用户权限 rabbitmqctl list_user_permissions username

修改密码 rabbitmqctl change_password 用户名 新密码

设置用户权限 rabbitmqctl set_permisions_p vhost 用户名 ".*" ".*"

c:虚拟主机操作

rabbitmqctl add_vhost /cloudmall 增加一个虚拟主机

rabbitmqctl list_vhosts; 查看所有的虚拟主机

rabbitmqctl list_permissions -p /cloudmall 查看虚拟主机的权限

rabbitmqctl delete_vhost /cloudmall 删除虚拟主机

D:操作队列命令

rabbitmqctl list_queues 查询所有队列

rabbitmqctl -p vhostpath purge_queue blue 清除队列消息

E:高级命令

rabbitmqctl reset 移除所有数据 该命令需要在 rabbitmqctl stop_app命令之后才执行(也就是说 在服务停止后)

rabbitmqctl join_cluster <cluster_node> [--ram] 组成集群命令

rabbitmqctl cluster_status 查看集群状态

rabbitmqctl change_cluster_node_type dist|ram 修改集群节点存储数据模式

rabbitmqctl forget_cluster_node [--offline]忘记节点 (摘除节点)

rabbitmqctc rename_cluster_node oldnode1 newnode1 oldnode2 newnode2 修改节点名称

九:消费者 生产者模型(使用java连接mq)

A:**生产者**

```
public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException {
//创建一个连接工厂
ConnectionFactory connectionFactory = new ConnectionFactory();
//设置连接工厂属性
connectionFactory.setHost("47.104.128.12");
connectionFactory.setPort(5672);
connectionFactory.setVirtualHost("/");
//创建连接
Connection connection = connectionFactory.newConnection();
//创建channel
Channel channel = connection.createChannel();
//通过channel操作mq
for(int i=0; i<10; i++) {
String msg = "生产者生产的第"+(i+1)+"条消息";
//若exchange 为空那么消息可以发送到任何队列上,只要routKey 与队列名称相同就会发送上去。
channel.basicPublish("","qk001",null,msg.getBytes());
}
//关闭资源
channel.close();
connection.close();
}
```

B: 消费者:

```
public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException, InterruptedException {
    //创建一个连接工厂
    ConnectionFactory connectionFactory = new ConnectionFactory();
    //设置连接工厂属性
    connectionFactory.setHost("47.104.128.12");
    connectionFactory.setPort(5672);
    connectionFactory.setVirtualHost("/");
    //创建连接
    Connection connection = connectionFactory.newConnection();
    //创建连接
    Channel channel = connection.createChannel();
    //声明一个队列
    /**
```


```
* 第一个参数:队列名称
* 第二个参数: 队列消息可以持久化
* 第三个参数:表示该队列只能被一个channel操作
* 第四个参数:若队列没有版定交换机,那么消息会被删除
*/
channel.queueDeclare("qk001",true,false,false,null);
//创建一个消费者
QueueingConsumer queueingConsumer = new QueueingConsumer(channel);
//设置channel
channel.basicConsume("qk001",true,queueingConsumer);
//消费消息
while (true) {
Delivery delivery = queueingConsumer.nextDelivery(); //阻塞 若设置参数就会在指定时间结束
String msg = new String(delivery.getBody());
System.out.println("消费消息:"+msg);
}
}
```

十:Rabbitmq交换机详解

1:作用:接受生产者的消息,然后根据路由键 把消息投递到跟交换机绑定的对应的队列上

Exchange 交换机

✓ Exchange:接收消息,并根据路由键转发消息所绑定的队列



2:交换机的属性:

Name:交换机的名称

Type:交换机的类型,direct,topic,fanout,headers

Durability:是否需要持久化

autodelete:加入没有队列绑定到该交换机,那么该交换机会自动删除

Internal: 当前交换机是否用户rabbitmq内部使用不常用,默认为false


Argurements:扩展参数,用户扩展AMQP 定制化协议

3: **交换机的类型**

3.1) **直连交换机**: direct exchange

所以发送的direct exhchange 的消息都会被投递到与routekey名称(与队列名称)相同的queue上

**:direct模式下,可以使用rabbitmq自定exchange----> default exchange 所以不需要交换机和任何队列绑定, 消息将会投递到route_key名称和队列名称相同的队列上



代码演示:

直连交换机生产者

```
public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException {
    ConnectionFactory connectionFactory = new ConnectionFactory();
    connectionFactory.setHost("47.104.128.12");
    connectionFactory.setPort(5672);
    connectionFactory.setVirtualHost("cloudmall");
    Connection connection = connectionFactory.newConnection();
    Channel channel = connection.createChannel();
    String directExchangeName = "test.direct.exchange";
    String routingKey = "test.direct.key";
    channel.basicPublish(directExchangeName,routingKey,null,"測試直连交换机。。。。。。".getBytes());
}
```

直接交换机消费者

```
public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException, InterruptedException {
   ConnectionFactory connectionFactory = new ConnectionFactory();
   connectionFactory.setHost("47.104.128.12");
   connectionFactory.setPort(5672);
   connectionFactory.setVirtualHost("cloudmall");
   Connection connection = connectionFactory.newConnection();
   Channel channel = connection.createChannel();
```


```
//声明一个交换机
channel.exchangeDeclare("test.direct.exchange","direct",true,false,false,null);
//声明一个队列
channel.queueDeclare("test.direct.queue",false,false,false,null);
//队列绑定到指定的交换机上
channel.queueBind("test.direct.queue","test.direct.exchange","test.direct.key");
QueueingConsumer queueingConsumer = new QueueingConsumer(channel);
channel.basicConsume("test.direct.queue",true,queueingConsumer);
QueueingConsumer.Delivery delivery = queueingConsumer.nextDelivery();
System.out.println(new String(delivery.getBody()));
System.out.println(delivery.getEnvelope().getExchange());
System.out.println(delivery.getEnvelope().getRoutingKey());
}
```

3.2) 主题交换机 TopicExchange

就是在队列上绑到top 交换机上的路由key 可以是通过通配符来匹配的通配符的规则是

比如: log.# : 可以匹配一个单词 也可以匹配多个单词 比如 log.# 可以匹配log.a log.a.b log.a.b

log.* 可以匹配一个单词 比如 log.* 可以匹配log.a 但是不可以匹配log.a.b



代码演示:topic exchange 生产者

```
public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException {
ConnectionFactory connectionFactory = new ConnectionFactory();
connectionFactory.setVirtualHost("cloudmall");
connectionFactory.setHost("47.104.128.12");
connectionFactory.setPort(5672);
Connection connection = connectionFactory.newConnection();
Channel channel = connection.createChannel();
String topExchangeName = "top.exchange";
String routingKey1 = "top.key.1";
String routingKey2 = "top.key.2";
channel.basicPublish(topExchangeName,routingKey1,null,"测试交换机".getBytes());
channel.basicPublish(topExchangeName,routingKey2,null,"测试交换机".getBytes());
channel.close();
connection.close();
```


代码演示: topic exhcange 消费者

```
public class Top4Consumer {
public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException, InterruptedException {
ConnectionFactory connectionFactory = new ConnectionFactory();
connectionFactory.setVirtualHost("cloudmall");
connectionFactory.setHost("47.104.128.12");
connectionFactory.setPort(5672);
Connection connection = connectionFactory.newConnection();
Channel channel = connection.createChannel();
String topicExchangeName = "top.exchange";
//声明一个交换机
channel.exchangeDeclare(topicExchangeName, "topic", true, true, false, null);
//声明一个队列
channel.queueDeclare("top.queue",true,false,true,null);
//队列绑定到交换机
channel.queueBind("top.queue",topicExchangeName,"top.#");
QueueingConsumer queueingConsumer = new QueueingConsumer(channel);
//参数:队列名称、是否自动ACK、Consumer
channel.basicConsume("top.queue", true, queueingConsumer);
while (true) {
QueueingConsumer.Delivery delivery = queueingConsumer.nextDelivery();
System.out.println(new String(delivery.getBody()));
}
}
```

3.3)**扇形交换机**(fanout exchange)

就是消息通过从交换机到队列上不会通过路由key 所以该模式的速度是最快的 只要和交换机绑定的那么消息就会被分发到与之绑定的队列上

Fanout Exchange



代码演示 扇形交换机 模式下的生产着

```
public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException {
    ConnectionFactory connectionFactory = new ConnectionFactory();
    connectionFactory.setHost("47.104.128.12");
    connectionFactory.setPort(5672);
    connectionFactory.setVirtualHost("cloudmall");
    Connection connection = connectionFactory.newConnection();
    Channel channel = connection.createChannel();
    String fanoutExchangeName = "test.fanout.exchange";
    String routingKey = "test.fanout.key";
    channel.basicPublish(fanoutExchangeName,routingKey,null,"測試扇形交換机。。。。。。".getBytes());
}
```

扇形交换机模式下的消费者

```
public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException, InterruptedException {
   ConnectionFactory connectionFactory = new ConnectionFactory();
   connectionFactory.setHost("47.104.128.12");
   connectionFactory.setPort(5672);
   connectionFactory.setVirtualHost("cloudmall");
   Connection connection = connectionFactory.newConnection();
   Channel channel = connection.createChannel();
```

```
//创建交换机
channel.exchangeDeclare("test.fanout.exchange","fanout",true,true,false,null);
//创建队列
channel.queueDeclare("test.fanout.queue",true,false,true,null);
//绑定队列
channel.queueBind("test.fanout.queue","test.fanout.exchange","");
QueueingConsumer queueingConsumer = new QueueingConsumer(channel);
channel.basicConsume("test.fanout.queue",true,queueingConsumer);
while (true) {
QueueingConsumer.Delivery delivery = queueingConsumer.nextDelivery();
System.out.println(new String(delivery.getBody()));
}
```

十一: 队列,绑定虚拟主机,消息

绑定: exchange 与之间的连接关系(通过路由规则)

队列:用来存储消息的实体

}

队列的属性: durability 消息是否被持久化

AutoDelete:表示最后一个监听被移除那么该队列就会被删除

消息:用来生产着和消费者之间传递数据的

消息属性:包括消息体body 和属性 properties

常用属性:delivery mode , headers, content_type(消息类型) content_encoding(消息编码),priporty(消息优先级)

correntlation_id(最为消息唯一的id),reply_to (消息失败做重回队列),expiretion(消息的过期时间),message_id(消息id);

timestamp,type,user_id, app_id,cluster_id等

自定义消息属性的消费端代码:

```
public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException, InterruptedException {
    ConnectionFactory connectionFactory = new ConnectionFactory();
    connectionFactory.setHost("47.104.128.12");
    connectionFactory.setPort(5672);
    connectionFactory.setVirtualHost("/");
    //2 通过连接工厂创建连接
    Connection connection = connectionFactory.newConnection();
    //3 通过connection创建一个Channel
    Channel channel = connection.createChannel();
    //4 声明(创建)一个队列
    String queueName = "test001";
```

```
channel.queueDeclare(queueName, true, false, false, null);
//5 创建消费者
QueueingConsumer queueingConsumer = new QueueingConsumer(channel);
//6 设置Channel
channel.basicConsume(queueName, true, queueingConsumer);
while(true){
//7 获取消息
Delivery delivery = queueingConsumer.nextDelivery();
String msg = new String(delivery.getBody());
System.out.println("消费端: " + msg);
System.out.println(delivery.getProperties());
System.out.println(delivery.getProperties());
}
```

自定义消息属性的生产着

```
public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException {
//创建连接工厂
ConnectionFactory connectionFactory = new ConnectionFactory();
connectionFactory.setHost("47.104.128.12");
connectionFactory.setPort(5672);
connectionFactory.setVirtualHost("/");
//创建连接
Connection connection = connectionFactory.newConnection();
//创建channel
Channel channel = connection.createChannel();
Map<String,Object> extraMap = new HashMap<>();
extraMap.put("k1","v1");
extraMap.put("k2","v2");
/**
* 附带额外信息的消息体
*/
AMQP.BasicProperties basicProperties = new AMQP.BasicProperties.Builder()
.deliveryMode(2)//2为持久化,1 不是持久化
.appld("测试appid")
.clusterId("测试集群id")
.contentType("application/json")
.contentEncoding("UTF-8")
.headers(extraMap).build();
for (int i = 0; i < 10; i++) {
String tragetMsg = "这是我的第【"+(i+1)+"】条消息";
channel.basicPublish("", "test001", basicProperties, tragetMsg.getBytes());
}
channel.close();
connection.close();
}
```