

好
老師

安裝說明

GoodTeacher 拼音字體

裝好字體，打中文，拼音或注音就自動出現，多音字也會自動選對。

繁體、簡體都可以用，讀音一律是台灣讀音。

wǒ men yì qǐ xué zhōng wén
我們一起學中文。
bù yào kè qì yí ge yí ge lái
不要客氣，一個一個來。

第 1 部分

下載、解壓縮

大家都要做

第 2 部分

Word

裝字體就能用

第 3 部分

PowerPoint

要另外下載 PPT 小工具

第 4 部分

一鍵按鈕

快速存取工具列

適用：Windows 電腦上的 Word、PowerPoint（Microsoft 365／Office 2019、2021）。Mac、手機、網頁版不適用。
只用 Word 的人，做完第 1、2 部分就好。

先把需要的檔案下載好。這一部分大家都要做。

1 到網站的「GoodTeacher 拼音字體」，下載你要的檔案：

檔案	什麼時候要下載
GoodTeacher-WenKai.zip	要用 文楷 拼音字體
GoodTeacher-KaiPinyin.zip	要用 正楷 拼音字體
GoodTeacher-Zhuyin.zip	要用 注音 字體
GoodTeacher-PPT.zip	要在 PowerPoint 用，一定要下載這個（只用 Word 不需要）

字體可以只選一種，也可以全部下載。下一頁有三種字體的樣子可以比較。

用 PowerPoint 的人請注意：PowerPoint 不會自己選讀音，只裝字體的話，多音字會讀錯。**一定要另外下載 GoodTeacher-PPT.zip**，再照第 3 部分安裝。


2 在每個 zip 上按右鍵 → 「內容」→ 勾「解除封鎖」→ 「確定」。

尤其是 GoodTeacher-PPT.zip，不做這一步，PowerPoint 小工具會被 Windows 擋住。找不到「解除封鎖」代表不需要，直接按「確定」。



3 再按右鍵 → 「解壓縮全部…」→ 「解壓縮」。每個 zip 都做一次。

4 解壓縮後會看到這些資料夾：



正楷拼音、注音的資料夾長得跟文楷拼音一樣，只是字體檔名不同。

三種字體，挑你喜歡的

三種字體的讀音規則完全一樣，只是樣子不同。可以全部安裝，彼此不會衝突，用的時候在字型清單選就好。

繁體、簡體都適用：打繁體或簡體都可以，讀音一律照**台灣讀音**（例如「垃圾」讀 lè sè，「和」在兩個詞中間讀 hàn）。

GoodTeacher 文楷拼音

檔案：GoodTeacher-WenKai.ttf • 字型清單裡叫「GoodTeacher 文楷拼音」

wǒ men yì qǐ xué zhōng wén bú yào kè qì
我們一起學中文，不要客氣。

GoodTeacher 正楷拼音

檔案：GoodTeacher-KaiPinyin.ttf • 字型清單裡叫「GoodTeacher 正楷拼音」 • 字形接近標楷體

wǒ men yì qǐ xué zhōng wén bú yào kè qì
我們一起學中文，不要客氣。

GoodTeacher 注音

檔案：GoodTeacher-Zhuyin.ttf • 字型清單裡叫「GoodTeacher 注音」 • 注音在字的右邊，每個字比較寬


我_ㄉ們_ㄉ一_ㄟ起_ㄟ學_ㄟ中_ㄟ文_ㄟ，不_ㄟ要_ㄟ客_ㄟ氣_ㄟ。

讀音不對的時候：自動判斷偶爾會判錯。可以用奧聲通的免費編輯器（toneoz.com/ime）選好正確讀音，複製後貼回來，貼上時選「只保留文字」。PowerPoint 也可以用「單字更換讀音」按鈕修正。

後面的說明用文楷拼音當例子。用其他字體時，換成那個字體的名字就可以，步驟完全一樣。

裝好字體，Word 就會自動顯示拼音或注音，也會自動選對多音字的讀音。

- 1 在字體檔（例如 `GoodTeacher-WenKai.ttf`）上按兩下，再按左上角的「安裝」。
按完等幾秒，「安裝」變成灰色就是裝好了。關掉這個視窗。要裝好幾種字體，就每個檔案各做一次。




- 2 打開 Word。

如果 Word 本來就開著，先全部關掉再打開，才找得到新字體。

- 3 在「常用」分頁的字型框，打 `GoodTeacher`，在出現的清單裡點你要的字體，然後開始打中文。

在字型框打「GoodTeacher」，三種字體都會列出來。



成功：每個字上面都有拼音，而且會自動選讀音：「不是」讀 *bú shì*，「我和你」的「和」讀 *hàn*。

- 4 已經打好的文章：按 `Ctrl + A` 全選，再把字型改成 GoodTeacher 字體。

小提醒：規則只看前後幾個字，偶爾會判錯。發給學生前，請快速看一遍。

第 3 部分

PowerPoint：安裝

PowerPoint 不會自己選讀音，所以要多裝一個小工具，按一個按鈕就能校正。這些只要做一次。需要第 1 部分下載的 `GoodTeacher-PPT.zip`。

1 先安裝字體（第 2 部分的第 1 步）。

已經裝好的話，跳過。還沒下載 `GoodTeacher-PPT.zip` 的話，先回第 1 部分下載。

2 打開解壓縮出來的 `GoodTeacher-PPT` 資料夾，把裡面的 `GoodTeacher` 資料夾，拖到左邊的「文件」裡。



檢查：打開「文件」→「GoodTeacher」，要直接看到 3 個檔：`rules.csv`、`classes.txt`、`variants.txt`。

如果裡面還有一層 `GoodTeacher` 資料夾，就再點進去，把那 3 個檔拿出來。

3 在檔案總管上面的網址列，貼上下面這行，按 `Enter`：

`%APPDATA%\Microsoft\AddIns`




打開的資料夾可能是空的，這是正常的。把 `GoodTeacher-PPT` 資料夾裡的 `GoodTeacherPPT.pptm` 拖進這個資料夾。

之後不要移動或刪掉這個檔案，PowerPoint 每次開啟都會用到它。

接著在 PowerPoint 裡，把小工具加進來。

4 打開 PowerPoint → 左上角「檔案」→ 左下角「選項」。

看不到「選項」的話，先按「其他…」。




5 在最下面「管理」選「PowerPoint 增益集」→ 按「執行…」。



6 按「新增…」→ 點 GoodTeacherPPT → 「開啟」。

它會自動打開第 3 步那個資料夾。沒看到的話，在檔名格貼上 %APPDATA%\Microsoft\AddIns 按 Enter。



最後兩步。

- 7 跳出安全性警告，按「啟用巨集」→ 回到清單按「關閉」。



- 8 關掉 PowerPoint，再重新打開。上面會多一個「GoodTeacher」分頁。



沒有出現？請看最後一頁「常見問題」。

每次做簡報都是這三步。

1 文字框的字型選 GoodTeacher 字體，打中文。

這時拼音或注音已經出現，但多音字可能還不對。三種字體都用同一組按鈕。

2 點一下文字框的邊框（選取整個文字框）。

也可以在左邊縮圖選幾張投影片；什麼都不選，會問你要不要處理整份簡報。

3 按「校正讀音」。完成！

chū chā chā bié
出差 差別

→ 校正讀音 →

chū chāi chā bié
出差 差別

按鈕	做什麼
校正讀音	依規則自動選對讀音。你手動改過的字不會被改掉。改了文字以後，再按一次。
單字更換讀音	選取一個字，每按一次換一種讀音。用來修正判錯的字。
取消讀音	選取文字，按下去，這些字上面就不顯示拼音。
標記修改讀音	把讀音被改過的字變成紅色，方便檢查。再按一次，紅色取消。
還原所有讀音	全部回到字體原本的讀音，紅色也取消。

要注意：這些按鈕做的修改，**不能用** **Ctrl + Z** 復原。重要的簡報，先另存一份備份。

存檔時如果問「要存成不含巨集的簡報嗎？」，按「是」。拼音不會不見。

要給**沒有裝字體**的人看：「檔案」→「匯出」→存成 PDF，拼音才會正確顯示。


一鍵按鈕：快速存取工具列

PowerPoint 沒辦法邊打字邊校正。把「校正讀音」放到最上面的小工具列，就能隨時一鍵校正，連用鍵盤也行。

- 1 在「GoodTeacher」分頁的「校正讀音」按鈕上按右鍵 → 「新增至快速存取工具列」。




- 2 最上面會出現這個按鈕的小圖示。以後點它，就等於按「校正讀音」。



看不到最上面的小工具列？在功能區任何地方按右鍵 → 「顯示快速存取工具列」。

- 3 用鍵盤一鍵完成：選好文字框 → 按一下 **Alt**（按了就放開）→ 每個小圖示旁邊會出現一個數字 → 按「校正讀音」旁邊的那個數字。



例如數字是 4，以後只要按 **Alt** 放開、再按 **4**，就完成校正。每台電腦的數字可能不一樣，以你看到的為準。

「單字更換讀音」也可以用同樣的方法放上去，修正單字會更快。

先找找看下面有沒有你的狀況。

狀況	怎麼辦
字型清單裡找不到 GoodTeacher 字體	字體還沒裝好，重做第 2 部分第 1 步。裝好後把 Word／PowerPoint 全部關掉再打開 。
字上面沒有拼音／注音	那段文字的字型不是 GoodTeacher 字體。選取文字，重新選字型。
從奧聲通編輯器複製過來，字變紅、出現重複的字，或讀音不會自動校正	貼上時要選「 只保留文字 」：按右鍵 → 貼上選項 → 點「A」圖示。一般貼上會把網頁的格式和字型一起帶進來。
PowerPoint 沒有 GoodTeacher 分頁	① 確認有下載並安裝 GoodTeacher-PPT.zip （只裝字體不會有分頁）。① 確認第 1 部分第 2 步的「解除封鎖」做了；沒做的話，對 GoodTeacherPPT.ppam 也做一次「右鍵 → 內容 → 解除封鎖」。② 重做第 3 部分第 4～8 步，最後一定要關掉 PowerPoint 再打開。
出現「Microsoft 已封鎖巨集執行，因為此檔案來源不受信任」	對 GoodTeacherPPT.ppam 按右鍵 → 「內容」→ 勾「解除封鎖」→ 「確定」，再重開 PowerPoint。
按按鈕後說「找不到 GoodTeacher 資料夾」	GoodTeacher 資料夾不在「文件」裡，或多包了一層。打開「文件」→ 「GoodTeacher」，要直接看到 rules.csv。
按了「校正讀音」，拼音沒變	① 字型要是 GoodTeacher 字體。② 要先選取文字框的邊框或投影片。③ 這個詞可能不在規則裡：選那個字，用「單字更換讀音」手動改。
改了文字以後讀音又不對	再按一次「校正讀音」。
讀音判錯了	Word：用 ToneOZ 免費編輯器（toneoz.com/ime）選好讀音，複製後貼回 Word，貼上時選「只保留文字」。PowerPoint：用「單字更換讀音」。也歡迎把錯的句子告訴老師，下一版會修正。
字體出了新版本	① 先關掉 Word、PowerPoint。② 按兩下新的字體檔 → 「安裝」，問「要取代嗎？」按「是」。名稱不變，所以舊文件會自動用新版。③ 用 PowerPoint 的話，下載新的 GoodTeacher-PPT.zip ，把裡面 GoodTeacher 資料夾的 3 個檔，覆蓋到「文件」→ 「GoodTeacher」。④ 想知道裝的是哪一版：對字體檔按右鍵 → 「內容」→ 「詳細資料」看「版本」。
想移除	Word：「設定」→ 「個人化」→ 「字型」→ 找到要移除的 GoodTeacher 字體 → 「解除安裝」。PowerPoint：第 3 部分第 4～5 步打開增益集清單 → 選 GoodTeacherPPT → 「移除」。

授權：GoodTeacher（文楷拼音）改作自 ToneOZ-Pinyin-WenKai（Copyright 2021 ToneOZ），使用 SIL Open Font License 1.1。GoodTeacher 正楷拼音、GoodTeacher 注音改作自 ToneOZ 的正楷拼音、注音字體，漢字來源：國家發展委員會 全字庫（<https://www.cns11643.gov.tw>），依政府資料開放授權條款第 1 版使用；拼音、注音字形基於 Klee（SIL OFL 1.1）。授權全文見 licenses 資料夾。本字體免費提供，不可單獨販售。