


- 1、每个磁畴内部,原子磁矩平行取向;
- 2、不同磁畴之间,原子磁矩取向不同;



镧	57La	58Ce	<sub>59</sub> Pr	60Nd	61Pm	<sub>62</sub> Sm	<sub>63</sub> Eu	<sub>64</sub> Gd	<sub>65</sub> Tb	66Dy	<sub>67</sub> Ho	<sub>68</sub> Er	<sub>69</sub> Tm	<sub>70</sub> Yb	71Lu
系	镧	铈	镨	钕	钷	钐	铕	钆	铽	镝	钬	铒	铥	镱	镥
锕	89 <b>Ac</b>	<sup>90Th</sup>	<sub>91</sub> Pa	92U	<sub>93</sub> Np	<sub>94</sub> Pu	<sub>95</sub> Am	<sub>96</sub> Cm	<sub>97</sub> Bk	<sub>98</sub> Cf	<sub>99</sub> Es	<sub>00</sub> Fm	101 <mark>Md</mark>	<sub>102</sub> No	‰Lr
系	锕	钍	镤	铀	镎	钚	镅	锔	锫	锎	锿	镄	钔	锘	铹

第土元素 (<u>4/</u>元素)

#### 问题一:

某些3d过渡元素如Cr、Mn等具有很大的原子磁矩,但单质Cr、

#### Mn等反铁磁,而非铁磁?








#### 问题二:

3d过渡元素如Fe、Co、Ni具有很大的原子磁矩,单质Fe、Co、Ni是铁磁性。为什么单质Fe、Co、Ni不像磁铁那样展现出吸引或排斥特性呢?



#### 磁学部分

# 自发磁化理论



外斯(Weiss,Pierre)法国物理学家。1865年3月25日生于莱茵省的米卢兹;1940年10月24日卒于里昂。外斯出生在阿尔萨斯。当时,阿尔萨因普法战争割让给了德国,不过,外斯一家仍留在当地。他在德国和瑞士读书,但二十一岁上决定还是当法国人。1887年,他以班上第一名的成绩从苏黎世工业学院毕

业,随后便去巴黎深造。他对磁学特别有兴趣。1907年,他对铁磁 性做出了解释。一切原子都由带电粒子组成,而磁性又总是与电荷 联系在一起的。不过,只有铁等少数几种金属会表现出很强的磁性----铁磁性来,而其它物质至多只表现出微弱的磁性。外斯提出了一 种观点。他认为,一个个原子磁体可以形成非同寻常的强耦合,从 而使它们都按一个方向排列,这便形成了强度累加起来的"磁畴"。 铁中便存在这种磁畴,但各个磁畴的取向可能是任意的;一旦外磁 场的作用使它们沿一个方向排列起来,整块铁就成了一个大磁体。 1919年,阿尔萨斯又回归法国,外斯便在斯特拉斯堡创建了一个物 理研究所。后来,该所成了磁学研究的中心。外斯于1936年退休。 后来又看到德国军队在第二次世界大战中再度占领阿尔萨斯。他逃 难到里昂,于法国屈辱地宣布投降不久以后去世。

# 铁磁性分子场理论

- "分子场"理论的两点假设:
- a、分子场假设:
- b、磁畴假设:
- 作用与地位
- a、是现代磁性理论的基础(自发磁化理论、技术磁化理论)。
- b、可定性解释自发磁化

# 铁磁性分子场理论

- (1)分子场假设 铁磁性物质在一定温度范围内(从 0K 到居里点 T。)存在与外加磁场无关的自发磁化,导致自发磁化的某种作用力假设为铁磁性物质内存在着分子场。这个分子场的大小达到 10°[A·m<sup>-1</sup>]的数量级,原子磁矩在分子场作用下,自发地平行一致取向。所以,克服热运动的无序效应不是由于外磁场而是分子场所引起的。
- (2)磁畴假设 自发磁化是按区域分布的,各个自发磁化区域称为磁畴。在无外磁场时,磁畴都是自发磁化到饱和,但各磁畴自发磁化的方向有一定分布,使宏观磁体的总磁矩等于零。

# 分子场理论对自发磁化的唯象解释

T>T<sub>c</sub>时,铁磁性转变为顺磁性,<mark>热扰动能</mark>破坏了分子场对原子磁矩有序取向的作用。

$$k_BT \approx \mu_J H_{mf}$$

$$\therefore H_{mf} \approx \frac{k_BT}{\mu_J} \approx \frac{k_BT}{\mu_B} \approx \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 10^3}{10^{-29}} \approx 10^9 A/m$$

$$\therefore 原子磁矩受分子场H_{mf}的作用而自发磁化。$$

#### 1000 特斯拉(T)! 什么概念?

- ▶ 我们耳机中通电线圈产生的磁场小于0.01T,甚至小于0.001T;
- > 实验室及工业用通电线圈产生的磁场一般小于3T;
- ▶ 超导线圈产生的磁场目前最大50T; (我国有合肥科学岛强磁场中心)
- ▶ 脉冲电流产生的磁场目前最大约100T(我国有华中科大脉冲强磁场国家科学中心)。

# 分子场理论对自发磁化的唯象解释

- (1) 10°A/m是一个实验室内目前根本达不到的强度,姑且叫做分子场。显然在这样强的磁场作用下,使原子磁矩平行排列是完全可以做到的。外斯根本没有考虑这样强的磁场会来源于何处,就做了铁磁体内存在分子场的大胆假设,这是他的过人之处。
- (2)  $T_c$ 的物理意义:是铁磁性物质的原子本性的参数,表明热扰动动能量完全破坏了自发磁化,原子磁矩由有序向混乱转变。

### "简洁是智慧的灵魂"

—— 莎士比亚

外斯的分子场理论可以说是宏观理论的典范。他只用了

一个参数: 片, 就解释了复杂的铁磁现象。

## 分子场是磁场吗?


## Heisenberg 直接交换作用模型

- 一. 氢分子中的交换作用
  - 1. 交换作用
  - 2. 基态能量与电子态的关系:交换能
- 二. Heisenberg 铁磁理论
  - 1. Heisenberg 模型与分子场近似
  - 2. 交换积分及铁磁性条件
- 三. 对Heisenberg 模型的评述

Heisenberg理论的主要贡献在于对自发磁化的产生给出了清晰的物理图像,对分子场的起源给出了令人满意的解释,对后来的磁学量子理论产生了重大影响。

#### 一. 氢分子中的交换作用

在一个氢分子体系中,由 a, b 两个氢原子组成, a 和 b是两个 氢原子的核,如果它们距离 R 很 大,可以近似地认为是两个弧立的 无相互作用的原子, 体系的能量为 2E。。如果两个氢原子距离有限, 使原子间存在一定的相互作用,这 时体系的能量就要发生变化。产生 的相互作用如使体系能量降低,则 体系稳定。



#### 氢分子模型





图 3.2 电子云分布的示意图。在中间部分有重叠。

它们组成氢分子后,体系要增加核之间的相互作用项  $e^2/R$ ,电子相互作用项  $e^2/r$ ,以及电子和另一个核之间的交叉作用项  $(-e^2/r_{a2})$ 和 $(-e^2/r_{b1})$ . 氢分子体系的哈密顿量可写成:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} (\nabla_a^2 + \nabla_b^2) - e^2 (\frac{1}{r_{a1}} + \frac{1}{r_{b2}}) + e^2 (\frac{1}{R} + \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_{a2}} - \frac{1}{r_{b1}})$$

#### H<sub>0</sub> 是两个孤立氢原子的哈密顿量

W(1, 2)两原子的相互 作用项



哈密顿量是所有粒子 的动能的总和加上与 系统相关的粒子的势 能。 以  $\psi_1, \psi_2$  为近似波函数,求解薛定鄂方程,得到对应于两种状态的能量分别为:

$$E_{1} = 2E_{0} + \frac{e^{2}}{R} + \frac{K + A}{1 + \Delta^{2}}$$

$$E_{2} = 2E_{0} + \frac{e^{2}}{R} + \frac{K - A}{1 - \Delta^{2}}$$

其中:

$$K = \iint |\varphi_a(1)|^2 \cdot V_{ab} \cdot |\varphi_b(2)|^2 d\tau_1 d\tau_2$$
库仑能
$$A = \iint \varphi_a^*(1) \varphi_b^*(2) \cdot V_{ab} \cdot \varphi_a(2) \varphi_b(1) d\tau_1 d\tau_2$$
交換能
$$V_{ab} = e^2 \left( \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_{b1}} - \frac{1}{r_{a2}} \right)$$

$$\Delta = \int \varphi_a(1) \varphi_b(1) d\tau_1 = \int \varphi_a(2) \varphi_b(2) d\tau_2$$
重叠积分

- K 是两个氢原子的电子间及电子与原子核之间的库仑能。
- A 是两个氢原子中电子交换所产生的交换能,又称交换积分, 交换能是静电性质的,它的出现是量子力学的结果。

对于氢分子,A < 0, $E_1 < E_2$ ,两电子的自旋相反,能量更低。所以氢分子基态电子磁矩为零,氢气呈现抗磁性。

由此,Heisenberg 受到启发,如果出现 A > 0的情况,使电子自旋平行排列能量更低,就会出现铁磁性。也就是说铁磁性可能来源于电子间的交换作用,他对产生自发磁化的"分子场"的实质作出了科学的判断。

#### 2. 基态能量与电子自旋态的关系:

为了更好地反映能量依赖电子自旋取向这一特点,并方便以后的讨论,我们引入交换能的概念。在两个电子波函数正交的情况下,两种自旋取向下的能量可以简化为:

两自旋反平行时 
$$E_1 = 2E_0 + \frac{e^2}{R} + K + A$$
 两自旋平行时  $E_2 = 2E_o + \frac{e^2}{R} + K - A$ 

按照后来Dirac的表示,引入自**旋算符**(矢量) $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ (以  $\hbar$  做单位)可以将两式合并为一个表达式:

$$E = 2E_0 + \frac{e^2}{R} + K - \frac{A}{2} - 2A(\vec{s_1} \cdot \vec{s_2})$$

其中,后面一项我们称作交换能

$$E_{ex} = -2\overrightarrow{As_1} \cdot \overrightarrow{s_2}$$

泡利原理所引起的能量 对磁化强度的依赖性通 过交换能表现出来。

当 A < 0 时,自旋反平行为基态,这是氢分子情形 A > 0 时,自旋平行为基态,这是可能出现铁磁性的条件海森伯的讨论就从交换能开始。

虽然是交换能导致了磁矩之间的相互作用,但从氢分子的例子中可以看出:它起源于原子之间的库仑相互作用V<sub>ab</sub>,交换能与磁矩间的联系完全是泡利原理的结果。由于泡利原理,自旋取向的不同决定了电子空间分布的不同(对称或反对称),从而影响了库仑相互作用。所以分子场当作一个磁场作用来看虽具有难以理解的巨大强度(10³T),但从量子力学效应来看,这是很自然的。——黄昆书p417

实际的铁磁体中,每个原子可能有多个电子对磁性有贡献。 因此交换能实际应包括两部分:同一原子内电子间的交换能和 不同原子间电子的交换能。第一部分的交换积分应该为正,因 为正是这部分交换能使原子(或离子)中不满壳层的电子按洪 德法则的第一条规定排布(服从泡利原理的前提下,使自旋量 子数最大),上面讨论的是不同原子间电子的交换能。这时:

$$S_1 = \sum_{i} \vec{s}_i, \quad S_2 = \sum_{j} \vec{s}_j$$

$$E_{ex} = -2A \sum_{i < j} S_i \cdot S_j$$

在Heisenberg 模型中并未对此扩展做详细证明。Dirac的证明见戴书p210或姜书p132-136 的说明。虽然一般表达式如上,但为了说明交换积分 *A>0* 时可能导致铁磁性的实质问题,下面我们还按一个原子只有一个未被抵消的自旋来讨论。

2. 交换积分及铁磁性条件:

总结起来,Heisenberg 交换作用模型给出的铁磁性条件是:

- 1. 物质具有铁磁性的必要条件是原子中具有未充满的电子壳层,即有原子磁距。(*S<sub>i</sub>≠0*)
- 2. 物质具有铁磁性的充分条件是 A>0,这里A 可以理解为广义的或等效的交换积分,且交换能可以表示为:

$$E_{ex} = -2A \sum_{$$
近邻  $S_i \cdot S_j$ 

据此,我们可以定性地讨论实际物质中发生铁磁性的条件。

(有文献说:正的交换积分是铁磁性的必要条件,而不是充分条件。这与上面的说法并不矛盾。)


#### 讨论 A > 0 的条件:


- 1、两个近邻原子的电子波函数在中间区域有较多的重叠; 而且数值较大, $e^2/r_{ii}$ 的贡献大,可得 A 为正值;
- 2、只有近邻原子间距 a 大于轨道半径 2r 的情况下才有利于滿足条件(1),角量子数 l 比较大的轨道态(如 3d和4f)波函数满足这两个条件可能性较大。

铁族和稀土族未满壳层是3d或4f, l 较大,满足条件1,其原子间距主要取决于s-p价电子,所以间距要大于对磁性做贡献的壳层间距,满足条件2,易出现铁磁性。

# 交换作用能

$$E_{ex} = -2As_1 \cdot s_2$$





奈耳给出的交换能与(a-2r)的关系曲线。

3d过渡元素如Fe、Co、Ni 具有很大的原子磁矩,单质Fe、 Co、

Ni是铁磁性。为什么单质Fe、 Co、Ni不像磁铁那样展现出磁性?

"分子场+磁畴"

某些3d过渡元素如Cr、Mn等具有很大的原子磁矩,但单质Cr、

Mn等反铁磁,而非铁磁?

## "直接交换作用"

## "直接交换作用"理论不能解决的问题!

#### 例一:

 $\alpha$ -Fe 中的Fe-Fe键为2.49Å, Fe-Fe之间存在直接交换作用,所以呈现出铁磁性;

FeO中的Fe-O-Fe键长为4.28Å,两个Fe原子之间不存在直接交换作用,那么FeO应该是顺磁性,然而实际上FeO是反铁磁性的。

为什么?

## "直接交换作用"理论不能解决的问题!

#### 例二:

纯Mn中, Mn-Mn之间存在直接交换作用, 交换积分A<0, 所以呈现出反铁磁性;

MnO中,两个Mn原子之间不存在直接交换作用,为什么MnO也是反铁磁性的?

#### 其他:

NiO,FeF2等,是反铁磁性;


Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>,NiFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>等,是亚铁磁性;

CrO<sub>2</sub>,Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>等,是铁磁性;

磁矩有序排列

内在作用?

## 间接交换作用模型: MnO为例



中子衍射证实:

MnO 的反铁磁结构。

- (1)Mn-0-Mn之间夹角为180°的两个Mn离子间交换作用强,其磁矩都是反平行排列;
- (2) Mn-0-Mn之间夹角为90°的两个Mn原子间交换作用弱,其磁矩有平行的,也有反平行的。

# 间接交换作用模型: MnO为例

