操作系统

Operating Systems

L16 进程同步与信号量

Processes Synchronization and Semaphore

lizhijun_os@hit.edu.cn

综合楼411室

授课教师: 李治军

进程合作: 多进程共同完成一个任务



实例1:

司机

while (true){

等待(**) 启动车辆;

正常运行;

到站停车; (*)

售票员 while (true){ 关门; 🕚


售票:

等待(**) 开门; }

进程直接相互发信号 来控制各个进程的前进

实例2: 文档打印

问题: 如果进程之间完全 不知道对方的存在,则可 能会产生怎样的错误? 生活常识是怎么办的?





从纸上到实际: 生产者-消费者实例

共享数据

```
#define BUFFER_SIZE 10
typedef struct { . . . } item;
item buffer[BUFFER_SIZE];
int in = out = counter = 0;
```

注意:这些都是用户态程序!

生产者进程

```
while (true) {
   while(counter== BUFFER_SIZE)
   ;
  buffer[in] = item;
  in = (in + 1) % BUFFER_SIZE;
  counter++;
}
```

消费者进程

```
while (true) {
  while(counter== 0)
  ;
  item = buffer[out];
  out = (out + 1) % BUFFER_SIZE;
  counter--;
}
```



找到哪些地方要停,什么时候再走?

■需要让"进程走走停停"来保证多进程合作的合理有序

这就是进程同步

生产者进程

while (true) { while(counter== BUFFER_SIZE) 缓存区满,生产者要停; buffer[in] = item; in = (in + 1) % BUFFER_SIZE; counter++;

发信号让消 费者再走...

消费者进程

```
while (true) {
  while(counter== 0)
   缓存区空,消费者要停;
  item = buffer[out];
  out = (out + 1) % BUFFER_SIZE;
  counter---;
}

发信号让生
  产者再走...
```



只有信号不能够解决有多个生产者阻塞的情况

只发信号还不能解决全部问题

```
while (true) {
    if(counter== BUFFER_SIZE)
        sleep();
    ...
    counter = counter + 1;
    if(counter == 1) wakeup(消费者);}
    while (true) {
        if(counter== 0) sleep();
        ...
        counter = counter - 1;
        if(counter == BUFFER_SIZE-1)
            wakeup(生产者); }
```

- (1) 缓冲区满以后生产者P₁生产一个item放入,会sleep
- (2) 又一个生产者P₂生产一个item放入,会sleep
- (3) 消费者C执行1次循环,counter==BUFFER_SIZE-1, 发信号给P₁,P₁ wakeup
- (4) 消费者C再执行1次循环,counter==BUFFER_SIZE-
 - 2, P2不能被唤醒

问题:怎么办?



从信号到信号量

信号量表示现在拥有的资源的个数

- 不只是等待信号、发信号? 对应睡眠和唤醒!
- 还应该能记录一些信息
 - ■能记录有"2个进程等待"就可以了...
 - (1) 缓冲区满,P₁执行,P₁ sleep,记录下1个进程等待
 - (2) P₂执行, P₂ sleep,记录下**2**个进程等待
 - (3) C执行1次循环,发现2个进程等待,wakeup 1个
 - (4) C再执行1次循环,发现?个进程等待,再?
 - (5) C再执行1次循环,怎么办? 此时再来P₃怎么办? 什么是信号量? 记录一些信息(量),并根据这个信息决定睡眠还是唤醒(信号)。



多个进程根据信号量的值来决定自己是否需要 阻塞或者唤起别的进程!

信号量开始工作...

初始时 sem = ?

- (1) 缓冲区满,P₁执行,P₁ sleep
- P, sleep ■ (2) P。执行,
- (3) C执行1次循环, wakeup P₁
- (4) C再执行1次循环, wakeup P,
- (5) C再执行1次循环,
- (6) P₃执行, P₂继续执行

- sem = -1/ 什么含义? 表示缺一个东西
- sem = -2 从阻塞队列中取出一个weakup
- sem = -1
- sem = 0
- 什么含义?
- 表示现在还有一个缓冲区, sem = 0
- 总结一下: 这个整数什么时候-1?什么时候+1? 什么时候睡眠?什么时候唤醒? 根据信号量来实现进程之间的同步



用信号量记录有

多少个可以唤醒

不需要睡眠

问题: 一种资源的数量是8,这个资源对应的信号 量的当前值是2,说明:() B

- A. 有2个进程等待这个资源
- B. 有2个资源可以使用
- C. 有6个进程等待这个资源
- D. 有6个资源可以使用



这里的PV操作是需要操作PCB的,所以需要在内核态中执行, 所以需要将PV做成系统调用,供上层使用

什么是信号量?信号量的定义...

■ 信号量: 1965年,由荷兰学者Dijkstra提出的一种特殊整型变量,量用来记录,信号用来sleep和wakeup

```
struct semaphore
{
   int value; //记录资源个数
   PCB *queue;
   //记录等待在该信号量上的进程
}
P(semaphore s); //消费资源
V(semaphore s); //产生资源
```

```
P(semaphore s)
{
    s.value--;
    if(s.value < 0) {
        sleep(s.queue); }
}</pre>
```

每个信号量还需要记录一个阻塞的队列!

问题:写出V(s)的代码?

P的名称来源于荷兰语的proberen,即test V的名称也来源于荷兰语verhogen(increment)

```
V(s){
    s.val ++;
    if(s.val <= 0){
    weakup(s.queue);
    }
    }
```



用信号量解生产者-消费者问题

```
用文件定义共享缓冲区
int fd = open("buffer.txt");
write(fd, 0, sizeof(int)); //写in_
write(fd, 0, sizeof(int)); //写out
semaphore full = 0;
                                信号量的定义和初始化
semaphore empty = BUFFER SIZE;
semaphore mutex = 1;
Producer(item) {
                     Consumer() {
                                             mutex 互斥信号量
   P(empty);
                        P(full);
                                                值为1的
                        P(mutex);
  P(mutex);
                        读入out;从文件中的out
   读入in;将item写入到
                     位置读出到item;打印item;
in的位置上;
                        V(mutex);
   V(mutex);
```



V(full); }

V(empty); }