# 操作系统 Operating Systems

# L3. 操作系统启动

将磁盘上的操作系统读入到内存中 由bootsect.s完成

- 1. 将setup读入
- 2. 打印出logo
- 3.将system部分也读入

(读入需要调用BIOS的13号中断读磁盘)

授课教师: 李治军

Power On...

lizhijun\_os@hit.edu.cn 综合楼404室 setup就是操作系统需要知道当前 计算机的信息,各个硬件的信息,这样才能够 后面建立数据结构来进行资源管理 所以叫setup!初始化信息

获得物理内存大小 获取的结果放到了ax中, 然后将ax的值放到了0x90002处

setup模块,即setup.s

■根据名字就可以想到: setup将完成OS启动前的设置

moy ds, ax ah, #0x03start: mov ax,#INITSEG mov xor bh,bh int 0x10//取光标位置dx mov [0], dxmov ah,#0x88 int 0x15 mov [2],ax ... cli ///不允许中断 扩展内存大小 SYSSEG = 0x1000mov ax, #0x0000cld 一开始只有1M do move: mov es,ax add ax,#0x1000 将1M以后的内存称为扩展内存 cmp ax, #0x9000 jz end move mov ds,ax sub di,di 内存地址 长度 名称 si,si sub cx, #0x80002 0x90000 mov 光标位置 rep 将system模块 0x90002 2 扩展内存数 移到0地址 movsw 2 显卡参数 0x9000C jmp do move 2 根设备号 0x901FC

操作系统是管理计算机硬件的 所以需要知道内存的大小, 才能管理

取出光标位置(包

括其他硬件参数)

到0x90000处

所以setup就做了两件事:

<del>1. 将操</del>作系统挪到0地址处

2. 获取硬件参数,为之后管理做好。

3. 其中了保护模式

4.跳到了0地址处执行

**Operating System** 

ystem 将9000处的代码移到0地址处,之后 一直停留在0地址处,以后不会发生改变。 一直停留在0地址处,以后不会发生改变。 之前将0x7c00出的代码向高地址搬就是为了防止这一步 操作系统过大 会把正在运行的 setup代码覆盖掉。

# 将setup移到0地址处...

- 但0地址处是有重要内容的
- 以后不调用int指令了吗?
- ■因为操作系统要让硬件进入保护模式了...
- 保护模式下int n和cs:ip解释不再和实模式一样

ROM BIOS

0x100000

ROM BIOS映射区

0xFFFFFFF

 $0 \times 000000000$ 

前面的int指令 才可以使用!

中断向量表

用GDT将cs:ip变成物 理地址

end\_move: mov ax, #SETUPSEG mov ds, ax
lidt idt\_48 lgdt gdt 48//设置保护模式下的中断和寻址
进入保护模式的命令... 又一个函数表
idt\_48:.word 0 .word 0,0 //保护模式中断函数表
gdt\_48:.word 0x800 .word 512+gdt,0x9 初始化gdt表
gdt: .word 0,0,0,0

.word 0x07FF, 0x0000, 0x9A00, 0x00C0

.word 0x07FF, 0x0000, 0x9200, 0x00C0

帕列初始化 只是为了跳到零处,

后面的head.s还要再建立gdt表

#### cs为选择子 查表的索引 真的基址在表项中

## 保护模式下的地址翻译和中断处理



t是table,所以实模式下:cs左移4+ip。保护模


式下:根据cs查表+ip

**CS:ID 物理内存地址**GDT

t仍是table,仿照gdt, 通过int n的n进行查表

■保护模式下中断处理函数入口

即idt的作用






### 进入保护模式

#### 这两行代码将cr0寄存器的最后一位置为1, 这样就进入了保护模式

```
mov al, #0xD1
call empty 8042
                              out #0x64,al
                                           D1表示写数据到
 //8042是键盘控制器, 其输出端口P2用来控制A20地址线
                                           8042的P2端口
               moy al, #0xDF
call empty 8042
                              out #0x60,al
//选通A20地址线
                call empty 8042
初始化8259(中断控制)
               //一段非常机械化的程序
mov ax,#0x0001
              mov cr0,ax
                              CS<<4+ip 只能访问20的地址,1M内存。
                        不能够满足需要,所以需要切换到32位,也即是保护模式执行
jmpi 0,8
```

cr0一个非常酷的寄存器




■ jmpi 0,8 //cs=8用来查gdt

```
empty_8042:
    .word 0x00eb,0x00eb
    in al,#0x64
```


test al,#2

jnz empty\_8042

ret



## jmpi 0,8 //gdt中的8



#### GDT表项

4	段基址3124	G		段限长1916	Ρ	DPL		段基址2316
0	段基址'	15.	.0				段限长	150

0



31

boot

setup

system

## 跳到system模块执行...

BIOS 读boot boot读setup setup读system 结构必须是上面的样子,且需要放到0号扇区

- system模块(目标代码)中的第一部分代码? head.s
- system由许多文件编译而成,为什么是head.s?

if=input file /dev/PS0是软驱A

disk: Image

dd bs=8192 if=Image of=/dev/PS0

Image: <u>boot/bootsect</u> <u>boot/setup</u> tools/system tools/build tools/build boot/bootsect boot/setup tools/system > Image

tools/system: boot/head.o init/main.o \$(DRIVERS) ...

\$(LD) boot/head.o init/main.o \$(DRIVERS) ... -o tools/system

linux/Makefile

Makefile是一 个树形结构

■明白为什么head.s就这样一个名字了吧? 所以head.s是system的第一个模块!



#### head.s //一段在保护模式下运行的代码

■ setup是进入保护模式, head是进入之后的初始化

idt\_48:.word 0 word 0,0

```
stratup 32: movl $0x10, %eax mov %ax, %ds mov %ax, %es
 mov %as,%fs mov %as,%gs //指向gdt的0x10项(数据段)
 lss stack start,%esp //设置栈(系统栈)
 call setup_idt | struct{long *a; short b;}stack_start
 call setup_gdt | ={&user stack[PAGE_SIZE>>2],0x10};
 xorl %eax,%eax
1:incl %eax
 movl %eax,0x000000 cmpl %eax,0x100000
 je 1b //0地址处和1M地址处相同(A20没开启), 就死循环
 jmp after page tables //页表,什么东东?
setup idt: lea ignore int, %edx
 mov1 $0x00080000, %eax movw %dx, %ax
 lea idt,%edi movl %eax,(%edi)
```

idt: .fill 256,8,0

现在忽略中断

和前面的代码不一样了?因为是 32位汇编代码!



### 关于汇编...head.s的汇编和前面不一样?

■ (1) as86汇编:能产生16位代码的Intel 8086(386)汇编

mov ax, cs //cs→ax, 目标操作数在前

■ (2) GNU as汇编:产生32位代码,使用AT&T系统V语法

movl var, %eax//(var)→%eax movb -4(%ebp), %al //取出一字节

■ (3) 内嵌汇编,gcc编译x.c会产生中间 结果as汇编文件x.s

\_asm\_\_("汇编语句"

:输出

:输入

:破坏部分描述);

\_\_asm\_\_("movb %%fs:%2, %%al" :"=a"(\_res) :"0"(seg),"m"(\*(addr)) ); **0**或空表示使用与相应输出一样的寄存器

a表示使用eax, 并编号%0 AT&T美国电话电报公司, 包含贝尔实验室等, 1983年AT&T UNIX支持 组发布了系统V

%2表示addr,m 表示使用内存



### after\_page\_tables //设置了页表之后

■ setup是进入保护模式,head是进入之后的初始化

```
after_page_tables:

pushl $0 pushl $0 pushl $0 pushl $L6

pushl $_main jmp set_paging

L6: jmp L6 将来学到!

setup_paging: 设置页表 ret
```

■简单的几句程序,控制流却很复杂

```
setup_paging执行ret后? 会执行函数main() 进入main()后的栈为0,0,0,L6
main()函数的三个参数是0,0,0
main()函数返回时进入L6,死循环...
```

#### C执行func(p1,p2,p3)

р3							
p2							
<b>p</b> 1							
返回地址							



#### 进入main函数

#### 开始C语言程序了!

```
在init/main.c中
void main(void)
  mem init();
   trap init();
  blk dev init();
   chr dev init();
   tty init();
   time init();
   sched init();
  buffer init();
  hd init();
   floppy init();
   sti();
   move to user mode();
   if(!fork()){init();}
```

■为什么是void?

■三个参数分别是envp,argv,argc 但此处main并没使用

■ 此处的main只保留传统main的 形式和命名 main表示C语 言函数的入口!

执行main

0

0

0

L6

■ main的工作就是xx\_init: 内存、中断、设备、 时钟、CPU等内容的<mark>初始化</mark>...


> Operating System Concepts

## 看一看mem\_init...

```
### The start is a start in the start in th
```

管理硬件?如何管理?就是用数据结构+算法...





初始化重要数据结构 来对系统资源进行管理

