运行分三步:

- 1. 编译时期将程序分成多个段
 - 2. 在内存划分出空闲区域
- 3. 磁盘读写,将程序载入内存

4. 设定PCB表,将其关联起来

软件基础教研室

哈工大计算机科学与技术学院

操作系统

程序分段是 编译时期完成的

Operating Systems

LDT表

1 10000 3000

L21 内存分区与分页

Memory Partition and Paging

进程切换的时候, 对应的映射表也需要切换

LDTR寄存器

授课教师: 李治军

lizhijun_os@hit.edu.cn

 $CS:40 = 0:40 \longrightarrow 3040$

综合楼411室 LDTR寄存器存储 LDT表的起始地址

然后CS相当于存储了一个索引 通过其实地址和索引,可以找到对应的表项 表项中存储的有这个段的起始地址。 将其实地址和偏移相加,就可以得到物理地址

接下来的问题是内存怎么割?


这样就可以将程序的各个段载入到相应的内存分区中了

使用数据结构和对应的算法实现




固定分区 与 可变分区

- 给你一个面包,一堆孩子来吃,怎么办?
 - ■等分,操作系统初始化时将内存等分成k个分区
 - 但孩子有大有小,段也有大有小,需求不一定





可变分区的管理过程 — 核心数据结构



空闲分区表

始址	长度
250K	250K

已分配分区表

始址	长度	标志
0K	100K	os
100K	100K	Seg1
200K	50K	Seg2



可变分区的管理—请求分配



■ 段内存请求: reqSize = 100K

空闲分区表


始址	长度
250K	250K

已分配分区表

始址	长度	标志
0K	100K	os
100K	100K	Seg1
200K	50K	Seg2
250K	350K	Seg3



可变分区的管理—释放内存



■ 段2不再需要,释放内存

空闲分区表

始址	长度
350K	150K
200K	50K

已分配分区表

始址	长度	标志
0K	100K	os
100K	100K	Seg1
260K	15001K	Seg2
250K	100K	Seg3



可变分区的管理—再次申请

■ 又一个段提出内存请求: reqSize=40K, 怎么办?

■ 有2个空闲分区,选哪一个?

■ 首先适配: (350,150) 空闲分区表

■ 最佳适配: (200,50)

■ 最差适配: (350,150)

始址	长度
350K	150K
200K	50K

最差适配,碎片比较均匀



最佳适配,会导致比较多的小碎片



问题:如果某操作系统中的段内存请求很不规则, 有时候需要很大的一个内存块,有时候又很小, 此时用哪种分区分配算法最好?(B)

- A. 最先适配
- B. 最佳适配
- C. 最差适配
- D. 没有区别



引入分页:解决内存分区导致的内存效率问题

分段对应虚拟内存 虚拟内存对应到物理内存使用分页的技术



可变分区造成的问题

■ 发起请求reqSize=160K怎么办?

■ 总空闲空间>160, 但没有一个空闲分区>160, 怎么办?

■这就是内存碎片

■将空闲分区合并,需要移动

1个段(复制内容): 内存紧缩

■内存紧缩需要花费大量时间,如果复制速度1M/1秒,则1G内存的紧缩时间为1000秒≈17分钟



500K

空闲



物理内存希望分页 用户希望分段 两部分都支持

按页分

配

从连续到离散...

页框**7** 页框**6** 段**0**: 页**3**

× 当前无法显示该图像。

页框5

段0:页0

页框4

页框3

段0:页2

页框2

页框1

段0:页1

页框0

■ 让给面包没有谁都不想要的碎末

■ 将面包切成片,将内存分成页

■ 针对每个段内存请求,系统一页一页的分配给给 这个段

问题: 此时需要内存紧缩吗? 最大的内

存浪费是多少?

碎片只会在页内存在 一个段最多也就只会浪费4k

mem_map 4k一块



页已经载入了内存,接下来的事情...

■ 页0放在页框5中,页0中的地址就需要重定位

这些操作都是由 硬件做的MMU



mov [0x2240], %eax



CR3寄存器

页框7
页框6
段0:页3
页框5
页框4
页框3
页框2
页框1
段0:页2
取值2
取框1
设值的无法显示该图像。

页框0

× 当前无法显示该图像。

每个进程有自己的段表 也有自己的页表 页表基址存储在CR3寄存器中

