第章 操作系统引放.

一、紹開解释

人搬探统,管理计算机硬件与软件的软件系统,

4.实时操作系统:指系统能剧时响应引部事件的清末,在规定的时间内层成对 该事件的处理, 弄挖制所有实时任务协调一致地运行

5、直际共享:系统中的某些资源、如打印机、磁带机步虽然可以提供给外性 (线程) 例.但应规定一段时间内.只允许一个进程访问该资源.

- 三、慎定級
- 1. 硬件 软件
- 3. 硬件资源. 软件资源.
- 5、共享性 异方性 第二章 进程的描述与控制
- 一名词解释
- 13.临黑正.每做程中访问临界资源的代码段.
 - 4.进程的:进程间相至合作
 - 三、填空题
 - 1. 动态性、异维.
 - 上 动态、静态、
 - 6. 进程局站
- 3 将在储器系统、增通通信系统、消积化递系统。
- 9.批流猪、阻塞
- 五、问答疑
- d. S, → S2, S, → S3, S, → S4. S3 → S5. S3 → S6. {S4. S5. S6} → S7

```
P11) { S1; V(Sel_2); V(Sel_3); 9 11 P(1) 实现的世程.
 P2() { P(sel_2); S2; V(se2_4); V(se1_5);}
 P3() & PISe1-3); 83; V(83-6); }
P41) { P(se2-4); S4; V(se4-7); }
P5() & P(sez.5); SS; V(ses.7); }
P6() { P(se3-6); S6; V(se6-7); }
P71) & P1Se4-71; P(se5-7); P1se6-7); S7; J.
void main()
  semaphore sel-2, sel-3, sel-4, sel-5, sel-6, sel-7, sel-7, sel-7;
  Sel-1. value = Sel-3. value = Sez-4. value = Sez-5. value = 0;
  Sez-b-value = Se4-7. value = seb-7. value = o;
  w begin
      P11); P2(); P3(); P4(); P5(); P6(); P7();
  wend
3
                                               void daughter() }
                           void son() {
void father () {
                                                  while (1) }
                              while (1)}
  while un {
                                P(orange); \leftarrow P(mutex);
                                                    Prapple); Punutex);
    Piplate);
    P(mutex);
放水果之V(mutex);
                                                    Viplate);
                                V(plate);
    if (是報) V(apple);
                                                    吃苹果;
                                站村子;
    汗(提料)
              Viorange);
 void main() } semaphore plate, orange, apple,
                                              plate.value=5; mutex=1;
      coend ? orange.value = opple.value = 0; cobegin father(); son(); daughter();
```

```
4
                    void PBUS
 void PA() {
                                           void PC()}
  While 11) }
                      while 11) }
                                             while (1) }
                         Pimezi; Pimeli;
    Pimel: Pime3);
                                                 Pimez); Pime4);
   将效此磁盘读入缓和了
                                               将缓凇2内际打印;
                        从缓凇[复制到缓冲[2;
                         Vimel); Vimez);
                                              V(me1); V(me4);
    Vimel); Vimes);
                        · 福州元末;
 void maint) {
                                                      me4: 打印机
   Semaphore mel, mez, me3, me4; 11 mel, mez:缓冲且、2. me3:磁盘
   mel. value = mel. value = mel. value = 1;
    co begin
      PAO: PBO: PCO;
    wend
5.
Void burber() {
                              void cocustomer () {
   while(1)3
                                  if (sofa == 0) 湖北;
    if(c==0) 睡觉;
                                  else {
     P(C)~V(Sofa);
理饭;
                                    if c C==0) {唤醒理\h; V(C); }
                                    ·else Pisafa); 虾等符片
 void main 1) }
     Semaphore sofa = N \cdot C = 0;
              barber(); customer();
      whegin
                                         wend
```

第三章 处理机调度与死锁.

一名词解释

2.处理机调度、对处理机资源进行分配,核心为优先级排序

3.周转时间、从作业被摄场经系统开始、到作业完成处的这段时间间隔。

4死锁、39个进程四相互等待对方持有的资源而陷入的一种一量局状态、

三填短級

d. 后角. 完成. 提交.

6. 预防避毙、检测.解除.

五、问烙题

2/25.

展销间、A:3-0=3s. B:9-2=7s. C:13-4=9s. D:18-6=12s. E:20-8

带板周转时间· A: 奇引. B. 今 C: 今 D: 后 E: 产 = 一

平均端权周转时间: W= 宁(1+ 宁 + 宁 + 宁 + 宁 + 宁)= 5-5252 = 1260

京族时间: A:35. B:9s. E:1/s. C:15s. D:20s.

周转时间: A:3-0=3s. B:9-2=7s. C:15-4=11s. D:20-6=14s. E:11-8=3s.

带烟转帕:A:号=1 B:4 C:4 D:4 E:3

平均常权周转时间: $W=\frac{1}{5}(H+\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\frac{2}{3})=\frac{1601}{3}$

完成时间: A:3s. B:50s. C:8s. D:20s E:10s.

周转时间: A:3-0=3s, B:15-2=13s, C:8-4=4s, D=20-6=14s, E:10-8=2s,

带板周转时间: A: = -1. B: + C: + = 1 D: + E: -3-1.

平均构制转时间: W=亡(|+台+|+卷+|)=亡 $\times \frac{69}{191} = \frac{139}{101}$





图 HRRN Rp= 响应时间 事物计. 9511:RPC = 4+19-41 = 9 1 2> 3 > 8 CAB RB = 5+19-6) = 8 RPE = 2+18-8) = 3 13S时: $RPD = \frac{5+(13-6)}{5} = \frac{12}{5} < RPE = \frac{2+113-8}{2} = \frac{7}{2}$ En的 · 就时间: A:35. B=9s C:13s. D:20s. E:15s. 周转时间: A: 3-0=35. B: 9-2=75. C: 13-4=9s. D: 20-6=14s. E:15-8=7s. 常烟转曲: A: 号1. B: 号 C: 4 D: 5 E: 子 平均能极转时间: $W= \frac{1}{5}(1+\frac{6}{7}+\frac{6}{7}+\frac{7}{6}+\frac{7}{7})=\frac{1}{5}(\frac{371}{126}=\frac{371}{630}$ ⑤. 双. 时间片1. 京成用间: A:45. B:20s. C:17s. D:19s. E:15s. 周转时间: A: 4-0=4s. B: 20-2=18s. C: 17-4=13s. D: 19-6=13s. E: 15-9=6s. 游桐转的:A·录 B· 詹·吉 C:告 D· □ E:吉·吉·吉· 平均市极周转时间: W= 士(辛+士+告+告+古)= - × 329 = 329 2 假设从t=0s的形的有任务同时到达 T=0s: A= 20-070 = 10ms. B: 50-0-10 = 40ms C:50-0-15 = 35ms. 10~35~40. A开始 t=10ms: A:结束. B: 50-10-10=30mS. C:50-10-10=25ms. 25-250. C+的.

t=loms: A:线点 B: 50-10-10=30ms. C:50-10-10=25ms. 25-30. C+较的.
t=20ms: A: 40-20-10=10ms. B: 50-20-10=20ms. C:50-20-5=25ms.
10<20<25. A 开始

t=30ms; A结束. B: 50-30-10=10ms. C:50-30-5=15ms. 10~15. B开始

t=40ms: A=60-40-10=10ms. B:结束. C=50-40-5=5ms. 5-210, C形始 t=45ms: A=60-45-10=5ms. B结束. C=结束. A.开始. 重复上述均聚.

3. (1) @ Available > Need [0] Available + = MAX'[0] = (16 6 6)

(1) Available > Need [3] Available += Max [3] = (1 15 14 10)

3 Available > Need [1] Available += Max [1] = (3 22 19 10)

@ Available > Need [2] Available += Max [2] = 16282920).

(5) Available > Need [4]. Available += Max[4] = (6 34 35 30)

减量状态是全的.

Allocation = Max - Need = $\begin{pmatrix}
0 & 0 & 3 & 2 & \rightarrow P_0 \\
1 & 0 & 0 & 0 & \rightarrow P_1 \\
1 & 3 & 5 & 4 & \rightarrow P_2 \\
0 & 3 & 3 & 2 & \rightarrow P_3 \\
0 & 0 & 1 & 4 & \rightarrow P_4
\end{pmatrix}$ The properties are the second second as the second s

(2). Request (1.2,2,2) < Need (2) (2.3,5,6).

Request $(1, 2, 2, 2) \leq \text{Available } (1, 6, 2, 2).$

作烫可分配给P. Available -= Request = LO. 4,00).

Need [2] -= Request = (1, 1, 3.4).

进行安全性检查.可用资源 Available 10.4.0.0).巴尔能满及任何进程的 專客.系统进入不安全 状态、系统不分感资源。

13). 是的.