- 1 sentinel-cluster 模块的作用
- 2 全局限流中两种策略讨论
 - 2.1 阈值均摊策略
 - 2.2 全局阈值策略
- 3 cluster 模式配置
 - 3.1 独立 server 模式
 - 1 server 需要监听如下几个配置
 - 2 client 需要监听如下几个配置
 - 3.2 嵌入 server 模式
- 4 cluster 模式下 请求/响应 token 的核心流程
 - 4.1 client 请求 token 流程
 - 4.2 server 响应 token 流程
 - 4.3 全局阈值和阈值均摊处理的核心代码

参考

- 在 <u>阿里 sentinel —— core 模块浅析</u> 一文中介绍了 sentinel 组件的功能和一些核心概念,项目中只需依赖 sentinel-core 模块便可实现单体应用的限流、熔断等核心功能
- 本文介绍 seninel-cluster 模块,主要介绍它的功能及应用

1 sentinel-cluster 模块的作用

- sentinel-cluster 主要提供微服务中一个应用部署多个实例的全局限流功能 (只提供 gps 限流)
- 开启全局限流模式后, client 会向 server 请求 token, 限流功能统一有 server 来管理
- server 端提供了两种全局限流策略,每种策略对应一种情景的解决
- 通过 设置 FlowRule.clusterMode = true 对某个资源开启 cluster 模式,默认为 local 模式

2 全局限流中两种策略讨论

通过设置 FlowRule.clusterConfig.thresholdType = 1 对某个资源开启 全局阈值 策略,默认为 阈值均摊 策略

2.1 阈值均摊策略

- cluster 模式下,设置 阈值均摊 策略后,全局 qps 的值为: n * v , n 为实例数, v 为资源对应的 qps 阈值
- 解决的情景: local 模式下,多实例中,请求分布不均导致的全局通过流量低于多实例总体的总值

2.2 全局阈值策略

- cluster 模式下,设置全局阈值策略后,全局的 qps 为定值: v,为资源对应的 qps 阈值
- 解决的情景: local 模式或 cluster 阈值均摊模式下,随着应用实例的增加,全局 qps 也会不断提高,这样可能会导致应用的下游(如数据库)承担不了太多请求

3 cluster 模式配置

- cluster 模式又可按 server 的性质分为 独立 server 模式、嵌入 server 模式
- 独立 server 模式: server 只用来管理 client 端来的 token 请求,可以管理多个应用

嵌入 server 模式: server 端是一个应用中多个实例的一个,可以方便的切换 server,但只能管理它对应的应用,耦合性高

3.1 独立 server 模式

1 server 需要监听如下几个配置

- namespaceSet: 一般每个应用对应一个 namespace, server 需要监听它管理的所有应用
 - o namespaceSet 初始化的时候,会去注册每个 namespace 对应的 flowRules 和 paramFlowRules 的监听。注册的关键是:ClusterFlowRuleManager.propertySupplier 属性
 - 。 所以,需要在 namespaceSet 监听前,设置 ClusterFlowRuleManager.propertySupplier 属性

```
//setPropertySupplier 要在 registerNamespaceSetProperty 之前
ClusterFlowRuleManager.setPropertySupplier(namespace -> {
    ReadableDataSource<String, List<FlowRule>> ds = 配置远端数据源(namespace);
    return ds.getProperty();
});// 同理 paramFlowRules
ReadableDataSource<String, Set<String>> namespaceDs = 配置远端数据源;
ClusterServerConfigManager.registerNamespaceSetProperty(namespaceDs.getProperty());
```

ServerTransportConfig

- o port:设置 server 端接收 client 端 token 的端口
- o idleSeconds:设置服务端定期断开客户端闲置超过 idleSeconds 的连接
- o 只有 port 改变时, 才会重启服务

ReadableDataSource<String, ServerTransportConfig> transportConfigDs = 配置远端数据源; ClusterServerConfigManager.registerServerTransportProperty(transportConfigDs.getProperty());

ServerFlowConfig

- o maxAllowedQps:服务端最大 qps,为了保护服务端,默认为 30000
- o exceedCount:这个参数乘以全局阈值,才是正真的全局阈值,默认为1.0
- o maxOccupyRatio:和流量整型模式中的等待请求数有关吧,默认为1.0
- 。 intervalMs/sampleCount:窗口大小/窗口的桶个数,用于统计,默认为1000/10

ReadableDataSource<String, ServerFlowConfig> ServerFlowConfigs = 配置远端数据源; ClusterServerConfigManager.registerGlobalServerFlowProperty(ServerFlowConfigs.getProperty());

注: server 监听的 namespace 可以和 client 的 namespace 分开,只要保证对应的 flowld 一样就行。这样就可以避免在全局阈值的情况下,server 不可用时,client 走 local 模式,这时 的 qps 是很大的,导致限流近似失效

2 client 需要监听如下几个配置

• ClusterClientAssignConfig: 监听 serverHost、serverPort。改变时重启 client connect

```
ReadableDataSource<String, ClusterClientAssignConfig> clientAssignDs = 配置远端数据源;
ClusterClientConfigManager.registerServerAssignProperty(clientAssignDs.getProperty());
```

• ClusterClientConfig: 监听 requestTimeout 配置, 当 client 请求超过这个配置时,默认切换为 local 流程

```
ReadableDataSource<String, ClusterClientConfig> clientTimeouts = 配置远端数据源;
ClusterClientConfigManager.registerClientConfigProperty(clientTimeouts.getProperty());
```

• 监听和 local 模式一样的规则配置: flowRules、paramFlowRules、degradeRules、systemRules 等

注:独立 server 模式下,server 端监听的 flowRules、paramFlowRules 可以和 client 的规则不一样(只要flowId一样就可以匹配),这样就可以避免 在全局阈值模式下 client 端获取的 qps 值是全局的值,当 server 不可用时,会造成所有 client 都会使用 这个很大的 qps 来过滤!!

3.2 嵌入 server 模式

- 嵌入 server 模式需要监听 独立 server 模式中 server 和 client 监听的所有配置 (除了 namespaceSet 以外)
 - 。 因为嵌入模式它的有效的 namespace 只有一个,即应用本身的 namespace
- 并且还需要监听:**ClusterState**,当切换 server 时,所有实例的这个状态也相应变化。每个实例根据这个变化,来切换 client 和 server

```
ReadableDataSource<String, Integer> clusterModeDs = 配置远端数据源;
ClusterStateManager.registerProperty(clusterModeDs.getProperty());
```

• 嵌入模式是通过首次启动 server 时,注册 namespace 对应的 flowRules 和 paramFlowRules 的监听

```
private void startServerIfScheduled() throws Exception {
    if (shouldStart.get()) {
        if (server != null) {
            //这个期间, client 请求都会失败,如果是全局阈值策略的话,可能会造成灾难
            server.start();
        ClusterStateManager.markToServer();
        if (embedded) {
            //一直到这
            handleEmbeddedStart();//这里注册监听。独立模式,通过监听 spaceNameSet 来
        注册的所有不需要这个方法
        }
        }
    }
}
```

注1: 嵌入模式在切换 server 中,server 开启一直到 执行完 handleEmbeddedStart() 前的一段时间内,client 请求都会出问题,如果这时设置的是全局阈值策略,就可能发生灾难,因为全局阈值一般很大,造成应用 限流策略可以看成失效。

注2: 嵌入模式中,namespaceSet 不是通过监听获取,而是通过 namespaceSupplier 属性获取,默认返回的是 appName,可以通过这个设定,来使得 client 获取的 flowRule 和 server 获取的 serverFlowRule 分开(但 flowId 要对应),这样就可以避免,server 不可用时,整个 限流策略 都近似失效的情况

注3: 嵌入和独立模式中, namespaceSet 默认都包含 default 属性。

4 cluster 模式下 请求/响应 token 的核心流程

4.1 client 请求 token 流程

```
//客户端走到限流 slot 中,开始判断是否限流
public void checkFlow(...) throws BlockException {
   if (rules != null) {
       for (FlowRule rule : rules) {
           //这里开始做 限流判断
           if (!canPassCheck(rule, context, node, count, prioritized)) {
               throw new FlowException(rule.getLimitApp(), rule);
       }
   }
//在 canPassCheck 中,如果判断是 clusterMode 就会走 cluster 流程
public boolean canPassCheck(...)
   if (rule.isClusterMode()) {
       //如果是 cluster 模式,则走 cluster 流程
       return passClusterCheck(rule, context, node, acquireCount, prioritized);
   }
   return passLocalCheck(rule, context, node, acquireCount, prioritized);
private static boolean passClusterCheck(...) {
       //server/client 都持有一个对应的 TokenService,这里根据实例类型来返回相应的
tokenService
       TokenService clusterService = pickClusterService();
       long flowId = rule.getClusterConfig().getFlowId();//全局的 rule 通过 flowId 来区分
       //通过 flowId 来请求 token,每一个 flowRule 对应一个 唯一的 flowId
       TokenResult result = clusterService.requestToken(flowId, acquireCount,
prioritized);
       //根据 token 的类型,作不同的处理
       return applyTokenResult(result, rule, context, node, acquireCount,
prioritized);
   return fallbackToLocalOrPass(rule, context, node, acquireCount, prioritized);
}
```

4.2 server 响应 token 流程

• 服务端通过 processRequest() 方法接收并处理请求

```
ClusterResponse<?> response = processor.processRequest(request);
writeResponse(ctx, response);
```

• 提取 request 得到 flowId,count,prioritized,处理并响应

```
public ClusterResponse<FlowTokenResponseData>
processRequest(ClusterRequest<FlowRequestData> request) {
    TokenService tokenService = TokenServiceProvider.getService();
    long flowId = request.getData().getFlowId();
    int count = request.getData().getCount();
    boolean prioritized = request.getData().isPriority();
    TokenResult result = tokenService.requestToken(flowId, count, prioritized);
    return toResponse(result, request);
}
```

• 最终会走到这个方法,处理请求

```
static TokenResult acquireClusterToken(/*@Valid*/ FlowRule rule, int acquireCount,
boolean prioritized) {
   Long id = rule.getClusterConfig().getFlowId();
   //服务端限流保护
   if (!allowProceed(id)) {
       return new TokenResult(TokenResultStatus.TOO_MANY_REQUEST);
   }
   //正真全局限流
   double latestQps = metric.getAvg(ClusterFlowEvent.PASS_REQUEST);
   //通过 calcGlobalThreshold() 方法得到全局阈值,乘以 exceedCount 得到正真的全局阈值
   double globalThreshold = calcGlobalThreshold(rule) *
ClusterServerConfigManager.getExceedCount();
   double nextRemaining = globalThreshold - latestQps - acquireCount;
   if (nextRemaining >= 0) {
      //做 metrix 收集,并返回成功
   } else {
       if (prioritized) {
           //做优先级处理,如果成功则返回
       //做 metrix 收集,并返回阻塞
   }
}
```

4.3 全局阈值和阈值均摊处理的核心代码

```
private static double calcGlobalThreshold(FlowRule rule) {
    double count = rule.getCount();
    switch (rule.getClusterConfig().getThresholdType()) {
        case ClusterRuleConstant.FLOW_THRESHOLD_GLOBAL:
            return count;
        case ClusterRuleConstant.FLOW_THRESHOLD_AVG_LOCAL:
        default:
        int connectedCount =

ClusterFlowRuleManager.getConnectedCount(rule.getClusterConfig().getFlowId());
        return count * connectedCount;
    }
}
```



sentinel-cluster 1.6.3