一、安装nginx依赖的软件

nginx是C写的,需要用GCC编译; nginx中的rewrite module需要PCRE; nginx中的gzip module需要zlib; nginx中的HTTP SSL module需要OpenSSL。

1.1 gcc安装

因为后面安装需要编译,所以事先得先安装gcc编译。阿里云主机已经默认安装了gcc,如果是自己安装的虚拟机,那么需要先安装一下gcc:

1.1.1 yum安装

```
yum -y install gcc gcc-c++ autoconf automake make

# 升级gcc为9.3

# 查看gcc版本是否在5.3以上, centos7.6默认安装4.8.5
gcc -v

# 升级gcc到5.3及以上,如下:
升级到gcc 9.3:
yum -y install centos-release-scl
yum -y install devtoolset-9-gcc devtoolset-9-gcc-c++ devtoolset-9-binutils
scl enable devtoolset-9 bash

#需要注意的是scl命令启用只是临时的,退出shell或重启就会恢复原系统gcc版本。
#如果要长期使用gcc 9.3的话:
echo "source /opt/rh/devtoolset-9/enable" >>/etc/profile
#这样退出shell重新打开就是新版的gcc了
```

1.1.2 rpm安装

gcc是linux下的一个编译程序,是C程序的编译工具。

GCC(GNU Compiler Collection) 是 GNU(GNU's Not Unix) 计划提供的编译器家族,它能够支持 C, C++, Objective-C, Fortran, Java 和 Ada 等等程序设计语言前端,同时能够运行在 x86, x86-64, IA-64, PowerPC, SPARC 和 Alpha 等等几乎目前所有的硬件平台上。鉴于这些特征,以及 GCC 编译代码的高效性,使得 GCC 成为绝大多数自由软件开发编译的首选工具。虽然对于程序员们来说,编译器只是一个工具,除了开发和维护人员,很少有人关注编译器的发展,但是 GCC 的影响力是如此之大,它的性能提升甚至有望改善所有的自由软件的运行效率,同时它的内部结构的变化也体现出现代编译器发展的新特征。

下载依赖包:

官网: https://pkgs.org/

百度云下载(已下载好所有依赖包):

链接: https://pan.baidu.com/s/1B 4et9GsH51LKWKTD5bitQ

提取码: 82b4

使用WinSCP上传到服务器后,运行如下命令:

```
rpm -Uvh *.rpm --nodeps --force
```

安装好, 查询下:

```
gcc -v
```

```
[most@calbest_gcc]# gcc - v
使用形字 goods

GRIEGT_GGC-gcc

GRIEGT_GGC-gcc

GRIEGT_GGC-gcc

GRIEGT_GGC-gcc

GRIEGT_GGC-gcc

H8: x86 64-redhat-linux

B8: x36 64-redhat-linux

B8: x36 64-redhat-linux

B1: x36 64-redhat-linux

B1: x36 64-redhat-linux

B1: x36 64-redhat-linux

B2: x36 64-redhat-linux

B2: x36 64-redhat-linux

B1: x36 64-redhat-linux

B2: x36 64-redhat-linux

B2: x36 64-redhat-linux

B3: x36 64-redhat-linux
```

离线升级gcc为9.3,编译安装章节中有在线升级。下载gcc升级包:

B脑 → 工作(D:) → Tools → codeTools → gcc → 升级9.3

名称	~ 修改日期	类型	大小
■ gcc-9.3.0.tar.gz	2020/5/8 10:51	360压缩	121,231 KB
gmp-6.1.0.tar.bz2	2020/5/8 11:06	360压缩	2,328 KB
📑 isl-0.18.tar.bz2	2020/5/8 11:06	360压缩	1,620 KB
mpc-1.0.3.tar.gz	2020/5/8 11:05	360压缩	655 KB
📑 mpfr-3.1.4.tar.bz2	2020/5/8 11:05	360压缩	1,250 KB

解压gcc-9.3.0.tar.gz:

```
tar -zxvf gcc-9.3.0.tar.gz
```

将另外四个上传到解压目录gcc-9.3.0下。

进入gcc-9.3.0目录下:

```
cd gcc-9.3.0/
./contrib/download_prerequisites
```

若出现找不到wget或tar: bzip2:无法 exec: 没有那个文件或目录错误,需要安装wget和bzip2:

```
yum install -y wget
yum install -y bzip2

# 离线安装可自行百度

# 安装完成后再次命令:
./contrib/download_prerequisites
```

```
#创建预编译目录
mkdir build && cd build

#设置编译选项并编译
../configure --prefix=/usr/local/gcc-9.3.0 --enable-bootstrap --enable-checking=release --enable-languages=c,c++ --disable-multilib
```

```
#安装
#编译生成makefile文件
make
#安装GCC
make install
#安装后的设置
#设置环境变量
touch /etc/profile.d/gcc.sh
sudo chmod 777 /etc/profile.d/gcc.sh
sudo echo -e '\nexport PATH=/usr/local/gcc-9.3.0/bin:$PATH\n' >>
/etc/profile.d/gcc.sh && source /etc/profile.d/gcc.sh
#设置头文件
sudo ln -sv /usr/local/gcc/include/ /usr/include/gcc
#设置库文件
touch /etc/ld.so.conf.d/gcc.conf
sudo chmod 777 /etc/ld.so.conf.d/gcc.conf
sudo echo -e "/usr/local/gcc/lib64" >> /etc/ld.so.conf.d/gcc.conf
#加载动态连接库
sudo ldconfig -v
ldconfig -p |grep gcc
#测试版本号
gcc -v
```

1.2 zlib安装

1.2.1 yum安装

yum -y install zlib zlib-devel

1.2.2 源码安装

1、下载

zlib官网: http://www.zlib.net/

下载zlib-1.2.11: http://prdownloads.sourceforge.net/libpng/zlib-1.2.11.tar.gz

百度云:

链接: https://pan.baidu.com/s/1t nqoz4UnsCKNzfM8T2sWA

提取码: mb1y

2、解压并进入zlib代码根目录

通过WinSCP将下载的压缩包上传到服务器。

```
tar -zxvf zlib-1.2.11.tar.gz

cd zlib-1.2.11
```

3、配置、编译、安装

```
# 配置
./configure
# 编译
make
# 安裝
make install
# 查看
whereis zlib
```

1.3 PCRE安装

1.3.1 yum安装

```
yum -y install pcre-devel
```

1.3.2 源码安装

1、下载

PCRE官网: http://www.pcre.org/

下载pcre-8.41: http://downloads.sourceforge.net/project/pcre/pcre/8.41/pcre-8.41.tar.gz

百度云:

链接: https://pan.baidu.com/s/1t nqoz4UnsCKNzfM8T2sWA

提取码: mb1y

2、解压并进入PCRE代码根目录

通过WinSCP将下载的压缩包上传到服务器。

```
tar -zxvf pcre-8.41.tar.gz

cd pcre-8.41
```

3、配置、编译、安装

```
# 配置
./configure
# 编译
make
# 安装
make install
# 查看
pcre-config --version
```

1.4 OpenSSL安装

1.4.1 yum安装

```
yum -y install openssl openssl-devel
```

1.4.2 源码安装

1、下载

OpenSSL官网: https://www.openssl.org/

下载pcre-8.41: https://www.openssl.org/source/openssl-1.0.2n.tar.gz百度云: 链接: https://pan.b

aidu.com/s/1t nqoz4UnsCKNzfM8T2sWA 提取码: mb1y

2、解压并进入openssl代码根目录

通过WinSCP将下载的压缩包上传到服务器。

```
tar -zxvf openssl-1.0.2n.tar.gz

cd openssl-1.0.2n
```

3、配置、编译、安装

```
# 配置
./config
# 编译
make
# 安装
make install
# 查看版本
openssl version
whereis openssl
```

二、安装nginx

2.1 下载

官网下载nginx-1.14.2: http://nginx.org/download/

百度云:

链接: https://pan.baidu.com/s/1t ngoz4UnsCKNzfM8T2sWA

提取码: mb1y

2.2 解压并进入nginx代码根目录

通过WinSCP将下载的压缩包上传到服务器。

```
tar zxvf nginx-1.14.2.tar.gz

cd nginx-1.14.2
```

2.3 配置

```
# --with-http_stub_status_module 开启状态查询
# --with-http_ssl_module 开启ssl加密
# --with-pcre=../pcre-8.41 --with-zlib=../zlib-1.2.11 --with-openssl=../openssl-
1.0.2n 指定pcre和zlib和openssl版本
./configure --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module --with-
pcre=../pcre-8.41 --with-zlib=../zlib-1.2.11 --with-openssl=../openssl-1.0.2n
```

2.4 编译安装

make

make install

2.5 检查nginx.conf配置正确性

```
/usr/local/nginx/sbin/nginx -t
```

```
[root@localhost nginx-1.14.2]# /usr/local/nginx/sbin/nginx -t nginx: the configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf test is successful
```

2.6 启动nginx

/usr/local/nginx/sbin/nginx

Welcome to nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to <u>nginx.org</u>. Commercial support is available at <u>nginx.com</u>.

Thank you for using nginx.

2.7 nginx 常用命令

cd /usr/local/nginx/sbin

1、启动nginx,直接运行nginx的可执行文件

```
./nginx
```

2、停止nginx

```
./nginx -s stop
```

优雅关闭

./nginx -s quit

3、重新加载配置文件: nginx -s reload 或者 kill -HUP 主进程号

```
./nginx -s reload
```

4、测试配置文件,检查配置文件语法是否正确,然后试图打开文件涉及的配置:nginx-t配置文件

```
./nginx -t
```

5、查看nginx版本信息:

```
./nginx -v
```

6、查看nginx版本信息,编译版本,和配置参数

```
./nginx -V
```

7、重启日志文件,备份日志文件时常用: ./nginx -s reopen 或者 kill -USR1 主进程号

```
./nginx -s reopen
```

2.8 nginx加入到开机自动启动

1、开机自启

先编辑系统启动脚本vim /etc/rc.local 这个文件是系统启动后会自动执行的,我们就将启动命令加入到这个文件中

```
vim /etc/rc.local

/usr/local/nginx/sbin/nginx -c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf &
    >/tmp/nginx.log 2>&1

chmod +x /etc/rc.d/rc.local
```

或者:

```
cd /lib/systemd/system/
vim nginx.service
[Unit]
Description=nginx service
After=network.target
[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/local/nginx/sbin/nginx
ExecReload=/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload
ExecStop=/usr/local/nginx/sbin/nginx -s quit
PrivateTmp=true
[Install]
WantedBy=multi-user.target
# 保存退出
# 加载生效
systemctl daemon-reload
# 重启后生效,发现nginx自启,并且可以使用下面的命令了
```

Description:描述服务 After:描述服务类别 [Service]服务运行参数的设置 Type=forking是后台运行的形式 ExecStart为服务的具体运行命令 ExecReload为重启命令 ExecStop为停止命令 PrivateTmp=True表示给服务分配独立的临时空间 注意: [Service]的启动、重启、停止命令全部要求使用绝对路径 [Install]运行级别下服务安装的相关设置,可设置为多用户,即系统运行级别为3

```
# systemctl start nginx 启动nginx服务

# systemctl stop nginx 停止服务

# systemctl restart nginx 重新启动服务

# systemctl list-units --type=service 查看所有已启动的服务

# systemctl status nginx 查看服务当前状态

# systemctl enable nginx 设置开机自启动

# systemctl disable nginx 停止开机自启动
```

2、修改全局的环境变量,使得nginx命令在任意目录下都能执行,例如:停止nginx -s stop ,重新加载:nginx -s reload ,启动:nginx

```
vim /etc/profile
export PATH=$PATH:/usr/local/nginx/sbin

# 使之生效
source /etc/profile

# 停止
nginx -s stop
# 重新加载
nginx -s reload
# 启动
nginx
```

```
#Nginx的默认安装位置
/usr/local/nginx

# nginx的配置文件
/usr/local/nginx/conf/nginx.conf

# 默认的网页文件
/usr/local/nginx/html
```