百度地图配置简介

```
百度地图的使用需要在高级一》配置表达式下面进行配置。
打开表达式配置页,输入一个基本框架
on : {
 init : function(event) {
}
大括号中的所有属性on代表此组建的事件。
init代表事件明,init为系统默认的一个事件当组建初始化的时候触发此事件。
紧接着我们建立一个控件组。
百度地图组件的格式为:
var markers =
[{
    //地图上第一个地标点
},{
    //地图上第二个地标点
}...{
    //地图上第n个地标点
}];
构建完markers 之后我们需要执行event.target.render方法去执行渲染。代码如下.
event.target.render({
center: [116.404, 33.915],
markers: markers,
zoom: 6
});
```

event.target.render方法需要传递一个对象作为参数。参数含义如下。

属性名	作用	例子
center	设置地图中心点的坐标	[116.404, 33.915]
markers	设置地图上的标注点模式	<pre>on : { change : function(elem){ console.log(elem); } }</pre>
zoom	设置地图的缩放程度(1-19)	6

```
最终完成配置的代码如下。
{
 on : {
  init : function(event){
   var markers = [];
   var target = event.target;
   var loopProject = function(project){
     return {
      id: project.id,
      icon:{
       normal: {
         url: "../images/ouke/oukelcon2.svg",
         width: 30,
        height: 30
       highlight: {
        url: "../images/ouke/oukelcon2.svg",
        width: 50,
        height: 50
       }
      },
      Ing: project.values.longitude,
      lat: project.values.latitude,
      infoWindow : {
       html: project.label
      rotation: 0,
      minZoom: 7,
      maxZoom: 19,
      on : {
       click: function(){
         console.log(project);
       }
      }
    }
   };
   for(var i in projects){
     markers.push(loopProject(projects[i]));
   };
   event.target.render({
     center: [116.404, 33.915],
     markers: markers,
     zoom: 6
   });
  highlight : function(event){
   var project = event.params.project;
   event.target.setCenter([project.values.longitude,project.values.latitude]);
   event.target.setZoom(8);
   event.target.setHighlightByMakerId(project.id);
  }
 }
```

其中每个marker的属性配置属性和方法如下。

属性名	作用	例子
id	这个可由用户配置ID用来区分	a12345678
icon	用以配置marker展示出来的图标	<pre>icon : {</pre>
Ing	在地图展示位置的纬度坐标	116.404
lat	在地图展示位置的经度坐标	33.915
infoWindow	设置当鼠标悬浮时的弹出窗口	{ html : project.label }
rotation	图标的旋转角度(0-360)	0
minZoom	最小缩放,小于此值图标消失 (0-19)	0
maxZoom	最大缩放,大于此值图标消失 (0-19)	19
on	事件	

事件名	触发条件	参数
click	点击事件	