04 事务: 账户余额如何设计, 保证可靠

账户系统负责记录和管理用户账户的余额,这个余额就是每个用户临时存在电商的钱,来源可能是用户充值或者退货退款等多种途径。

账户系统的用途也非常广泛,不仅仅是电商,各种互联网内容提供商、网络游戏服务商,电信运营商等等,都需要账户系统来管理用户账户的余额,或者是虚拟货币。包括银行的核心系统、也同样包含一个账户系统。

从业务需求角度来分析,一个最小化的账户系统,它的数据模型可以用下面这张表来表示: 这个表包括用户 ID、账户余额和更新时间三个字段。每次交易的时候,根据用户 ID 去更新这个账户的余额就可以了。

列名	数据类型	主键	非空	说明
user_id	BIGINT	是	是	用户ID
balance	BIGINT		是	账户余额
timestamp	DATE		是	更新时间

为什么总是对不上账?

每个账户系统都**不是孤立存在的,至少要和财务、订单、交易这些系统有着密切的关联**。理想情况下,账户系统内的数据应该是自洽的。所有用户的账户余额加起来,应该等于这个电商公司在银行专用账户的总余额。账户系统的数据也应该和其他系统的数据能对的上。

比如说,每个用户的余额应该能和交易系统中充值记录,以及订单系统中的订单对的上。不过,由于**业务和系统的复杂性**,现实情况却是,很少有账户系统能够做到一点不差的对上每一笔账。所以,稍微大型一点儿的系统,都会有一个专门的对账系统,来核对、矫正账户系统和其他系统之间的数据差异。对不上账的原因非常多,比如业务变化、人为修改了数据、系统之间数据交换失败等等。

那作为系统的设计者,我们只关注"如何避免由于技术原因导致的对不上账"就可以了,有哪些是因为技术原因导致的呢? 比如说: 网络请求错误,服务器宕机、系统 Bug 等。"对不上账"是通俗的说法,它的本质问题是,冗余数据的一致性问题。这里面的冗余数据并不是多余或者重复的数据,而是多份含有相同信息的数据。

比如,我们完全可以通过用户的每一笔充值交易数据、消费的订单数据,来计算出这个用户当前的账户余额是多少。也就是说,账户余额数据和这些账户相关的交易记录,都含有"账

户余额"这个信息**,那它们之间就互为冗余数据。**在设计系统的存储时,原则上不应该存储冗余数据,

- 一是浪费存储空间,
- 二是让这些冗余数据保持一致是一件非常麻烦的事儿。

但有些场景下存储冗余数据是必要的,比如用户账户的余额这个数据。这个数据在交易过程中会被非常频繁地用到,总不能每次交易之前,先通过所有历史交易记录计算一下当前账户的余额,这样做速度太慢了,性能满足不了交易的需求。**所以账户系统保存了每个用户的账户余额**,这实际上是一种用存储空间换计算时间的设计

如果说只是满足功能需求,账户系统只记录余额,每次交易的时候更新账户余额就够了。但是 这样做有一个问题,如果账户余额被篡改,是没有办法追查的,所以在记录余额的同时,还需 要记录每一笔交易记录,也就是账户的流水。

流水的数据模型至少需要包含:流水 ID、交易金额、交易时间戳以及交易双方的系统、账户、交易单号等信息。虽然说,流水和余额也是互为冗余数据,但是记录流水,可以有效地修正由于系统 Bug 或者人为篡改导致的账户余额错误的问题,也便于账户系统与其他外部系统进行对账,所以账户系统记录流水是非常必要的。

使用数据库事务来保证数据一致性

ACID

我们先看一下如何来使用 MySQL 的事务,实现一笔交易。比如说,在事务中执行一个充值 100 元的交易,先记录一条交易流水,流水号是 888,然后把账户余额从 100 元更新到 200 元。对应的 SQL 是这样的:

mysql> begin; -- 开始事务 Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> insert into account_log ...; -- 写入交易流水 Query OK, 1 rows affected (0.01 sec)

mysql> update account_balance ...; -- 更新账户余额 Query OK, 1 rows affected (0.00 sec)

mysql> commit; # 提交事务 Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

使用事务的时候,只需要在之前执行begin,标记开始一个事务,然后正常执行多条 SQL 语句,在事务里面的不仅可以执行更新数据的 SQL,查询语句也是可以的,最后执行commit,提交事务就可以了。

我们来看一下,事务可以给我们提供什么样的保证? 首先,它可以保证,记录流水和更新余额这两个操作,要么都成功,要么都失败,即使是在数据库宕机、应用程序退出等等这些异常情况下,也不会出现,只更新了一个表而另一个表没更新的情况。**这是事务的原子性** (Atomic)。

事务还可以保证,数据库中的数据总是从一个一致性状态(888 流水不存在,余额是100元)转换到另外一个一致性状态(888 流水存在,余额是200元)。对于其他事务来说,不存在任何中间状态(888 流水存在,但余额是100元)。其他事务,在任何一个时刻,如果它读到的流水中没有888 这条流水记录,它读出来的余额一定是100元,这是交易前的状态。如果它能读到888 这条流水记录,它读出来的余额一定是200元,这是交易之后的状态。也就是说,事务保证我们读到的数据(交易和流水)总是一致的,这是事务的一致性(Consistency)。

实际上,这个事务的执行过程无论多快,它都是需要时间的,那修改流水表和余额表对应的数据,也会有先后。那一定存在一个时刻,流水更新了,但是余额还没更新,也就是说每个事务的中间状态是事实存在的。数据库为了实现一致性,必须保证每个事务的执行过程中,中间状态对其他事务是不可见的。比如说我们在事务 A 中,写入了 888 这条流水,但是还没有提交事务,那在其他事务中,都不应该读到 888 这条流水记录。这是事务的隔离性(Isolation)。

最后,只要事务提交成功,数据一定会被持久化到磁盘中,后续即使发生数据库宕机,也不会改变事务的结果。**这是事务的持久性 (Durability)。**

你会发现,我上面讲的就是事务的 ACID 四个基本特性。你需要注意的是,这四个特性之间是紧密关联在一起的,不用去纠结每一个特性的严格定义,更重要的是理解事务的行为,也就是我们的系统在使用事务的时候,各种情况下,事务对你的数据会产生什么影响,这是使用事务的关键。理解事务的隔离级别

理解事务的隔离级别

隔离级别	脏读 (DR, Dirty Read)	不可重复读 (NR, NonRepeatable Read)	幻读 (PR, Phantom Read)
能读到未提交的数据, RU,READ- UNCOMMITTED	У	У	У
能读到已提交的数据, RC,READ- COMMITTED	N	У	У
可重复读 RR,REPEATABLE- READ	N	N	У
串行执行 SERIALIZABLE	N	N	N