OSlab3 实验报告

实验基本信息

• 姓名: 王旭

• 学号: 221220034

• 邮箱: 2069625874@qq.com

• 实验进度:已完成本次实验全部内容。

实验结果

```
Pather Process: Ping 1, 7;
Child Process: Ping 2, 7;
Father Process: Ping 1, 6;
Child Process: Pong 2, 6;
Father Process: Ping 1, 5;
Child Process: Pong 2, 5;
```

```
Father Process: Ping 1, 7;
Child Process: Ping 2, 7;
Pather Process: Ping 1, 6;
Child Process: Ping 1, 6;
Child Process: Ping 1, 5;
Child Process: Pong 2, 5;
Pather Process: Ping 1, 4;
Child Process: Pong 2, 4;
Pather Process: Ping 1, 3;
Child Process: Ping 1, 3;
Child Process: Ping 2, 3;
Father Process: Ping 1, 2;
Child Process: Ping 1, 1;
Child Process: Ping 1, 1;
Child Process: Ping 1, 1;
Child Process: Ping 1, 0;
Child Process: Ping 2, 0;
```

按照顺序打印父进程、子进程, 打出ping pong;

实验内容

sysycall.c文件:

```
pid_t fork()
{
    // TODO:call syscall
    return syscall(SYS_FORK, 0, 0, 0, 0, 0);
}
int sleep(uint32 t time)
{
    // TODO:call syscall
    if (time > 0)
        return syscall(SYS_SLEEP, time, 0, 0, 0, 0);
    else
        return -1;
int exit()
{
    // TODO:call syscall
    return syscall(SYS_EXIT, 0, 0, 0, 0);
```

其中fork()和exit()是直接调用syscall();

sleep()函数则需要先判断传入参数是否合法。

irqHandle.c**文件:**

- 1. 补全 void syscallHandle(struct StackFrame *sf) 函数调用, 即增加case 的情况;
- 2.编写 void syscallFork(struct StackFrame *sf) 函数:

```
void syscallFork(struct StackFrame *sf)
   //遍历寻找一个空的PCB
   int new = -1;
   for (int i = 0; i < MAX_PCB_NUM; i++) {</pre>
        if(pcb[i].state == STATE DEAD){
            new = i;
           break;
        }
    }
    //如果没有空的PCB
    if (new == -1) {
        pcb[current].regs.eax = -1;
        return;
   else{
       enableInterrupt(); // 开中断
        int i = 0;
       // 复制内存
       for (i = 0; i < 0x100000; i++) {
           *(uint8_t *)((new + 1) * 0x100000 + i) = *(uint8_t *)(i + 0x100000 *
(current + 1));
        }
       disableInterrupt(); // 关中断
        // 复制PCB
       for ( i = 0; i < sizeof(ProcessTable); i++)</pre>
            *((uint8_t *)(&pcb[new]) + i) = *((uint8_t *)(&pcb[current]) + i);
        }
        //
              改变pcb的信息
        pcb[new].stackTop = (uint32_t)&(pcb[new].regs);
        pcb[new].prevStackTop = (uint32 t)&(pcb[new].stackTop);
        pcb[new].state = STATE_RUNNABLE;
        pcb[new].timeCount = 0;
        pcb[new].sleepTime = 0;
        pcb[new].pid = new;
              改变regs的信息
        //
        pcb[new].regs.ss = USEL(2 * new + 2);
        pcb[new].regs.ds = USEL(2 * new + 2);
        pcb[new].regs.es = USEL(2 * new + 2);
        pcb[new].regs.fs = USEL(2 * new + 2);
        pcb[new].regs.gs = USEL(2 * new + 2);
        pcb[new].regs.cs = USEL(2 * new + 1);
        // return value
        pcb[current].regs.eax = new;
        pcb[new].regs.eax = 0;
```

```
return;
}
}
```

主体逻辑是先判断是否有空的pcb块,若有,则将该块分给fork产生的进程,先将父进程的内存拷贝至子进程,然后进行pcb的全部拷贝,最后修改子进程中pcb的一些信息,使其成为独立、新产生的pcb控制块,最后分别为父进程的eax和子进程的eax赋返回值;如果没有空的pcb,则父进程返回-1。

3. void timerHandle(struct StackFrame *sf) :

我采取了timerhandler 和 sleep、exit分开执行调度程序,这样子可以避免在 void timerHandle(struct StackFrame *sf) 函数中进行多次的分辨究竟调用该函数的是什么操作。

void timerHandle(struct StackFrame *sf) 函数按照正常逻辑编写,先进行遍历pcb看看有没有处于 STATE_BLOCKE 状态的pcb,若有,则sleeptime减一,然后看当前进程是否时间片用完,若是,则考虑更换进程。

本次实验中更换进程使用的是相同的逻辑:

```
int i;
for (i = (current + 1) % MAX PCB NUM; i != current; i = (i + 1) %MAX PCB NUM)
       if (pcb[i].state == STATE RUNNABLE )
           break; //寻找可以切换的进程
current = i;
pcb[current].state = STATE_RUNNING;
//进行进程的切换
uint32_t tmpStackTop = pcb[current].stackTop;
pcb[current].stackTop = pcb[current].prevStackTop;
tss.esp0 = (uint32 t)&(pcb[current].stackTop);
asm volatile("mov1 %0, %%esp"::"m"(tmpStackTop)); // switch kernel stack
asm volatile("popl %gs");
asm volatile("popl %fs");
asm volatile("popl %es");
asm volatile("popl %ds");
asm volatile("popal");
asm volatile("addl $8, %esp");
asm volatile("iret");
```

不过在时间中断函数中会增加一些判定条件,比如是否要轮换,以及如果没有进程可以轮换怎么办。

```
4. void syscallSleep(struct StackFrame *sf) :
```

将current进程状态改为 STATE_BLOCKED, 然后对其sleeptime赋值, 在进行切换进程。

5. void syscallExit(struct StackFrame *sf) :

进程销毁, pcb块状态改为STATE_DEAD, 进行进程切换。

实验心得与想法

- 1. 手册上建议sleep()、exit()可以通过调用时钟中断处理来实现进程切换,但我认为这样会让时间中断处理部分冗余,它需要判断究竟是sleep、exit还是时钟中断引起它的,这样会比较麻烦,所以我觉得应该分开实现这三个函数,其中进程切换可以独立出来。
- 2. 这次实验中让我困惑的是fork()函数中,子进程的pcb块哪些是要更新的,哪些是可以复制父进程pcb的,仿照kvim.c文件中的写法去悟出来,我认为框架代码中或者手册中可以将pcb中的量说的再明白些,手册上的有些抽象。
- 3. 这次感谢我的室友落同学,我的代码出了bug,我调试了许久,后来他向我提了一些可能的 方向、问题,最终得以解决。