
01-SDL简介

官网: https://www.libsdl.org/ 文档: https://www.libsdl.org/ 文档: https://wiki.libsdl.org/ Introduction



SDL(Simple DirectMedia Layer)是一套开放源代码的跨平台多媒体开发库,使用C语言写成。SDL提供了数种控制图像、声音、输出入的函数,让开发者只要用相同或是相似的代码就可以开发出跨多个平台(Linux、Windows、Mac OS X等)的应用软件。目前SDL多用于开发游戏、模拟器、媒体播放器等多媒体应用领域。

对于我们课程而言: SDL主要用来辅助学习FFmpeg, 所以我们只会关注我们用到的知识点。


01-Windows环境搭建

下载地址: https://www.libsdl.org/download-2.0.php 先直接下载dll和lib使用

Development Libraries:

Windows: SDL2-devel-2.0.10-VC.zip (Visual C++ 32/64-bit) SDL2-devel-2.0.10-mingw.tar.gz (MinGW 32/64-bit) Mac OS X: SDL2-2.0.10.dmg

MinGW: Minimalist GNU for Windows



01-Linux环境搭建

下载地址: https://www.libsdl.org/download-2.0.php

Source Code:

SDL2-2.0.10.zip - GPG signed SDL2-2.0.10.tar.gz - GPG signed

- 1. 下载SDL源码库, SDL2-2.0.10.tar.gz
- 2. 解压,然后依次执行命令 ./configure make sudo make install.

sudo apt-get install xorg-dev

3. 如果出现Could not initialize SDL - No available video device (Did you set the DISPLAY variable?)错误 说明系统中没有安装x11的库文件,因此编译出来的SDL库实际上不能用。下载安装 sudo apt-get install libx11-dev

01-SDL子系统

SDL将功能分成下列数个子系统(subsystem):

- SDL INIT TIMER: 定时器
- SDL_INIT_AUDIO: 音频
- SDL INIT VIDEO: 视频
- SDL_INIT_JOYSTICK: 摇杆
- SDL INIT HAPTIC: 触摸屏
- SDL INIT GAMECONTROLLER: 游戏控制器
- SDL_INIT_EVENTS: 事件
- SDL_INIT_EVERYTHING:包含上述所有选项

02-SDL Window显示: SDL视频显示函数简介

- SDL Init(): 初始化SDL系统
- SDL CreateWindow(): 创建窗口SDL_Window
- SDL_CreateRenderer(): 创建渲染器SDL_Renderer
- SDL CreateTexture(): 创建纹理SDL Texture
- SDL UpdateTexture(): 设置纹理的数据
- SDL RenderCopy(): 将纹理的数据拷贝给渲染器
- SDL RenderPresent(): 显示
- SDL Delay():工具函数,用于延时
- SDL_Quit(): 退出SDL系统

02-SDL Windows显示: SDL数据结构简介

- SDL Window 代表了一个"窗口"
- SDL Renderer 代表了一个"渲染器"
- SDL Texture 代表了一个"纹理"
- SDL_Rect 一个简单的矩形结构

存储RGB和存储纹理的区别:

比如一个从左到右由红色渐变到蓝色的矩形,用存储RGB的话就需要把矩形中每个点的具体颜色值存储下来;而纹理只是一些描述信息,比如记录了矩形的大小、起始颜色、终止颜色等信息,显卡可以通过这些信息推算出矩形块的详细信息。所以相对于存储RGB而已,存储纹理占用的内存要少的多。

03-SDL事件

SDL事件

- 函数
 - SDL WaitEvent(): 等待一个事件
 - SDL_PushEvent(): 发送一个事件
 - SDL_PumpEvents(): 将硬件设备产生的事件放入事件队列,用于读取事件,在调用该函数之前,必须调用SDL_PumpEvents搜集键盘等事件
 - SDL_PeepEvents(): 从事件队列提取一个事件
- 数据结构
 - SDL_Event: 代表一个事件


04-SDL线程


SDL多线程

- SDL线程创建: SDL CreateThread
- SDL线程等待: SDL WaitThead
- SDL互斥锁: SDL_CreateMutex/SDL_DestroyMutex
- SDL锁定互斥: SDL LockMutex/SDL UnlockMutex
- SDL条件变量(信号量): SDL_CreateCond/SDL_DestoryCond
- SDL条件变量(信号量)等待/通知: SDL_CondWait/SDL_CondSingal

代码: 05-sdl\04-sdl-thread

05-SDL YUV显示: SDL视频显示的流程






06-SDL播放音频PCM-打开音频设备

int SDLCALL SDL OpenAudio(SDL AudioSpec * desired,

SDL_AudioSpec * obtained);

打开音频设备

```
// desired:期望的参数。
     // obtained: 实际音频设备的参数, 一般情况下设置为NULL即可。
SDL AudioSpec
    typedef struct SDL_AudioSpec {
       int freq; // 音频采样率
      SDL AudioFormat format: // 音频数据格式
      Uint8 channels; // 声道数: 1 单声道, 2 立体声
      Uint8 silence; // 设置静音的值,因为声音采样是有符号的,所以0当然就是这个值
      Uint16 samples; // 音频缓冲区中的采样个数,要求必须是2的n次
      Uint16 padding; // 考虑到兼容性的一个参数
      Uint32 size; // 音频缓冲区的大小, 以字节为单位
      SDL_AudioCallback callback; // 填充音频缓冲区的回调函数
      void *userdata; // 用户自定义的数据
    } SDL AudioSpec;
```





06-SDL播放音频PCM-SDL_AudioCallback

SDL_AudioCallback

```
// userdata: SDL_AudioSpec结构中的用户自定义数据,一般情况下可以不用。
// stream: 该指针指向需要填充的音频缓冲区。
// len: 音频缓冲区的大小(以字节为单位)1024*2*2。
void (SDLCALL * SDL_AudioCallback) (void *userdata, Uint8 *stream, int len);
```

播放音频数据

// 当pause_on设置为0的时候即可开始播放音频数据。设置为1的时候,将会播放静音的值。

void SDLCALL SDL_PauseAudio(int pause_on)




06-SDL播放音频PCM-代码

06-sdl2-pcm范例

FFmpeg函数简介-封装格式相关

- avformat_alloc_context();负责申请一个AVFormatContext 结构的内存,并进行简单初始化
- avformat_free_context();释放该结构里的所有东西以及该 结构本身
- avformat_close_input();关闭解复用器。关闭后就不再需要使用avformat_free_context 进行释放。
- avformat_open_input();打开输入视频文件
- avformat_find_stream_info(): 获取视频文件信息
- av_read_frame(); 读取音视频包
- avformat_seek_file(); 定位文件
- av_seek_frame():定位文件

FFmpeg函数简介-封装格式相关





FFmpeg解码函数简介-解码器相关

- avcodec_alloc_context3(): 分配解码器上下文
- avcodec_find_decoder(): 根据ID查找解码器
- avcodec_find_decoder_by_name():根据解码器名字
- avcodec_open2(): 打开编解码器
- ◆ avcodec_decode_audio4(): 解码一帧音频数据
- avcodec_send_packet(): 发送编码数据包
- avcodec_receive_frame(): 接收解码后数据
- avcodec_free_context():释放解码器上下文,包含了 avcodec_close()
- avcodec_close():关闭解码器

FFmpeg解码函数简介-解码器相关

1.分配编解码器上下文 avcodec alloc context3

2.将码流中的编解码器信息拷贝 到AVCodecContex avcodec parameters to context

3.根据编解码器信息查找相应的 解码器

avcodec_find_decoder或指定解 码器avcodec find decoder by name

4. 打开编解码器并关联到 AVCodecContex avcodec_open2

循环

5.1 向解码器发送数据包 avcodec_send_packet

->


5.2 接收解码后的帧 avcodec receive frame


6.关闭解码器和释放上下文 avcodec close avcodec free context



FFmpeg 3.3 组件注册方式

我们使用ffmpeg,首先要执行av_register_all,把全局的解码器、编码器等结构体注册到各自全局的对象链表里,以便后面查找调用。





FFmpeg 4.0.2 组件注册方式

FFmpeg内部去做,不需要用户调用API去注册。 以codec编解码器为例:

- 1. 在configure的时候生成要注册的组件 ./configure:7203:print_enabled_components libavcodec/codec_list.c AVCodec codec_list \$CODEC_LIST 这里会生成一个codec_list.c 文件,里面只有static const AVCodec * const codec_list[]数组。
- 2. 在**libavcodec/allcodecs.c**将static const AVCodec * const codec_list[] 的编解码器用链表的方式组织起来。

Ffmpeg 4.0.2 组件注册方式

FFmepg内部去做,不需要用户调用API去注册。

对于demuxer/muxer (解复用器,也称容器)则对应

- 1. libavformat/muxer_list.c libavformat/demuxer_list.c 这两个文件也是在configure的时候生成,也就是说直接下载源码是没有这两个文件的。
- 2. 在libavformat/allformats.c将demuxer_list[]和muexr_list[]以链表的方式组织。

其他组件也是类似的方式。

FFmpeg数据结构简介

AVFormatContext

封装格式上下文结构体, 也是统领全局的结构体, 保存了视频文件封装 格式相关信息。

AVInputFormat demuxer 每种封装格式(例如FLV, MKV, MP4, AVI)对应一个该结构体。 AVOutputFormat muxer



视频文件中每个视频(音频)流对应一个该结构体。



结构体名带context意味着什么?

AVCodec**Context**

编解码器上下文结构体, 保存了视频(音频)编解码相关信息。

AVCodec

每种视频(音频)编解码器(例如H.264解码器)对应一个该结构体。

AVPacket

存储一帧压缩编码数据。

AVFrame

存储一帧解码后像素(采样)数据。



零声学院

音视频开发高级课程 | Darren老师: 326873713

AVFormatContext和AVInputFormat之间的关系 AVFormatContext API调用 AVInputFormat 主要是FFMPEG内部调用

AVFormatContext 封装格式上下文结构体

struct AVInputFormat *iformat;

所有的方法可重入的

AVInputFormat 每种封装格式(例如FLV, MKV, MP4) int (*read_header)(struct AVFormatContext *);

int (*read_packet)(struct AVFormatContext *, AVPacket *pkt);


int avformat_open_input(AVFormatContext **ps, const char *filename, AVInputFormat *fmt, AVDictionary **options)





数据

方法



AVCodecContext和AVCodec之间的关系

AVCodecContext 编码器上下文结构体

struct AVCodec *codec;

数据

AVCodec 每种视频(音频)编解码器


int (*decode)(AVCodecContext *, void *outdata, int *outdata_size,
AVPacket *avpkt);

int (*encode2)(AVCodecContext *avctx, AVPacket *avpkt, const AVFrame
*frame, int *got_packet_ptr);

方法




AVFormatContext, AVStream和AVCodecContext之间的关系




区分不同的码流

- AVMEDIA_TYPE_VIDEO视频流
 video_index = av_find_best_stream(ic, AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
 -1,-1, NULL, 0)
- AVMEDIA_TYPE_AUDIO音频流
 audio_index = av_find_best_stream(ic, AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
 -1,-1, NULL, 0)

AVPacket和AVFrame之间的关系







AVFormatContext

- iformat: 输入媒体的AVInputFormat, 比如指向AVInputFormat ff_flv_demuxer
- nb_streams: 输入媒体的AVStream 个数
- streams: 输入媒体的AVStream []数组
- duration: 输入媒体的时长(以微秒为单位), 计算方式可以参考av_dump_format()函数。
- bit rate: 输入媒体的码率

■ AVInputFormat

- name: 封装格式名称
- extensions: 封装格式的扩展名
- id: 封装格式ID
- 一些封装格式处理的接口函数, 比如read_packet()



AVStream

- index: 标识该视频/音频流
- time base: 该流的时基, PTS*time base=真正的时间(秒)
- avg_frame_rate: 该流的帧率
- duration: 该视频/音频流长度
- codecpar: 编解码器参数属性

■ AVCodecParameters

- codec_type:媒体类型AVMEDIA_TYPE_VIDEO/ AVMEDIA TYPE AUDIO等
- codec_id:编解码器类型, AV_CODEC_ID_H264/AV_CODEC_ID_AAC等。

AVCodecContext

- codec: 编解码器的AVCodec, 比如指向AVCodec ff_aac_latm_decoder
- width, height: 图像的宽高(只针对视频)
- pix_fmt: 像素格式(只针对视频)
- sample rate: 采样率(只针对音频)
- channels: 声道数(只针对音频)
- sample_fmt: 采样格式(只针对音频)

AVCodec

- name: 编解码器名称
- type: 编解码器类型
- id: 编解码器ID
- 一些编解码的接口函数。比如int (*decode)()

AVCodecContext

- codec: 编解码器的AVCodec, 比如指向AVCodec ff_aac_latm_decoder
- width, height: 图像的宽高(只针对视频)
- pix_fmt: 像素格式(只针对视频)
- sample rate: 采样率(只针对音频)
- channels: 声道数(只针对音频)
- sample_fmt: 采样格式(只针对音频)

AVCodec

- name: 编解码器名称
- type: 编解码器类型
- id: 编解码器ID
- 一些编解码的接口函数。比如int (*decode)()