《软件安全》实验报告

姓名: 王昱 学号: 2212046 班级: 信息安全班

一、实验名称:

AFL 模糊测试实验

二、实验要求:

根据课本 7.4.5 章节,复现 AFL 在 KALI 下的安装、应用查阅资料理解覆盖引导和 文件变异的概念和含义。

三、实验原理:

AFL 是一款基于覆盖引导(Coverage-guided)的模糊测试工具,它通过记录输入样本的代码覆盖率,从而调整输入样本以提高覆盖率,增加发现漏洞的概率。AFL 主要用于 C/C++程序的测试,被测程序有无程序源码均可,有源码时可以对源码进行编译时插桩,无源码可以借助 QEMU 的 User-Mode 模式进行二进制插装。

其工作流程大致如下:

- (1) 从源码编译程序时进行插桩,以记录代码覆盖率(Code Coverage);
- (2) 选择一些输入文件,作为初始测试集加入输入队列(queue);
- (3) 将队列中的文件按一定的策略进行"突变":
- (4) 如果经过变异文件更新了覆盖范围,则将其保留添加到队列中;
- (5) 上述过程会一直循环进行,期间触发了 crash 的文件会被记录下来。

四、实验过程:

(一) 安装 AFL

由于在 Kali 2021 下使用 sudo apt-get install afl 会报错,所以采用了直接从官网下载 安装包的方法来进行下载。

1.打开 https://lcamtuf.coredump.cx/afl/ 并安装压缩包



2.解压后在目录中打开终端输入

make

sudo make install

```
(kali@kali)=[~/Downloads/afl-2.52b]
$ sudo make install
[st] Checking for the ability to compile x86 code ...
[4] Everything seems to be working; ready to compile.
[5] Testing the CC wrapper and instrumentation output ...
unser AFL_USE_SANN AFL_USE_MANN, FR_UDIET=1 AFL_INST_MATIO=100 AFL_PATH=. ,/afl-gcc -03 -funroll-loops =wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g =wno-pointer-sign =DAFL_PATH=\"/usr/local/ib/afl\" =DBN_PATH=\"/usr/local/share/doc/afl\" =DBN_PATH=\"/usr/local/bin\" test-instr.c =o test-instr =ldl
echo 0 | ,/afl-showmap = none =q = o .test-instr | /test-instr
echo 1 | ,/afl-showmap = none =q = o .test-instr1 | /test-instr
[e] All right, the instrumentation seems to be working!
[e] LIVM users: see llum mode/README.llum for a faster alternative to afl-gcc.
[e] All done! Be sure to review README = it's pretty short and useful.

mkdir -p = m 755 ${DESTDIR}/usr/local/bin ${DESTDIR}/usr/local/lib/afl_sflepstDIR}/usr/local/share/afl

mr =f ${DESTDIR}/usr/local/bin/afl-als |
mr =f ${DESTDIR}/usr/local/bin/afl-als |
mr =f ${DESTDIR}/usr/local/bin/afl-als |
mr =f ${DESTDIR}/usr/local/bin/afl-as |
mr =f afl-as ${DESTDIR}/u
```

3.用 ls 查看安装是否成功

可以看到文件安装成功

(二) AFL 测试

- 1.创建本次实验的程序
- (1) 编写创建测试代码, 生成 test.c 文件

可以看到到程序中有一个 abort ()函数,当程序输入"deadbeef"字符串则会调用这个函数,如果传入其他字符会原样输出。

(2) afl 编译.c 文件

使用如下命令编译:

命令: afl-gcc -o test test.c

● afl-gcc 是对 gcc 的封装,包含插桩功能,可以在程序编译中插入便于事后分析的 代码。

```
(kali® kali)-[~/demo1]
$ afl-gcc -o test test.c
afl-cc 2.52b by <lcamtuf@google.com>
afl-as 2.52b by <lcamtuf@google.com>
[+] Instrumented 14 locations (64-bit, non-hardened mode, ratio 100%).
```

● 编译后会有插桩符号,使用下面的命令验证:


命令: readelf -s ./test | grep afl

```
-(kali@kali)-[~/demo1]
s readelf -s ./test | grep afl
  35: 0000000000001628
                            0 NOTYPE
                                                        14 __afl_maybe_log
                                      LOCAL
                                              DEFAULT
                                                                 _area_ptr
  37: 00000000000040b0
                            8 OBJECT
                                      LOCAL
                                                         25
                                              DEFAULT
  38: 0000000000001658
                            0 NOTYPE
                                      LOCAL
                                              DEFAULT
                                                         14
                                                                 _setup
  39: 0000000000001638
                            0 NOTYPE
                                      LOCAL
                                              DEFAULT
                                                         14
                                                                 _store
  40: 000000000000040b8
                            8 OBJECT
                                      LOCAL
                                              DEFAULT
                                                                 _prev_loc
                                      LOCAL
                                                                 _return
  41: 0000000000001650
                            0 NOTYPE
                                              DEFAULT
                                                         14
                                                                 _setup_failure
  42: 000000000000040c8
                            1 OBJECT
                                      LOCAL
                                              DEFAULT
                                                         25
  43: 0000000000001679
                            0 NOTYPE
                                       LOCAL
                                              DEFAULT
                                                         14
                                                                 _setup_first
                                                                 _setup_abort
  45: 000000000000193e
                            0 NOTYPE
                                      LOCAL
                                              DEFAULT
                                                         14
                                                                 _forkserver
  46: 0000000000001793
                            0 NOTYPE
                                      LOCAL
                                              DEFAULT
                                                         14
                                                                 _temp
  47: 000000000000040c4
                            4 OBJECT
                                      LOCAL
                                              DEFAULT
                                                         25
                                                                 _fork_resume
  48: 0000000000001851
                            0 NOTYPE
                                      LOCAL
                                              DEFAULT
                                                         14
                                                                 _fork_wait_loop
  49: 00000000000017b9
                            0 NOTYPE
                                      LOCAL
                                              DEFAULT
                                                         14
  50: 0000000000001936
                            0 NOTYPE
                                      LOCAL
                                              DEFAULT
                                                         14
                                                                 _die
                                                                 _fork_pid
  51: 0000000000000040c0
                            4 OBJECT
                                      LOCAL
                                              DEFAULT
                                                         25
                                                                 _global_area_ptr
  98: 00000000000040d0
                            8 OBJECT
                                      GLOBAL DEFAULT
                                                         25
```


(3) 指示系统将 coredumps 输出为文件

echo core > /proc/sys/kernel/core pattern

- 2.创建测试用例
- (1) 创建两个文件夹 in 和 out 存储模糊测试所需的输入和输出相关的内容命令: mkdir in out



- (2) 输入文件夹中创建一个包含字符串"hello"的文件
- 命令: echo hello> in/foo
- foo 就是我们的测试用例,里面包含初步字符串 hello。AFL 会通过这个语料进行变异,构造更多的测试用例。



3.启动模糊测试

● 运行如下命令,开始启动模糊测试:

命令: afl-fuzz -i in -o out -- ./test @@

● 模糊测试界面如下:

如图已经寻找到了一个 crash:

```
american fuzzy lop 2.52b (test)
run time: 0 days, 0 hrs, 4 min, 28 sec
last new path: 0 days, 0 hrs, 3 min, 58 sec
ast uniq crash: 0 days, 0 hrs, 3 min, 50 sec
last uniq hang : none seen yet
now processing : 4 (50.00%) aths timed out : 0 (0.00%)
                                                                 count coverage : 1.00 bits/tuple
now trying : havoc
tage execs : 74/384 (19.27%)
otal execs : 1.00M
                                                                 favored paths : 8 (100.00%)
                                                                                             8 (100.00%)
exec speed : 3788/sec
                                                                   total tmouts : 0 (0 unique)
bit flips: 2/352, 1/344, 1/328
byte flips: 0/44, 0/36, 0/20
rithmetics: 1/2464, 0/120, 0/0
                                                                                                                  0
                                                                                                                   0
(nown ints: 0/242, 1/976, 0/879
dictionary: 0/0, 0/0, 0/0
havoc: 2/495k, 0/500k
trim: 39.13%/9, 0.00%
                                                                                                                   n/a
                                                                                                                   100.00%
```

• process timing

这里展示了当前 fuzzer 的运行时间、最近一次发现新执行路径的时间、最近一次崩溃的时间、最近一次超时的时间。

· overall results

这里包括运行的总周期数、总路径数、崩溃次数、超时次数。其中,总周期数可以用来作为何时停止 fuzzing 的参考。随着不断地 fuzzing,周期数会不断增大,其颜色也会由洋红色,逐步变为黄色、蓝色、绿色。一般来说,当其变为绿色时,代表可执行的内容已经很少了,继续 fuzzing 下去也不会有什么新的发现了。此时,我们便可以通过Ctrl-C,中止当前的 fuzzing。


stage progress

这里包括正在测试的 fuzzing 策略、进度、目标的执行总次数、目标的执行速度。 执行速度可以直观地反映当前跑的快不快,如果速度过慢,比如低于 500 次每秒,那么 测试时间就会变得非常漫长。如果发生了这种情况,那么我们需要进一步调整优化我们 的 fuzzing。


● 运行一段时间后:

如图所示 overall results 的周期数已经变为蓝色

4.分析 crash



打开产生的 crash 样例,为 "deadbeef",说明触发到了 abort()函数。



得到 crash 样例后,可以将这些样例作为目标测试程序的输入,重新触发异常并跟 踪运行状态,进行分析、定位程序出错的原因或确认存在的漏洞类型。

(三)覆盖引导和文件变异的概念和含义

1.覆盖引导

覆盖率是度量测试完整性的一个手段,是测试有效性的一个度量。通过已执行代码 表示,用于可靠性、稳定性以及性能的评测。测试覆盖是对测试完全程度的评测。测试 覆盖是由测试需求和测试用例的覆盖或已执行代码的覆盖表示的。建立在对测试结果的 评估和对测试过程中确定的变更请求(缺陷)的分析的基础上。

在 AFL 的 fuzzing 过程中,维护了一个 testcase 队列 queue,每次把队列里的文件取出来之后,对其进行变异,如果这个变异将覆盖率提高了,则将这个文件放入队列中。而通过记录输入样本的代码覆盖率,从而调整输入样本以提高覆盖率的变异方向就是覆盖引导

2.文件变异

AFL 维护了一个队列(queue),每次从这个队列中取出一个文件,对其进行大量变异,并检查运行后是否会引起目标崩溃、发现新路径等结果。变异的主要类型如下:

- bitflip, 按位翻转, 1 变为 0, 0 变为 1
- arithmetic,整数加/减算术运算
- interest,把一些特殊内容替换到原文件中
- dictionary,把自动生成或用户提供的 token 替换/插入到原文件中
- havoc,中文意思是"大破坏",此阶段会对原文件进行大量变异
- splice,中文意思是"绞接",此阶段会将两个文件拼接起来得到一个新的文件

五、心得体会:

通过本次实验,了解了 AFL 框架的用法以及覆盖引导和文件变异的含义,明白了模糊测试的概念和意义。