websocket转换

注意

wmproxy 目前仍处于 RC (Release Candidate) 阶段。您可以尝试用它来实现您的需求,但是现在目前来说不是非常的稳定,并未进行过超级充分的测试,暂时尽量不要用于生产环境。

设计目标

通过简单配置方便用户快速使用tcp转websocket及websocket转tcp,也可支持http升级到websocket协议。

wmproxy ws-proxy

启动websocket协议转发服务 通过命令 wmproxy ws-proxy --help 可以得到

```
Usage: wmproxy.exe ws-proxy [-f=ARG] -t=ARG [--access-log=ARG] --mode=<ws2tcp;</pre>
      [--control=ARG] [--disable-stdout] [--disable-control] [-v] [--default-level=A
      Available options:
          -f, --from=ARG
                                  负载均衡来源地址
                                  [default: 127.0.0.1:80]
                                  负载均衡映射地址
          -t, --to=ARG
                                 访问日志放的位置如"logs/access.log trace"
              --access-log=ARG
              --mode=<ws2tcp,tcp2ws,tcp2wss> 当前代理的模式
10
              --domain=ARG
                                 当前域名
11
                                 是否支持websocket
              --WS
12
              --control=ARG
                                 输入控制台的监听地址
13
                                  [default: 127.0.0.1:8837]
```

模式中

ws2tcp 指websocket的流量转成tcp tcp2ws 指tcp的流量转成websocket tcp2wss 指tcp的流量转成websocket tls流量 46 M

```
3 或者
4 # 将流量通过tcp转成ws
5 wmproxy ws-proxy -t:8099 --mode tcp2ws
```

即可启动websocket的流量。来源为80端口。

测试tcp2ws

websocat是一个用Rust实现的常用的websocket的实现工具,这里我们将拿他来做实验。 我们程序监听8082的tcp流量并转发到8081的websocket流量

```
wmproxy ws-proxy -f:8082 -t:8081 --mode tcp2ws
websocat -s 8081 监听8081
telnet 127.0.0.1 8082 手动建立8082的端口
```

通过telnet发送的信息,在websocat服务端能正确的输出,并且websocat的发送能正常的显示到telnet中。

测试ws2tcp

我们程序监听8081的websocket流量并转发到8082的tcp流量。我们这里自己编写了一个tcp服务端,原样转发客户端的数据:源码tcp.rs

```
use tokio::{net::TcpListener, io::{AsyncReadExt, AsyncWriteExt}};
      #[tokio::main]
      async fn main() -> std::io::Result<()> {
           let tcp_listener = TcpListener::bind(format!("127.0.0.1:{}", 8082)).await?
          loop {
               let mut stream = tcp listener.accept().await?;
               tokio::spawn(async move {
                   let mut buf = vec![0;20480];
10
11
                       if let Ok(size) = stream.0.read(&mut buf).await {
12
                           println!("receiver = {:?} size = {:?}", &buf[..size], size
13
                           let _ = stream.0.write_all(b"from tcp:").await;
14
                           let _ = stream.0.write_all(&buf[..size]).await;
15
                           break;
17
               });
20
21
```



wmproxy ws-proxy -f :8081 -t :8082 --mode ws2tcp

websocat ws://127.0.0.1:8081 主动连接8081的websocket服务

通过websocat发送给服务端的同时能正确的收到来自服务端的原样消息。

支持作者

如果该项目对您有用,请帮忙加个Star, Github (https://github.com/tickbh/wmproxy)

上次更新: 2024/2/1 16:44:59

贡献者: tickbh

← 负载均衡