レーザー発振の条件式 $2\gamma l = 2\gamma_{th} l$ に反転分布密度から得られる利得係数

$$\gamma=\sigma$$
 \triangle $N=rac{\sigma}{1+rac{I}{I_s}}R$, $I_s\equivrac{hv}{\sigma t_f}\Big(rac{t_{20}}{t_{10}+t_{20}}\Big)$, を $R\equiv\Big(1-rac{t_{10}}{t_{21}}\Big)R_2t_f-R_1t_{10}$ を代入する。ここでレー

ザーが発振するぎりぎりの閾値のときの利得係数 γ_{th} に対応する励起率 R_{th} の関係は、発振していないときは利得媒質内の光はほぼ自然放出光であり。レーザーに比べれば桁違いに弱く、発振ギリギリのときも、利得媒質へのレーザーの集光強度Iと飽和光強度 I_s は

$$I \ll I_s$$
と考えられる。よって、 $\gamma_{th} = \frac{\sigma}{1 + \frac{I}{I_s}} R_{th} = \sigma R_{th}$ と表せる。

レーザー発振閾値以上の時は、 $2\frac{\sigma}{1+\frac{I}{I_s}}Rl=2\sigma R_{th}l$ が成り立つ。実際にこれをIについて解く

つまり、共振器内部の利得媒質へのレーザーの集光強度Iはレーザー発振の閾値以上、実効的な励起率 R がレーザー発振の閾値 R_{th} 以上、 $R_{th}>R$ で実効的な励起率 R のの閾値からの増分 $\Delta R\equiv R-R_{th}$ に対して傾き $\frac{I_s}{R_{th}}$ で大きくなる。

次に、レーザー発振器の出力パワー P_0 をIから求める。利得媒質内部のレーザーのビーム 共振器内部 のレーザーパワーは $P_i=IS$ 、 P_0 は P_i のうちの出力鏡透過率 T_2 分なので $P_0=T_2P_i$

これらより、 P_0 を実効的な励起率 R で表すと、 $I = \frac{I_s}{R_{th}}(R - R_{th})$ より、

 $P_0 = T_2 P_i = T_2 SI = T_2 SI_s \left(\frac{R}{R_{th}} - 1\right)$ と表せる。これが、レーザーの利得媒質にエネルギー・パワーを入力することによって行われている、レーザーの励起-出力特性を表す式である。