4 準位系の利得媒質における利得係数βと反転分布密度ΔNについて

それぞれのエネルギー準位と密度基底準位 $E_0$ ・ $N_0$ 、レーザー下準位 $E_1$ ・ $N_1$ レーザー上準位 $E_2$ ・ $N_2$ 、励起準位 $E_3$ ・ $N_3$ 、媒質の屈折角をnとする。周波数 $\nu$ の光が媒質中をx方向に伝搬するときを考えると、誘導放出と吸収による光子数密度 N について dN/dt=

R21-R12=B21 $\rho$ ( $\nu$ )  $\Delta$ N と表せ、 $\rho \nu$  = $h\nu$ となるので、d N/d t =B21 h  $\nu$  N $\Delta$ N となる。光の強度 I は単位時間・単位面積あたりを通過する光のパワーであり、I =屈折率nの媒質の光速 c / n ×光のエネルギー密度  $\rho$  と表せるので今回の場合 I =(c / n) $\rho$ ( $\nu$ )

 $= c/h \nu N$ となる。よってN(x)は $1/(ch\nu/n)I(x)$ と表せ、dN(x)は $1/(ch\nu/n)$ dI(x)と表せる。

光が媒質中を微小距離dx進むのにかかる微小時間dtは d t = 1/c d x 、 d N(x) = 1/(c h v/n) d I(x) より単位時間あたりの光子数密度の変化(d N(x) / d t)を表すことができる。

利得係数を $\beta$ とすれば d I (x)/d t =  $\beta$  I (x)となる。これより、d N (x)/d t を変形でき、光子数密度の単位時間あたりの変化率の式と比較することで $\beta = \frac{hv}{c} B_{21} \Delta N$ という関係式が得られる。