服务器集群配置 (转码模式)

www.mediapro.cc

集群工作于转码模式时,音视频发布者(AV Provider)登录到同一台媒体服务器上(一般为中心媒体服务器),便于进行混音等处理,音视频接收者(AV Player)登录于其他边缘媒体服务器。

一、中心服务器配置

我们将 Domain 域服务器和中心媒体服务器部署到同一台机器上,其配置文件说明如下:

Domain 域服务器配置

[Config]

; Domain 服务器 IP 地址,根据服务器运营商类型选择匹配的选项进行配置。若不确定运营商类型比如使用的阿里云、腾讯云等则配置为 BgpIpLocal。我们会根据客户端的网络类型、服务器负载情况为客户端分配相对最合理的服务器资源。ChinaNet表示电信、ChinaUnicom表示联通、ChinaMobile表示移动。

BgpIpLocal=120.2.28.66

ChinaNetIpLocal=n

ChinaUnicomIpLocal=n

ChinaMobileLocal=n

CnnicIpLocal=n

;域ID,目前固定为1无需修改

DomainIndexNum=1

;当前域内服务器工作模式,TransMode为y时表示转码模式,此时音视频发布者与观看者登录于不同的服务器上。TransMode为n时,没有音视频发布者和观看者之分,所有客户端均一视同仁,登录于各个媒体服务器上。

TransMode=y

Media 中心服务器配置

[Config]

; 当前 Media 服务器 IP 地址,根据服务器运营商类型选择匹配的选项进行配置。因媒体中心服务器一般与 Domain 服务器共用同一物理机,这里的 IP 一般与 Domain 的相同。

BgpIpLocal=120.2.28.66

ChinaNetIpLocal=n

ChinaUnicomIpLocal=n

ChinaMobileLocal=n

CnnicIpLocal=n

; 本媒体服务器对应 Domain 域服务器的 IP 地址

BgpIpDomain=120.2.28.66

ChinaNetIpDomain=n

ChinaUnicomIpDomain=n

ChinaMobileDomain=n

CnnicIpDomain=n

;域ID,目前固定为1无需修改

DomainIndexNum=1

;媒体服务器 ID,注意本 ID 应在系统中唯一,各台媒体服务器(包括中心媒体服务器和边缘媒体服务器应不同),当前取值范围[1,24]。

MediaServerId=1

;媒体服务器类型: 1-中心媒体服务器、 2-边缘媒体服务器、 3-rtmp 发布服务器、 4-TS 录制服务器。

MediaServerType=1

;本媒体服务器下行给客户端的传输配置,FecRedunRatio 表示冗余度,当设置为0时表示使用自动冗余度,其他取值表示固定冗余比。FecGroupSize 表示 FEC 分组大小,FecEnableNack 表示是否使能 NACK 机制。

FecRedunRatio=30

FecGroupSize=16

FecEnableNack=1

;当前媒体服务器最大允许登录客户端数目,注意应根据服务器的 CPU、内存、带宽情况合理设置最大客户端数。当超出服务器内存可用时,进程将被系统 KILL。当超出服务器带宽可用时,将导致严重的丢包。计算方法: 200 个客户端占用内存约 1.2GB,带宽则根据客户端单路视频码率*客户端数目*一定冗余得到。

MaxSupportClientNum=50

二、边缘服务器配置

边缘服务器用于给数量众多的播放客户端提供服务,边缘服务器的扩展比较简单,配置其配置文件后即可随时加入集群,对集群现有业务不产生影响。边缘服务器的下线仅会对该服务器上的客户端产生短暂影响,因为客户端 SDK 内置了掉线重连,它们将迅速的登录到其他可用的边缘服务器上。边缘服务器允许来自各种运营商,当然若是BGP服务器则最佳,域服务器将根据客户端的网络类

型以及边缘服务器的负载情况合理分配。

边缘服务器的配置与中心服务器的基本一致,不同点在于: 1、服务器 ID 需要唯一。2、服务器类型为边缘服务器。

Media 边缘服务器配置

[Config]

; 当前 Media 服务器 IP 地址

BgpIpLocal=120.2.28.66

ChinaNetIpLocal=n

ChinaUnicomIpLocal=n

ChinaMobileLocal=n

CnnicIpLocal=n

; 本媒体服务器对应 Domain 域服务器的 IP 地址

BgpIpDomain=120.2.28.66

ChinaNetIpDomain=n

ChinaUnicomIpDomain=n

ChinaMobileDomain=n

CnnicIpDomain=n

;域ID,目前固定为1无需修改

DomainIndexNum=1

;媒体服务器 ID, 注意本 ID 应在系统中唯一,各台媒体服务器(包括中心媒体服务器和边缘媒体服务器)唯一 ID 务必不同,当前取值范围[1,24]。

MediaServerId=3

;媒体服务器类型: 1-中心媒体服务器、 2-边缘媒体服务器、 3-rtmp 发布服务器、 4-TS 录制服务器。

MediaServerType=2

;本媒体服务器下行给客户端的传输配置,FecRedunRatio 表示冗余度,当设置为0时表示使用自动冗余度,其他取值表示固定冗余比。FecGroupSize 表示 FEC 分组大小,FecEnableNack 表示是否使能 NACK 机制。

FecRedunRatio=30

FecGroupSize=16

FecEnableNack=1

; 当前媒体服务器最大允许登录客户端数目

MaxSupportClientNum=200

三、一种常见的配置

Domain

(BgpIpLocal=120.2.28.66 TransMode=y)

Media中心服务器

(BgpIpLocal=120.2.28.66 BgpIpDomain=120.2.28.66 MediaServerId=1 MediaServerType=1 MaxSupportClientNum=50

Media边缘服务器

(BgpIpLocal=120.2.28.67 BgpIpDomain=120.2.28.66 MediaServerId=2 MediaServerType=2 MaxSupportClientNum=200

Media边缘服务器

(BgpIpLocal=120.2.28.68 BgpIpDomain=120.2.28.66 MediaServerId=3 MediaServerType=2 MaxSupportClientNum=200

Media边缘服务器

(BgpIpLocal=120.2.28.69 BgpIpDomain=120.2.28.66 MediaServerId=4 MediaServerType=2 MaxSupportClientNum=200

注意,同一台服务器上不允许运行两套 Meida 服务器 (同一个域下的)