
Инициализация системы

Алгоритм генерации квазиоднородных областей в цилиндре:

- 1: **Вход:** R, \vec{C} , N_p радиус, центр и количество разбиений цилиндра; T(z), I(t), $k_{\text{погл}}(t)$ функции распределения температуры от безразмерного радиуса, интенсивности излучения и коэффициента оптического поглощения от температуры
- 2: **Выход:** cylinders, temperatures, intensities, attenuations списки цилиндров, температур, интенсивностей и коэффициентов поглощения
- 3: $dr \leftarrow R/N_p$
- 4: Для всех i от 1 до N_p выполнять
- 5: $r \leftarrow i \cdot dr$
- 6: $Push(cylinders, Cylinder(\vec{C}, r))$
- 7: $z \leftarrow (r dr/2)/R$
- 8: $t \leftarrow T(z)$
- 9: Push(temperatures, t)
- 10: Push(intensities, I(t))
- 11: $Push(attenuations, k_{\text{погл}}(t))$
- 12: Конец цикла



Расчёт равновесной интенсивности по формуле Планка:

$$I = \frac{2h\nu^3 \Delta \nu}{c^2 \exp\left(\frac{h\nu}{kT} - 1\right)},\tag{8.1}$$

где h — постоянная Планка, c — скорость света в вакууме, k — постоянная Больцмана, ν — частота излучения, $\Delta \nu$ — ширина диапазона частот, T — температура среды