Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский Государственный Технический Университет имени Н. Э. Баумана»

#### ОТЧЕТ

По лабораторной работе №1

По курсу: «Операционные системы»

Тема: «Прерывание таймера INT 8h и его функции»

Студент: Керимов А. Ш.

Группа: ИУ7-54Б

Преподаватель: Рязанова Н. Ю.

#### Листинг обработчика INT 8h

```
ı;; Вызов процедуры sub_1
 020A:0746 E8 0070
                             call
                                     sub_1 ; (07B9)
4 ;; Coxpanenue peructpos ES, DS, AX, DX
 020A:0749 06
                              push
6 020A:074A 1E
                              push
                                      ds
 020A:074B 50
                              push
                                      ax
 020A:074C 52
                              push
10 ;; Установка сегмента данных
11 020A:074D B8 0040
                             mov ax,40h
12 020A:0750 8E D8
                             mov ds, ax
13 020A:0752 33 CO
                             xor ax,ax
                                                ; Zero register
14 020A:0754 8E CO
                              mov es,ax
15
16;; Инкремент счётчика реального времени по известному адресу в области дан
     ных BIOS
17 ; Инкремент двух младших байтов счётчика реального времени по адресу
     0040:006C
18 020A:0756 FF 06 006C
                             inc word ptr ds:[6Ch] ; (0040:006C=0E873h)
19 020A:075A 75 04
                              jnz loc_1
                                                      ; Jump if not zero
20 ; Инкремент двух старших байтов счётчика реально времени по адресу
     0040:006E
21 020A:075C FF 06 006E
                            inc word ptr ds:[6Eh] ; (0040:006E=0Ch)
23 ;; Сброс счётчика реального времени при наступлении новых суток
                      loc_1:
25 020A:0760 83 3E 006E 18 cmp word ptr ds:[6Eh],18h; (0040:006E=0Ch)
26 020A:0765 75 15
                              jne loc_2
                                                       ; Jump if not equal
27 020A:0767 81 3E 006C 00B0 cmp word ptr ds:[6Ch],0B0h; (0040:006C=0E873h)
                              jne loc_2
28 020A:076D 75 0D
                                                       ; Jump if not equal
29 ; Обнуление двух старших байтов счётчика реального времени по адресу
     0040:006E
30 020A:076F A3 006E
                              mov word ptr ds:[6Eh],ax ; (0040:006E=0Ch)
31 ; Обнуление двух младших байтов счётчика реального времени по адресу
32 020A:0772 A3 006C
                              mov word ptr ds:[6Ch],ax ; (0040:006C=0E873h)
зз ; Установка флага прошедших суток по адресу 0040:0070
34 020A:0775 C6 06 0070 01
                            mov byte ptr ds:[70h],1 ; (0040:0070=0)
35 020A:077A OC 08
                              or al,8
36
37;; Декремент счётчика времени до отключения моторчика дисковода по известн
     ому адресу в области данных BIOS
```

```
38 020A:077C
                    loc_2:
39 020A:077C 50
                            push ax
                           dec byte ptr ds:[40h] ; (0040:0040=2Bh)
40 020A:077D FE 0E 0040
41 020A:0781 75 0B
                             jnz loc_3
                                                       ; Jump if not zero
42 ; Установка флага отключения моторчика дисковода
43 020A:0783 80 26 003F F0 and byte ptr ds:[3Fh],0F0h ; (0040:003F=0)
44 ; Посылание команды отключения OCh в порт дисковода 3F2h
45 020A:0788 B0 0C
                            mov al, OCh
46 020A:078A BA 03F2
                            mov dx,3F2h
47 020A:078D EE
                             out dx,al ; port 3F2h, dsk0 contrl output
48
49 ;; Вызов прерывания 1Ch
50 020A:078E
                    loc_3:
51 020A:078E 58
                             pop ax
52 ; Установлен ли флаг разрешения прерываний IF?
53 020A:078F F7 06 0314 0004 test word ptr ds:[314h],4
     (0040:0314=3200h)
54 020A:0795 75 OC
                            jnz loc_4
                                        ; Jump if not zero
   Косвенный вызов прерывания 1Ch
56 020A:0797 9F
                            lahf
                                                ; Load ah from flags
57 020A:0798 86 E0
                            xchg
                                   ah,al
58 020A:079A 50
                            push
                                    ax
59 020A:079B 26: FF 1E 0070
                                    dword ptr es:[70h] ; (0000:0070=6ADh)
                           call
60 020A:07A0 EB 03
                                                       ; (07A5)
                            jmp short loc_5
61 020A:07A2 90
                             nop
62 ; Вызов прерывания 1Ch
63 020A:07A3
                    1oc_4:
64 020A:07A3 CD 1C
                            int 1Ch ; Timer break (call each 18.2ms)
65
66 ;; Вызов процедуры sub_1
67 020A:07A5
                    loc_5:
68 020A:07A5 E8 0011
                            call sub_1 ; (07B9)
70 ;; Сброс контроллера прерываний записью 20h в порт 20h
                                           . , ,
71 020A:07A8 B0 20
                            mov al,20h
72 020A:07AA E6 20
                            out 20h,al
                                           ; port 20h, 8259-1 int command
73 ; al = 20h, end of interrupt
74
75 ;; Восстановление регистров DX, AX, DS, ES
76 020A:07AC 5A
                             pop dx
77 020A:07AD 58
                             pop ax
78 020A:07AE 1F
                             pop ds
79 020A:07AF 07
                             pop es
81 ;; Завершение обработчика прерывания 8h
82 020A:07B0 E9 FE99
                            jmp $-164h ; (07B0-164=064C)
83
84 020A:064C 1E
                            push
                                    ds
```

```
      85
      020A:064D
      50
      push
      ax

      86
      ; ...

      87
      020A:06AA
      58
      pop ax


      88
      020A:06AB
      1F
      pop ds


      89
      020A:06AC
      CF
      iret
      ; Interrupt return
```

## Листинг процедуры sub 1

```
sub_1
                                  proc
з;; Сохранение регистров DS, AX
4 020A:07B9 1E
                                  push
                                          ds
5 020A:07BA
                                  push
                                          ax
7 ;; Установка сегмента данных = 0040
8 020A:07BB B8 0040
                                  mov ax,40h
9 020A:07BE 8E D8
                                  mov ds,ax
11 ; Загрузка EFLAGS в АН
12 020A:07C0 9F
                                  lahf
                                                       ; Load ah from flags
13 020A:07C1 F7 06 0314 2400
                                         word ptr ds:[314h],2400h
                                  test
     (0040:0314=3200h)
14 020A:07C7 75 0C
                                  jnz loc_7
                                                       ; Jump if not zero
15 020A:07C9 F0 > 81 26 0314 FDFF lock and word ptr ds:[314h],0FDFFh
     (0040:0314=3200h)
16 020A:07D0
                      loc_6:
17 020A:07D0 9E
                                  sahf
                                                       ; Store ah into flags
18 020A:07D1 58
                                  pop ax
19 020A:07D2 1F
                                  pop ds
20 020A:07D3 EB 03
                                  jmp short loc_8 ; (07D8)
21 020A:07D5
                      loc_7:
22 020A:07D5 FA
                                  cli
                                                      ; Disable interrupts
23 020A:07D6 EB F8
                                  jmp short loc_6
                                                     ; (07D0)
24 020A:07D8
                      loc_8:
25 020A:07D8 C3
                                  retn
26 sub_1
            endp
```

## Схема алгоритма обработчика INT 8h





# Cxeмa алгоритма процедуры sub\_1

