块布局 Box

首先创建容器 div class="box" , 内部的块元素支持10%-100%区间的大小配置 , 每5%为一个间隔 , 10%、15%、20%依此类推至100%(不含 95%) , 其中支持特殊宽度 .grid33、.grid66

类名	权重	小屏幕 (0-750px)	中等屏幕 (0-1200px)	大屏幕 (>1200px)
.grid	默认	保持设定值	保持设定值	保持设定值
.grid-m	高于.grid	触发设定值	触发设定值	不触发
.grid-s	高于.grid及.grid-m	触发设定值	不触发	不触发

.grid50	.grid50			
.grid33	.grid66			
.grid20	.grid80			
.grid100				

没有设定大小值的块元素会自动均分主体空间

```
.grid .grid .grid .grid .grid .grid .grid .grid
```

响应式布局

通过预定义的 class="grid-m"、class="grid-s" 来对中、小屏幕作布局调整

例:添加 class="grid50 grid-s100" , 即块元素默认为50%宽度 , 视窗像素小于750px则转换为100%宽度

```
.grid50 .grid-s100 .grid50 .grid-s100
```

```
<div class="box">
     <div class="grid50 grid-s100">.grid50 .grid-s100</div>
     <div class="grid50 grid-s100">.grid50 .grid-s100</div>
</div>
```

class="grid-m"、class="grid-s" 可以同时叠加,在不同视窗大小时按权重执行设定值

```
<div class="box">
     <div class="grid50 grid-m75 grid-s100">grid</div>
     <div class="grid50 grid-m75 grid-s100">grid</div>
</div>
```

水平对齐

为容器添加 class="x-start"、class="x-center"、class="x-end" 定义块元素的水平对齐方式

.grid20 .grid20
.grid20 .grid20

.grid20 .grid20

为容器添加 class="x-between" 使块元素两端对齐,块元素之间的间隔都相等

.grid20 .grid20 .grid20

为容器添加 class="x-around 使块元素两侧的间隔都相等


.grid20 .grid20 .grid20

垂直对齐

为容器添加 class="y-start"、class="y-center"、class="y-end" 定义块元素的垂直对齐方式







反序列

为容器添加 class="reverse" 使块元素反序列

.grid 3 .grid 2 .grid 1

<div class="grid order2">.grid .order2</div>

.grid .order1 .grid .grid .grid .grid .grid .order12

嵌套

</div>

可以不断向块元素内嵌套更深层容器

.gric	d35	.grid65		
.grid50	.grid50	.grid50	.grid50	

间距

添加 class="plr" 使块元素填充左右内间距 padding-left:0.75rem;padding-right:0.75rem

.grid33 .plr	.grid33 .plr	.grid33 .plr
.grid50 .plr		.grid50 .plr

```
<div class="box">
  <div class="grid33 plr">.grid33 .plr</div>
</div>
```