Mon carnet de voyage

2 à 3 h + séchage · 8 étapes



Avant de commencer

Préparer deux bandes kraft : A de 21 × 15 cm et B de 20 × 15 cm. Elles formeront quatre volets de 10 × 15 cm. Choisir deux papiers coordonnés, un uni bleu et un motif carte discret. Travailler avec des copies de tickets et des tirages de travail. Le carnet est prévu pour des éléments plats, sans mousse 3D.

Le matériel

• Papier kraft de 180 à 220 g/m² : une bande de 21 × 15 cm et une de 20 × 15 cm

• Deux couvertures en carton bleu épais de 10,5 × 15,5 cm, environ 250 à 300 g/m²

• Quatre papiers de fond carte ou imprimé discret, 9 × 14 cm

• Une pièce kraft de 10 × 6 cm pour la poche, avec trois languettes de 1 cm

• Trois petites photos de 6 × 8 cm et une de 6 × 4 cm pour le volet à pochette

• Deux ou trois étiquettes ivoire, environ 6 × 1,5 cm ; copies de tickets de moins de 7 cm de large

• Ruban plat de 50 à 60 cm, largeur 5 à 10 mm

• Règle, crayon, massicot ou ciseaux, plioir, colle pour papier en couche fine

• Coins photo sans acide ni lignine pour des photographies à préserver, stylo fin et chutes d'essai

Mon carnet de voyage

Le pas à pas · début

01 Choisir les souvenirs et les papiers

10 min



Retenir trois photos de 6 × 8 cm et une petite de 6 × 4 cm pour le volet à pochette. Associer kraft, bleu uni et carte imprimée. Préparer les bandes, couvertures, ruban et petites étiquettes avant de commencer. Les formats photo peuvent être adaptés, à condition de rester à l'intérieur de chaque volet. Conseil : Pour des souvenirs irremplaçables, travailler avec des reproductions ; pour des tirages à préserver, privilégier les coins photo adaptés. À éviter : Commencer le collage sans vérifier la taille des photos et des tickets.

02 Découper et rainurer les deux bandes


15 min



Sur la bande A de 21 × 15 cm, marquer deux plis à 10 et 20 cm du bord gauche : il reste une languette de 1 cm à droite. Sur la bande B de 20 × 15 cm, marquer un pli à 10 cm. Rainurer doucement au plioir contre la règle, sans couper les fibres. Vérifier les mesures sur le patron imprimé à 100 %. Conseil : Tracer les repères au crayon sur le dos et les effacer après la rainure. À éviter : Rainurer à 10 cm depuis chaque bord de A : le deuxième pli serait mal placé.

03 Raccorder et former l'accordéon

15 min + séchage



Poser les bandes côté intérieur vers soi. Glisser la languette de A sous le premier centimètre du bord gauche de B, en alignant les bords hauts et bas ; la face avant des quatre volets reste continue. Coller seulement la languette. Après séchage, alterner les plis : vallée à 10 cm, montagne au raccord à 20 cm, vallée à 30 cm. La bande assemblée mesure 40 × 15 cm. Conseil : Une vallée forme un V vu de face ; une montagne forme une arête. Tester la fermeture avant de décorer. À éviter : Coller deux volets entiers l'un sur l'autre : on perdrait une page.

04 Fixer le ruban et les couvertures

15 min + séchage



Découper deux couvertures bleues de 10,5 × 15,5 cm. Fixer le milieu du ruban horizontalement sur la face intérieure de la couverture arrière, à mi-hauteur, en laissant sortir ses deux extrémités. Coller le dos du dernier volet par-dessus. Coller la première couverture au dos du premier volet, avec une marge de 2,5 mm tout autour. Tester le déploiement. Conseil : Le ruban est pris entre le kraft et la couverture arrière ; il entoure ensuite le carnet fermé. À éviter : Coller le ruban entre deux volets mobiles ou trop serrer le nœud.

Sources : loc.gov/preservation/care/albums.html

Visuels générés : exemples de gestes. Suivre les mesures écrites.

Mon carnet de voyage

Le pas à pas · suite et fin

05 Habiller les quatre volets


15 min



Découper quatre fonds imprimés de 9 × 14 cm. En poser un au centre de chaque volet, à 5 mm des bords, puis coller en couche fine. Choisir des motifs discrets pour conserver la lisibilité des photographies. Laisser le papier bien à plat pendant la prise de la colle. Conseil : Répéter le même imprimé sur deux volets éloignés suffit à créer une continuité. À éviter : Recouvrir un pli avec une bande décorative : elle se déchirera à l'ouverture.

06 Fabriquer la pochette à tickets

15 min



Découper la pièce kraft de 10 × 6 cm. Rainurer à 1 cm du bord gauche, du bord droit et du bas. Retirer les deux petits carrés inférieurs de 1 × 1 cm, puis replier les trois languettes au dos. On obtient une face de 8 × 5 cm. Coller les seules languettes au bas du deuxième volet, à 1 cm du bord inférieur. Le haut reste ouvert. Conseil : Tester le passage d'un ticket de moins de 7 cm de large avant que la colle ne soit prise. À éviter : Encoller toute la face arrière de la poche ou fermer son ouverture supérieure.

07 Installer les photos et les légendes

20 min



Placer les grandes photos sur les volets 1, 3 et 4. Sur le volet 2, installer la petite photo dans la partie haute et garder la poche accessible en bas. Fixer les tirages à préserver avec des coins photo adaptés. Ajouter de petites étiquettes avec un lieu, une date et une phrase. Glisser seulement des copies de tickets dans la poche. Conseil : Composer d'abord à blanc ; une seule photo par volet et une légende courte rendent le carnet facile à lire. À éviter : Un coin de photo ou une étiquette ne doit ni déborder sur un pli ni bloquer la poche.

08 Contrôler la fermeture et garder une trace

10 min + séchage



Attendre le séchage complet, retirer les tickets pour le premier essai et replier les quatre volets sans forcer. Replacer ensuite un ou deux petits souvenirs plats. Fermer avec un nœud souple. Photographier le carnet ouvert et fermé, puis ajouter ta réalisation à Mon carnet avec les papiers choisis et les dimensions utilisées. Conseil : Si le carnet ferme mal, réduire le contenu de la poche et l'épaisseur des décorations. À éviter : Forcer sur les plis pour compenser une surépaisseur ou fermer avant séchage.

Sources : loc.gov/preservation/care/albums.html

Visuels générés : exemples de gestes. Suivre les mesures écrites.