Pochettes de petits trésors

1 h environ, hors séchage · 7 étapes



Avant de commencer

Commencer par un essai en papier ordinaire. Le gabarit se lit verticalement, rabat en haut : 4 cm de rabat, 8 cm de dos, 8 cm de façade. Les languettes de 1 cm se trouvent uniquement de part et d'autre de la façade. La face intérieure sera placée vers toi pour le pliage.

Le matériel

- Papier kraft ou imprimé souple, 160 à 200 g/m², rectangle de 14 × 20 cm
- Patron A4 et papier de brouillon pour un premier essai
- Règle, crayon, ciseaux et plioir
- Double-face étroit de 5 à 6 mm ou colle papier en couche fine
- Tampon botanique, bloc et encre adaptée au papier
- Environ 55 cm de ficelle de coton ou ruban fin
- Étiquette ivoire 4 × 2 cm et petite perforatrice
- Une ou deux cartes 10 × 6 cm ; petits souvenirs plats reproduits

Pochettes de petits trésors

Le pas à pas · début

01 Préparer le papier et le contenu

7 min



Choisir un papier souple de 160 à 200 g/m² et une encre compatible. Prévoir une ou deux cartes de 10 × 6 cm : elles doivent entrer facilement dans la pochette finie de 12 × 8 cm. Préparer le patron, les outils et environ 55 cm de ficelle. Faire le premier essai dans une feuille de brouillon. Conseil : Cette pochette est décorative ; garder les originaux irremplaçables dans un rangement de conservation séparé et utiliser des copies ici. À éviter : Ne pas prévoir d'objet épais : le modèle ne comporte pas de soufflet.

02 Découper et marquer les plis

10 min



Découper un rectangle de 14 × 20 cm. Le placer verticalement. Depuis le haut, marquer deux plis horizontaux à 4 cm et à 12 cm : ils délimitent rabat, dos et façade. Marquer aussi les lignes verticales à 1 cm de chaque bord latéral. Avec un plioir, rainurer sans trancher le papier. Conseil : Vérifier le repère de 5 cm sur le PDF imprimé avant de reporter les traits. À éviter : Ne pas inverser les mesures depuis le haut : le petit panneau de 4 cm est le rabat.

03 Dégager le rabat et les languettes

9 min



Retirer les bandes de 1 cm sur chaque côté du rabat et du dos, soit sur les 12 cm supérieurs du rectangle. Conserver les languettes latérales uniquement sur la façade, le panneau inférieur de 8 cm. Biseauter légèrement leurs extrémités sans réduire la façade. Couper en biais les deux coins supérieurs du rabat, sur environ 1 cm. Faire un essai de pliage sans colle. Conseil : Sur le plan, les zones grisées sont à retirer ; les deux languettes restantes sont les seules zones de collage. À éviter : Ne pas couper les languettes de la façade et ne pas prolonger une coupe dans le dos.

04 Tamponner la face extérieure

10 min



Repérer la face qui sera visible à l'extérieur de la façade lors de l'essai de pliage et y faire un petit repère au crayon. Déplier, poser cette face vers toi, puis tamponner une ou deux fougères à l'emplacement choisi. Vérifier le sens du motif en repliant brièvement le modèle avant d'encrer. Ajouter si souhaité une petite chute sauge, hors des plis, puis laisser sécher. Conseil : Un essai en papier permet de comprendre le retournement des panneaux et le sens du motif. À éviter : Ne pas tamponner le modèle déjà collé : les surépaisseurs rendent l'empreinte moins régulière.

Sources : loc.gov/preservation/care/albums.html

Visuels générés : exemples de gestes. Suivre les mesures écrites.

Pochettes de petits trésors

Le pas à pas · suite et fin

05 Former la poche et coller les côtés

12 min



Placer la face intérieure vers toi et le rabat en haut. Replier les deux languettes de la façade vers l'intérieur. Poser un adhésif de 5 à 6 mm sur la face de chaque languette qui viendra toucher le dos. Relever la façade sur le pli à 12 cm et la presser contre le dos : seules les languettes adhèrent. Garder le bord supérieur ouvert, puis contrôler l'intérieur avec une carte de brouillon. Attendre la prise de la colle si nécessaire. Conseil : Tester à blanc la face des languettes qui touche le dos avant de poser l'adhésif. À éviter : Aucune colle au centre de la façade, sur le bord supérieur ni sur le rabat.

06 Ajouter la carte et la fermeture

8 min



Glisser une ou deux cartes de 10 × 6 cm dans la poche. Écrire un message sur l'étiquette ivoire de 4 × 2 cm et perforer un petit trou près de son bord. Abaisser le rabat, passer la ficelle autour de la pochette dans le sens vertical et enfiler l'étiquette avant de nouer un petit nœud souple. La ficelle doit pouvoir être retirée sans déchirer le papier. Conseil : La ficelle est amovible : elle ne se colle pas et ne traverse pas le corps de la pochette. À éviter : Ne pas trop serrer le nœud ; un contenu trop épais déforme le rabat.

07 Contrôler et photographier

4 min



Ouvrir et refermer la pochette pour vérifier que rien n'accroche et que les cartes restent amovibles. Contrôler le séchage, la tenue des deux côtés et la propreté de l'ouverture. Photographier la version fermée puis ouverte, et l'ajouter à Mon carnet avec les papiers, les tampons et le destinataire souhaité. Conseil : Garder le patron avec une note sur le papier utilisé pour refaire une petite série assortie. À éviter : Ne pas offrir une pochette dont la colle ou l'encre est encore humide.

Variantes

Noël vintage : papier crème, tampon de sapin et ficelle rouge, sans changer le patron. · Petit cadeau botanique : tampon fougère, étiquette ivoire et chute vert sauge. · Souvenir de voyage : copie de ticket et petite carte portant lieu et date.

Sources : loc.gov/preservation/care/albums.html