

Документация полей формы:

Калькулятор калитки (Тип 1)

Общая структура

Форма — многоэтапный мастер (src/pages/wicket/Type1.vue). Все состояние хранится в синглтон-composable useCalculation.ts. Каждое изменение поля автоматически сохраняется через saveWicketData().

Порядок этапов

```
page1 → page2 → [page2_facade_siding | page2_facade_profnastil]
    ↓ "Одна сторона": → page5
    ↓ "Две стороны": → [page2_yard_siding | page2_yard_profnastil] → page5
page5 → page3 → page6 → page7 → page9
page9 → [page_lock_type если "Есть"] → page10 → page11 → page12
    [page10 напрямую если "Нет"]
```

Этап 1 — Вариант изготовления (ManufacturingOption.vue)

Все поля необязательны. Нет блокирующей валидации при переходе далее.

Ключ в composable	Тип	Варианты	По умолчанию
provides_material	radio	"Предоставляет изготовитель" / "Предоставляет заказчик"	"Предоставляет изготовитель"
provides_paint	radio	"Предоставляет изготовитель" / "Предоставляет заказчик"	"Предоставляет изготовитель"
does_painting_frame	radio	"Выполняет изготовитель" / "Выполняет заказчик"	"Выполняет изготовитель"
does_assembly	radio	"Выполняет изготовитель" / "Выполняет заказчик"	"Выполняет изготовитель"

Влияние на другие поля

Нет зависимостей.

Этап 2 — Заполнение (FillSide.vue)

Нет блокирующей валидации.

Ключ в composable	Тип	Варианты	По умолчанию	Обязательное
fill_side	radio	"Одна сторона" / "Две стороны"	"Одна сторона"	Нет
material_facade_glob	radio	"Сайдинг" / "Профлист"	"Сайдинг"	Нет
material_yard_glob	radio	"Сайдинг" / "Профлист"	null	Нет

Влияние на другие поля

Поле	Что влияет	Правило
fill_side	material_yard_glob (видимость)	Поле показывается только при значении "Две стороны"
fill_side	material_yard_glob (значение)	При переключении на "Одна сторона" → material_yard_glob = null; при "Две стороны" → копируется значение из material_facade_glob
fill_side	Маршрут навигации	"Одна сторона" пропускает sub-этап page2_yard_*
material_facade_glob	Маршрут навигации	"Сайдинг" → переход на page2_facade_siding; "Профлист" → page2_facade_profnastil
material_yard_glob	Маршрут навигации	"Сайдинг" → page2_yard_siding; "Профлист" → page2_yard_profnastil

На что влияет это поле (обратные зависимости)

Нет — это начальный этап.

Этап 2а — Заполнение фасада: Сайдинг / Профлист (SidingFacade.vue / ProfnastilFacade.vue)

Обязательно: необходимо выбрать строку из таблицы. При переходе далее без выбора — модальная ошибка "Вы не заполнили этот блок!".

Сайдинг (фасад)

Ключ в composable	Описание	Источник
id_facade	ID строки	Из выбранной строки таблицы
material_supplier_facade	Производитель	Из выбранной строки
material_facade	Материал	Из выбранной строки
form_facade	Форма	Из выбранной строки

Ключ в composable	Описание	Источник
type_of_coating_facade	Тип покрытия	Из выбранной строки
color_facade	Цвет	Из выбранной строки

Фильтры таблицы (мультивыбор, ленивая загрузка): Производитель материала, Материал, Форма, Тип покрытия, Цвет.

Профлист (фасад)

Аналогично сайдингу, но вместо `form_facade` используется:

Ключ в composable	Описание
thickness_facade	Толщина листа

Фильтры таблицы: Производитель материала, Материал, Толщина листа, Цвет.

Влияние на другие поля

Нет прямых зависимостей на другие поля.

На что влияет это поле

- Показывается только тогда, когда `material_facade_glob` имеет соответствующее значение ("Сайдинг" или "Профлист").

Этап 26 — Заполнение двор: Сайдинг / Профлист (`SidingYard.vue` / `ProfnastilYard.vue`)

Аналогично этапу 2а, но для поля `_yard`. Показывается только при `fill_side === "Две стороны"`.

Ключ в composable	Описание
id_yard	ID строки
material_supplier_yard	Производитель
material_yard	Материал
form_yard / thickness_yard	Форма / Толщина листа
type_of_coating_yard	Тип покрытия
color_yard	Цвет

На что влияет это поле

- Этап доступен только при `fill_side === "Две стороны"` (определяется на этапе 2).

Этап 3 — Столбы / Вариант открытия / Перемычка (StolbVariantOtkritiya.vue)

Обязательно: поле "Вариант открытия" (*opening_option_id*) должно быть выбрано. Блокирующая ошибка:
"Выберите вариант открытия".

Ключ в composable	Тип	Варианты / источник	По умолчанию	Обязательное
nalichie_stolbov_name / nalichie_stolbov_id	radio	"Со столбами" (id=1) / "Без столбов" (id=0)	"Со столбами"	Нет
stolb_id / stolb_name	select	API <code>getAssortmentStolb()</code> , default id=7	id=7	Нет
opening_option_id / opening_option_name	radio-image	Наружу/Правая(1), Внутрь/ Левая(2), Наружу/Левая(3), Внутрь/Правая(4)	null	Да
peremichka_polozheniye_id / peremichka_polozheniye_name	select	API <code>getPolozhenieJumper(openingId)</code>	первый вариант	Нет
peremichka_sortament_id / peremichka_sortament_name	select	API <code>getAssortmentJumper()</code> , default id=11	id=11	Нет

Влияние на другие поля

Поле	Что влияет	Правило
nalichie_stolbov_id	stolb_id / stolb_name (видимость)	Select столба показывается только при значении "Со столбами" (id=1)
opening_option_id	peremichka_polozheniye_* (видимость и значение)	Dropdown перемычки отображается только после выбора варианта открытия (<code>showPeremichka</code>); при изменении — сбрасывается и перезагружается список
opening_option_id	peremichka_sortament_* (значение)	При смене варианта открытия — сортамент очищается
opening_option_id	Отображение изображений щита на этапе 4	id 1 или 4 → папка изображений "right"; id 2 или 3 → "left"
peremichka_polozheniye_id	peremichka_sortament_* (видимость)	Dropdown сортамента показывается только если значение ≠ '1' ("Без перемычки")

На что влияет это поле

- opening_option_id — ключевое поле, от него зависит этап 4 (тип щита).

Этап 4 — Тип щита (ShieldType.vue)

Частично обязательно: если поля размеров видимы (по типу щита), они должны быть заполнены корректно (100–300 мм). Блокирует переход.

Ключ в composable	Тип	Варианты / источник	По умолчанию	Обязательное
color_shield_id / color_shield_name	select	API getColorShield()	первый вариант	Нет
shield_type	radio-image	"Тип_1", "Тип_2", "Тип_3", "Тип_4"	"Тип_1"	Нет
height_top_part	text (число)	100–300 мм	"0"	Условно (только Тип_3)
height_lower_part	text (число)	100–300 мм	"0"	Условно (Тип_2, Тип_3)
width_side_part	text (число)	100–300 мм	"0"	Условно (только Тип_4)
grille_location	radio	"Возле петель" / "Возле замка"	"Возле петель"	Условно (только Тип_4)

Условные поля по типу щита

Поле	Показывается при
height_top_part	shield_type === "Тип_3"
height_lower_part	shield_type === "Тип_2" или "Тип_3"
width_side_part	shield_type === "Тип_4"
grille_location	shield_type === "Тип_4"

Влияние на другие поля

Поле	Что влияет	Правило
shield_type	height_top_part, height_lower_part, width_side_part, grille_location (видимость и значение)	При смене типа — скрытые поля сбрасываются в "0"

На что влияет это поле

- Изображения щитов (папка "right"/"left") определяются полем opening_option_id из этапа 3.

Этап 5 — Расположение полотна (RaspolozheniyePolotna.vue)

Нет валидации, нет условных полей.

Ключ в composable	Тип	Варианты	По умолчанию	Обязательное
raspolozheniye_polotna	radio-image	"Вертикально" / "Горизонтально"	"Вертикально"	Нет

Влияние на другие поля

Нет зависимостей.

Этап 6 — Проем (RazmeryProyema.vue)

Все три числовых поля обязательны. Валидация через уир. Блокирует переход при ошибках.

Ключ в composable	Тип	Диапазон	По умолчанию	Обязательное
width_proyema	text (число)	600–2000 мм	""	Да
height_proyema	text (число)	1000–3000 мм	""	Да
clearance_proyema	text (число)	10–100 мм	""	Да
sostoyaniye_proyema	radio	"Готов" / "Не готов"	"Готов"	Нет

Поведение валидации: живая проверка на blur и при вводе (если поле уже в состоянии ошибки). Автосохранение с debounce 1000 мс.

Влияние на другие поля

Нет зависимостей.

Этап 7 — Комплект замка (IsThereLock.vue)

Нет блокирующей валидации.

Ключ в composable	Тип	Варианты	По умолчанию	Обязательное
is_there_lock_name / is_there_lock_id	radio	"Есть" (id=1) / "Нет" (id=0)	"Есть"	Нет
provides_lock	radio	"Предоставляет изготовитель" / "Предоставляет заказчик"	"Предоставляет изготовитель"	Нет
lock_installer	radio	"Выполняет изготовитель" / "Выполняет заказчик"	"Выполняет изготовитель"	Нет
is_there_cable	radio	"Изготовитель устанавливает" / "Изготовитель не устанавливает"	"Изготовитель устанавливает"	Нет

Влияние на другие поля

Поле	Что влияет	Правило
is_there_lock_id	provides_lock, lock_installer, is_there_cable (видимость)	Показываются только при значении "Есть" (id=1); при "Нет" сохраняются как пустые строки / null
is_there_lock_id	Маршрут навигации	id=1 → переход на page_lock_type; id=0 → переход сразу на page10 (пропуск этапа 7а)

Этап 7а — Тип замка (LockType.vue)

Показывается только при `is_there_lock_id === 1`. Отсутствует в боковом меню.

Ключ в composable	Тип	Варианты	По умолчанию	Обязательное
<code>type_lock</code>	radio-image	"Тип_1" ... "Тип_5" "Тип_1"		Нет

На что влияет это поле

- Доступен только при `is_there_lock_id === 1` (этап 7).

Этап 8 — Ручка (Pen.vue)

Нет блокирующей валидации.

Ключ в composable	Тип	Варианты	По умолчанию	Обязательное
<code>is_there_pen_name / is_there_pen_id</code>	radio	"Будет" (id=1) / "Не будет" (id=0)	"Не будет"	Нет
<code>pen_provided</code>	radio	"Предоставляет изготовитель" / "Предоставляет заказчик"	"Предоставляет изготовитель"	Нет
<code>pen_installed</code>	radio	"Устанавливает изготовитель" / "Устанавливает заказчик"	"Устанавливает изготовитель"	Нет
<code>pen_color</code>	radio	"Черная" / "Коричневая" / "Белая"	"Черная"	Нет

Влияние на другие поля

Поле	Что влияет	Правило
<code>is_there_pen_id</code>	<code>pen_provided</code> , <code>pen_installed</code> , <code>pen_color</code> (видимость)	Показываются только при "Будет" (id=1); при "Не будет" сохраняются как <code>null</code>

Этап 9 — Клиент (Client.vue)

Частично обязательно. Валидация через `yup`, запускается при нажатии **"Далее"** (`validateAll()`). Живая проверка на `blur` и при вводе (если поле в состоянии ошибки).

Ключ в composable	Тип	Обязательное	Правило валидации
<code>calculation_name</code>	text	Нет	—
<code>client_name</code>	text	Да	<code>yup.string().required()</code>
<code>client_last_name</code>	text	Нет	—
<code>client_surname</code>	text	Нет	—

Ключ в composables	Тип	Обязательное	Правило валидации
country_code	text (datalist)	Нет	Должен быть из списка: +1, +7, +31, +33, +44, +49, +380, +375; валидация на blur
client_phone	text (маска)	Да	Маска (###) ###-##-##; должен содержать ровно 10 цифр
client_email	email	Нет	yup.string().email() если заполнено
client_address	text (автодополнение)	Нет	Автодополнение через API после 3 символов (debounce 300 мс)
client_comment	textarea	Нет	—

Итоговый телефон: сохраняется как `country_code + ' ' + client_phone` (пример: "+7 (999) 123-45-67").

Сохранение: при переходе далее вызываются 3 API-метода: `saveWicketData`, `saveCalculationNumber`, `saveClientInfo`.

Влияние на другие поля

Нет зависимостей.

Этап 10 — Рассчитать (End.vue)

Не форма ввода данных. Два действия:

Действие	Что происходит
"Не сохранять расчёт"	Вызов <code>deleteCalculation()</code> → редирект на <code>/orders</code>
"Рассчитать"	Вызов <code>finalCalculate()</code> → отображение <code>price_dealer</code> и <code>price_retail</code>

При монтировании этапа устанавливается `fields_filled = 1` (сигнал для боковой панели сводки).

Указатель полей с влиянием

Все поля, которые оказывают влияние на другие поля или на маршрут навигации, сгруппированы по разделам. Для каждого поля указано — на что именно оно влияет.

Этап 2 — Заполнение

`fill_side`

- `material_yard_glob` (Этап 2): видимость + сброс в `null` при "Одна сторона"; копирование из `material_facade_glob` при "Две стороны"
- Маршрут: пропускает sub-этапы `page2_yard_*` при значении "Одна сторона"

`material_facade_glob`

- Маршрут: "Сайдинг" → `page2_facade_siding`; "Профлист" → `page2_facade_profnastil`

`material_yard_glob`

- → Маршрут: "Сайдинг" → `page2_yard_siding`; "Профлист" → `page2_yard_profnastil`
-

Этап 3 — Столбы / Вариант открытия / Перемычка

`nalichie_stolbov_id`

- → `stolb_id / stolb_name` (Этап 3): видимость — select столба отображается только при "Со столбами" (`id=1`)

`opening_option_id`

- → `peremichka_polozheniye_id / peremichka_polozheniye_name` (Этап 3): видимость + перезагрузка списка при изменении
- → `peremichka_sortament_id / peremichka_sortament_name` (Этап 3): сброс значения при каждой смене
- → Изображения щитов (Этап 4): `id 1` или `4` → папка "right"; `id 2` или `3` → "left"

`peremichka_polozheniye_id`

- → `peremichka_sortament_id / peremichka_sortament_name` (Этап 3): видимость — dropdown сортамента скрыт при значении '1' ("Без перемычки")
-

Этап 4 — Тип щита

`shield_type`

- → `height_top_part` (Этап 4): видимость (только "Тип_3") + сброс в "0" при смене типа
 - → `height_lower_part` (Этап 4): видимость ("Тип_2" или "Тип_3") + сброс в "0" при смене типа
 - → `width_side_part` (Этап 4): видимость (только "Тип_4") + сброс в "0" при смене типа
 - → `grille_location` (Этап 4): видимость (только "Тип_4") + сброс при смене типа
-

Этап 7 — Комплект замка

`is_there_lock_id`

- → `provides_lock` (Этап 7): видимость — только при "Есть" (`id=1`); иначе сохраняется как `null`
 - → `lock_installer` (Этап 7): видимость — только при "Есть" (`id=1`); иначе сохраняется как `null`
 - → `is_there_cable` (Этап 7): видимость — только при "Есть" (`id=1`); иначе сохраняется как `null`
 - → Маршрут: `id=1` → переход на `page_lock_type` (Этап 7a); `id=0` → прямой переход на `page10` (Этап 8)
-

Этап 8 — Ручка

`is_there_pen_id`

- → `pen_provided` (Этап 8): видимость — только при "Будет" (`id=1`); иначе сохраняется как `null`
 - → `pen_installed` (Этап 8): видимость — только при "Будет" (`id=1`); иначе сохраняется как `null`
 - → `pen_color` (Этап 8): видимость — только при "Будет" (`id=1`); иначе сохраняется как `null`
-

Сводная таблица зависимостей

Поле-источник	Затрагиваемое поле	Тип зависимости
fill_side	material_yard_glob	Видимость + сброс значения
fill_side	Маршрут (sub-этап page2_yard_*)	Пропуск этапа
material_facade_glob	Маршрут (page2_facade_siding / page2_facade_profnastil)	Выбор ветки навигации
material_yard_glob	Маршрут (page2_yard_siding / page2_yard_profnastil)	Выбор ветки навигации
nalichie_stolbov_id	stolb_id / stolb_name	Видимость
opening_option_id	peremichka_polozheniye_*	Видимость + перезагрузка списка
opening_option_id	peremichka_sortament_*	Сброс значения при смене
opening_option_id	Изображения щитов на этапе 4	Папка "right" или "left"
peremichka_polozheniye_id	peremichka_sortament_*	Видимость
shield_type	height_top_part, height_lower_part, width_side_part, grille_location	Видимость + сброс значения
is_there_lock_id	provides_lock, lock_installer, is_there_cable	Видимость + сохранение как null
is_there_lock_id	Маршрут (page_lock_type или page10)	Пропуск этапа
is_there_pen_id	pen_provided, pen_installed, pen_color	Видимость + сохранение как null

Глобальный пересчёт

Если `calc.price_retail.value` уже установлен (был произведён хотя бы один расчёт), каждое изменение любого поля автоматически вызывает `recalculate()` после `saveWicketData()`. Это обновляет сводную панель в правом сайдбаре в режиме реального времени.

Панель сводки (`CalculateTable`) слушает DOM-событие `dataUpdated`, которое диспатчится внутри `updateOrCreateBlock()` и `removeAllBlocksExcept()`.