
对於非完美事体(R+°) 是利用 功率的消耗去 計算 R。

設想一傳輸線指向 Z , 非完美等体 将 使得 電陽 存在 Z 分量 。 ( : o E = J , if r + ∞ , E + 。 )

而磁場將在日前存在這裡的巨和官將形成一個指向一戶方向的波的声向量。



世就是款得賴線是以 对 何為傳送 能量的方 问,但是 是从 一个 有 為 損耗 能量的方 同。

這裡館得再提一下,功是什麼? 功代表 Energy transfor , 能量從一處到另一處 或從 某一形式轉換成另一形式 智是功

定程 Z 的 傳送的 功率 / 就代表 能量的 饕餮 动

2、而一个方向的功率代表 能量由電磁能轉換 成熟能。

Ex;


$$\overrightarrow{E} = \overrightarrow{J}_{p} = J_{p} \quad \widehat{a}_{z} = \widehat{a}_{z} \frac{I}{\sigma \kappa_{b}^{2}}$$

$$\overrightarrow{H} = \widehat{a}_{p} \frac{I}{2\pi b}$$

$$\overrightarrow{E} \times \overrightarrow{H} = -\widehat{a}_{r} \frac{I^{2}}{2\pi^{2} b^{3} \sigma}$$

$$\overrightarrow{\underline{I}}_{z\pi^{2}b} \times 2\pi b l = I^{2} \left( \frac{l}{\pi b^{2} \sigma} \right) = I^{2} R$$

一良事体表面若存在减竭 則事体內部以存在電流, 又因為程完美事体,所以 以定存在區次姆功率擴耗。



所以建建段設了电流在编程的 内岛约分分布。

戦体積的が まずましましましましまり ニナーション・コートラー

戦面積的功率  $\frac{dP}{dz} \cdot \delta = \frac{1}{\sigma s} |\hat{s}|^2$ 

完美新现解

在單類弦波情形,各物理量均以相同的頻率振盪,

所从單位面積的平均功率  $\frac{1}{T} \int_{0}^{T} \frac{dP}{dz} \cdot \delta dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \left| J_{50} \right|^{2} \cos^{2}\omega t dt$   $= \frac{1}{2} \frac{1}{\sigma_{5}} \left| J_{50} \right|^{2}$   $= \frac{1}{2} \frac{1}{\sigma_{5}} \left| H_{0} \right|^{2}$ 

又
$$S = \sqrt{\frac{2}{\omega_{MD}}}$$
 (集情深度) RS 定義 表面电阻 
$$\frac{dP_{aV}}{dA} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\omega_{M}}{20}}|\overrightarrow{H_{o}}|^{2} = \frac{1}{2}R_{S}H_{o}^{2}$$
 因次( $\Omega$ 2)


注意所謂戰面積指得是指何事体內側的方向。非 3 方向上的單位面積。依據 E的 即條件,在導体表面 必存在一個 切方向的 已,這個 已將 與 表面的 开形成一個波仰方向量,指何事体内侧, 代表著消耗的 功能(單位可行消耗)

所以,良等体表面的電磁波会等致一個指向表面內側的功率损耗)的波印亭向量,而我們計算

出的單位面積的平均功率(依據歐野定律)

依據能量守恆定律就等於該被印令阿量的大人。

 $\begin{cases} \frac{1}{2}R_5 + h_0 \\ H_0: 表面的开的太 \\ R_6 = \sqrt{\frac{\omega a}{2\sigma}} \end{cases}$ 




$$P_{ov} = \frac{1}{2} R I_{o}^{2} = (2\pi \alpha) \times \frac{1}{2} R_{s} (H_{o_{in}})^{2}$$


$$+ 2\pi c_{ov} \times \frac{1}{2} R_{s} (H_{o_{out}})^{2}$$

 $\frac{R}{2}I_{0}^{2} = \pi \alpha R_{S} \left(\frac{I_{0}}{2\pi \alpha}\right)^{2} + \pi b R_{S} \left(\frac{I_{0}}{2\pi b}\right)^{2}$ 

For同軸电纜

 $R = \frac{Rs}{2\pi} \left[ \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right] =$ 





## 后,平约板等前约

$$P_{av} = \frac{1}{2}RI_{o}^{2} = W \cdot \frac{1}{2}R_{s} H_{o}^{2} \times 2$$

$$= W \cdot \frac{1}{2}R_{s} J_{so}^{2} \times 2$$

$$= W \cdot \frac{1}{2}R_{s} \left(\frac{I_{o}}{W}\right)^{2} \times 2$$

$$= \frac{WR_{s}D^{2}}{W^{2}}$$

$$= \frac{WR_{s}D^{2}}{W^{2}}$$

$$= \frac{2}{W}R_{s}$$

$$= \frac{2}{W}R_{s}$$

由和Rs相關的公式,列看出 Rs源於指向表面內側的 Power loss,但從R看不出 這是,R是單純從电路理論 的親自來看 Power loss。 什麽方向的根格不出來。