key	value
版本	v3.1.0.0
时间	2023-06-27

1. 接口说明

- 1.1 初始化接口
- 1.2 单张图片OCR方法
- 1.3 实况OCR方法(低清路)
- 1.4 实况OCR方法 (高清路)
- 1.5 释放方法
- 1.6 实例化方法

2. OCR结果JSON结构

3. 接入流程

- 3.1 开通权限
- 3.2 引用sdk
- 3.3 声明依赖的系统库
- 3.4 初始化SDK
- 3.5 调用相册单张图片OCR功能
- 3.6 调用实况OCR功能

1. 接口说明

请参考 Demo app 中的 offlineock 类的用法,该类中的主要方法列表如下:

```
public class OfflineOCR {
    private Context appContext;

    public int init_sdk_and_env(Context mContext, AssetManager assetM, String appKey);

    public native int init(Context context, AssetManager assetM, String appID, int numThread);

    public native String inferGeneralStatic(Bitmap bitmap, boolean do_para_det);

    public native String inferGeneralYUV(byte[] data, int width, int height, int rowStride, Bitmap img_to_show_bmp);

    public native boolean feedHighResolutionFrameYUV(byte[] data, int width, int height, int rowStride);
```

```
public native boolean release();

private OfflineOCR() {
    }

public static OfflineOCR getInstance() {
      return OfflineOCR.Inner.instance;
    }
}
```

1.1 初始化接口

```
public int init_sdk_and_env(Context mContext, AssetManager assetM, String appKey);
```

该方法内部会依次做如下事情: 1.将运行时依赖的部分动态库拷贝至DCIM目录下; 2.设置环境变量 ADSP_LIBRARY_PATH 指向如下目录: \${DCIM目

录}/adsp_runtime_libs;/system/lib/rfsa/adsp;/system/vendor/lib/rfsa/adsp;/dsp; 3.调用 native方法 init。

params:

- mContext: 当前上下文,可通过 this.getApplicationContext() 获取。
- assetM: AssetManager对象,用于将assets目录入口传入native层,以便sdk加载模型。
- арркеу: 有道智云平台上的"应用ID", 用于鉴权。

return:

- 0:表示初始化成功;
- -1000:表示初始化失败,一般是模型初始化失败。
- 小于-8000: 表示初始化失败,原因是鉴权未通过,请联系有道客服或工程师。

1.2 单张图片OCR方法

```
public native String inferGeneralStatic(Bitmap bitmap, boolean do_para_det);
```

params:

- bitmap: 待识别的图片, Bitmap形式。
- do_para_det:无效参数,置为false即可。

return:

- 返回JSON字符串。包括如下字段:
 - o Status:可能取的值包括: SUCCESS、ERROR。
 - Result:
 - 当 Status 为 ERROR 时,Result 内容为错误信息;

■ 当 Status 为 SUCCESS 时, Result 内容为OCR结果,该结果也是JSON字符串,其详细结构 见第3节说明。

1.3 实况OCR方法 (低清路)

public native String inferGeneralYUV(byte[] data, int width, int height, int rowStride, Bitmap img_to_show_bmp);

【注意】: 实况OCR需要同时依赖高清、低清两路camera数据,详细介绍见第4.6节说明。

params:

- data: 低清路的一帧YUV数据,格式为NV21。
- width:该帧的宽度。
- height:该帧的高度。
- rowStride: 一行的像素数,由于camera返回的数据可能存在row padding,所以该值可能大于width的值。该值的获取方式,可参考java/com/youdao/YDOfflineOCRDemo/CameraXActivity.java。
- img_to_show_bmp: 用于绘制高亮帧的Bitmap对象,算法会将目标段落高亮显示,并将该高亮图绘制在这个bitmap上。请在应用层提前初始化足够大的Bitmap对象。

return:

- 返回JSON字符串。解析为JSON对象后,包括如下字段:
 - o want_HR: bool值。默认为 false ,当需要应用层提供高清路输入时,会被置为 true ,详情见 第4.6节。
 - 。 general_ocR_res: JSON字符串。解析为JSON对象后,包括如下字段:
 - Status:可能取的值包括: SUCCESS、ERROR。
 - Result:
 - 当 Status 为 ERROR 时, Result 内容为错误信息;
 - 当 Status 为 SUCCESS 时, Result 内容为OCR结果,该结果也是JSON字符串,其详细结构见第3节说明。

1.4 实况OCR方法 (高清路)

public native boolean feedHighResolutionFrameYUV(byte[] data, int width, int height, int rowStride);

【注意】: 实况OCR需要同时依赖高清、低清两路camera数据,详细介绍见第4.6节说明。

params:

- data:高清路的一帧YUV数据,格式为NV21。
- width:该帧的宽度。
- height:该帧的高度。

• rowstride: 一行的像素数,由于camera返回的数据可能存在row padding,所以该值可能大于width的值。该值的获取方式,可参考java/com/youdao/YDOfflineOCRDemo/CameraXActivity.java。

return:

• bool值。为 true 表明调用成功,为 false 表明调用失败。

1.5 释放方法

public native boolean release();

不再需要算法时,调用该方法进行释放。但建议慎重调用,因为初始化比较耗时,所以尽量不要频繁初始化/ 释放。

return:

• bool值。为 true 表明调用成功,为 false 表明调用失败。

1.6 实例化方法

public static OfflineOCR getInstance();

OfflineOCR 被实现为单例,可通过调用 getInstance 方法获取单例实例。

2. OCR结果JSON结构

下表所示结构为:

- 1. inferGeneralYUV 方法返回结果中的 general_OCR_res Result 字段中的JSON字符串解析出来的 JSON对象结构;
- 2. inferGeneralStatic 方法返回结果中的 Result 字段中的JSON字符串解析出来的JSON对象结构。

字段	类型	说明
Status	text	一定存在,识别成功返回success否则返回error
Reason	text	当识别错误时存在,返回错误原因。目前只有一种可能:"offline OCR no text detected."表示未检测到文字。
Result	text	当识别成功时存在。注意它的结果是个字符串,因此还要再做解一次 json串
+regions	text	包含各个文本区域regions。结果可能为空
++boundingBox	text	region的位置,四个顶点(顺序为左上、右上、右下、左下)的x、y坐标,由逗号分隔
++lines	text	region包含各个文本行lines

字段	类型	说明
+++boundingBox	text	line的位置,四个顶点(顺序为左上、右上、右下、左下)的x、y坐标,由逗号分隔
+++text	text	line的文本内容字符串
+++words	text	line包含各个words
++++boundingBox	text	word的位置,四个顶点(顺序为左上、右上、右下、左下)的x、y坐标,由逗号分隔
++++word	text	word的内容

3. 接入流程

3.1 开通权限

【注意】当前SDK版本不是正式版本,故临时使用"通用OCR"功能的按端激活方式授权,需要联系我们在后台配合操作授权。

- 1. 登录有道智云平台,申请通用OCR权限(<u>https://ai.youdao.com/console/#/service-singleton/univer_sal-character-recognition</u>)。
- 2. 点击"创建应用","选择服务"中勾选"光学字符识别服务"-"通用文字识别","接入方式"选择"Android SDK"。其他条目按网页提示填写即可。
- 3. 联系我们,提供"应用ID",我们在后台开通按端激活权限。

3.2 引用sdk

- 1. 把 offlineocr-release.aar 和 zhiyun_offline_common.jar 都放在 app/libs 下;
- 2. 修改 app 的 build.gradle,在其中的 dependencies 部分加入如下一行内容:

```
dependencies {
    ...
    implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar','*.aar'])
    ...
}
```

3. 修改 app 的 build.gradle,在其中的 android 部分加入如下 repositories 段落:

```
android {
    ...

repositories {
     flatDir {
        dir 'libs'
     }
}
...
}
```

3.3 声明依赖的系统库

在安卓12及以上的系统版本中,需要显式声明对部分系统库的依赖。

在 AndroidManifest.xml 中, manifest 标签下的 application 标签下,加入如下内容:

```
<uses-native-library
   android:name="libcdsprpc.so"
   android:required="true" />

<uses-native-library
   android:name="libOpenCL.so"
   android:required="true" />
```

3.4 初始化SDK

参考 Demo 源码中的 java/com/youdao/YDOfflineOCRDemo/MyApplication.java。核心代码如下:

```
SecurityUtil.setContext(this);
tipOCR = OfflineOCR.getInstance();
int init_ret = tipOCR.init_sdk_and_env(this.getApplicationContext(), getAssets(),
MY_APP_KEY);
```

其中 MY_APP_KEY 是有道智云平台上的"应用ID"。

3.5 调用相册单张图片OCR功能

参考 Demo 源码中的 java/com/youdao/YDOfflineOCRDemo/TouchSelectTextActivity.kt。核心是调用 OfflineOCR 的 inferGeneralStatic 方法。详见第2.2节的方法说明。

3.6 调用实况OCR功能

参考 Demo 源码中的 java/com/youdao/YDOfflineOCRDemo/CameraXActivity.java.

实况OCR依赖两路camera输入,一路低清、一路高清。 两路的宽高比,需保持一致。不同机型的camera 支持分辨率不同,如需自动选取最优分辨率,请参考 CameraXActivity.java 中 startCamera 方法的源码。

低清路以camera默认的帧率取帧,并将每帧都通过 offlineock 类的 inferGeneralYUV 方法输入算法。算法将高亮显示每帧中的合法目标段落,并将该"高亮帧"写入该方法的最后一个参数传入的Bitmap。应用层可逐帧绘制该Bitmap,以将"高亮帧"显示给用户。

算法通过对**低清路**的逐帧检测,将在内部判定当前画面中的目标段落是否稳定,如果已经稳定,则会在最新一帧低清帧对应的 inferGeneralYUV 方法返回值中通知应用层。(具体来说,inferGeneralYUV 方法返回的是 JSON 字符串,对该字符串的解析,请参考 CameraXActivity.java 中的 processResult 方法。)该 JSON 中的 want_HR 字段默认是 false,而在算法判定画面稳定时,want_HR 字段将被赋值为 true。此时需要应用层主动从高清路取一帧,并异步调用 offlineocR 类的 feedHighResolutionFrameYUV 方法,将高清帧输入算法,进行OCR。OCR的结果会写入算法内部的缓冲区,并被尽快写入低清路对应的inferGeneralYUV 方法的返回值中。(举个例子:高清帧输入算法后,立即开始了异步的OCR,但OCR是比较耗时的,例如可能低清帧又连续输入了10帧后,上次高清路的OCR才做完,则第11帧的低清路数据对应的inferGeneralYUV 方法的返回值JSON中,就会包含本次高清路的OCR结果)。

【注意】应用层在收到 want_HR 信号后,应只送一帧**高清路**数据。即,每次收到 want_HR 为 true 的信号时,送一帧**高清路**数据,其他时候不要调用 OfflineOCR 类的 feedHighResolutionFrameYUV 方法。