## 第1章 ansible介绍

- 1.什么是ansible
- 2.为什么需要ansible
- 3.如何学习ansible

#### 第2章 Ansible安装部署

#### 第3章 Ansible主机清单

- 1.什么是主机清单
- 2.主机分组执行
- 3.所有的主机都执行
- 4.SSH使用密码连接并且端口号不是22
- 5.同组主机SSH端口号不一样,账号密码也不一样
- 6.同一组连续的IP
- 7.同一组具有相同的变量
- 8.所有主机都生效的变量

#### 第4章 Ansible常用模块

- 0.如何学习ansible模块
- 1.ping 测试连通性
- 2.command 简单命令模块
- 3.shell 万能模块
- 4.copy 拷贝文件
- 5.file 文件相关
- 10.yum 安装软件
- 11.systemd 服务启动

# 第1章 ansible介绍

# 1.什么是ansible

- 1 1. Python写的一套自动化运维工具
- 2 2.ansible基于SSH协议通讯

# 2.为什么需要ansible

- 1 1.有状态管理
- 2 2.批量部署,批量执行命令
- 3 3.统一配置管理,模板管理
- 4 4.批量收集主机信息
- 5 5.批量分发文件

# 3.如何学习ansible

- 1 0.每天第一件事,打开ansible官方文档,记得带个呕吐袋,不要吐到其他同学身上
- 2 1. 你所需要的命令都有专门的模块
- 3 2.模块使用的语法是官方定义的
- 4 3. 尽量少用she11模块. 当需要用she11模块的时候,停下来思考一下,是不是有专门的模块可以使用
- 5 4. 多看优秀同学的分享

# 第2章 Ansible安装部署

# 第3章 Ansible主机清单

# 1.什么是主机清单

1 https://docs.ansible.com/ansible/latest/user\_guide/intro\_inventory.html

# 2.主机分组执行

## 主机清单配置:

```
1  [root@m01 ~]# vim /etc/ansible/hosts
2  [web]
3  172.16.1.7
4  172.16.1.8
5
6  [nfs]
7  172.16.1.31
8
9  [backup]
10  172.16.1.41
```

## 分组执行测试命令:

```
ansible web -m ping
ansible nfs -m ping
ansible backup -m ping
```

# 3.所有的主机都执行

### 两种方法:

- 1 1.执行all就代表把所有主机全部执行
- 2 2.主机清单里把所有主机划分到一个组里,注意,一个主机可以属于多个组

#### 主机清单配置:

```
[web]
    172.16.1.7
 3
    172.16.1.8
 4
    [nfs]
   172.16.1.31
8
   [backup]
9
    172.16.1.41
10
11
    [zabbix]
    172.16.1.7
12
    172.16.1.8
13
```

```
14 | 172.16.1.31
15 | 172.16.1.41
```

## 测试命令:

```
ansible all -m ping
ansible zabbix -m ping
```

# 4.SSH使用密码连接并且端口号不是22

#### 主机清单配置:

```
1 [web]
2 172.16.1.7 ansible_ssh_port=9527
3 172.16.1.8
```

#### 测试命令:

1 ansible web -m ping

# 5.同组主机SSH端口号不一样,账号密码也不一样

方法1:修改主机清单配置:

前提条件,需要提前把主机信息加入到know\_host文件里

```
1 [web]
2  172.16.1.7 ansible_ssh_port=9527 ansible_ssh_pass='12345678'
3  172.16.1.8 ansible_ssh_port=9528 ansible_ssh_pass='123456'
```

方法2: 修改ansible配置文件,打开取消认证的注释

```
1 host_key_checking = False
```

#### 测试命令:

```
1 ansible web -m ping
```

# 6.同一组连续的IP

## 主机清单配置:

```
1 [web]
2 | 172.16.1.[7:8]
```

#### 测试命令:

```
1 ansible web -m ping
```

# 7.同一组具有相同的变量

#### 主机清单配置:

```
1  [web]
2  172.16.1.7 ansible_ssh_pass='12345678'
3  172.16.1.8 ansible_ssh_pass='123456'
4  
5  [web:vars]
6  ansible_ssh_port=9527
```

## 测试命令:

```
1 | ansible zabbix -m ping
```

# 8.所有主机都生效的变量

#### 主机清单配置:

# 第4章 Ansible常用模块

# 0.如何学习ansible模块

- 1 看官网 看官网 看官网
- https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/index.html
  #plugins-in-ansible-builtin

# 1.ping 测试连通性

# 命令解释:

```
1 ansible 主机组 -m 模块名称 [模块参数]
```

#### 执行命令:

```
1 ansible zabbix -m ping
```

# 2.command 简单命令模块

## 命令解释:

```
1 ansible 主机组 -m command -a '需要批量执行的命令'
```

## 执行命令:

1 ansible web -m command -a 'ls /tmp'

# 3.shell 万能模块

## 命令解释:

1 ansible 主机组 -m shell -a '需要批量执行的命令'

### 执行命令:

1 ansible web -m shell -a 'ls /tmp|grep 123'

# 4.copy 拷贝文件

## 命令解释:

1 ansible web -m copy -a '参数'

#### 简单发送文件:

1 ansible web -m copy -a 'src=/opt/m-61.txt dest=/opt/'

发送文件的同时指定文件权限和属性:属于www用户,并且权限为600

ansible web -m copy -a 'src=/opt/m-61.txt dest=/opt/ owner=www group=www mode=600'

## 发送文件的同时备份一份:

ansible web -m copy -a 'src=/opt/m-61.txt dest=/opt/ owner=www group=www mode=600 backup=yes'

#### 写入一行文本到指定文件:

ansible backup -m copy -a 'content="rsync\_backup:oldboy" dest=/etc/rsync.pass mode=600'

#### 复制目录:

1 ansible backup -m copy -a 'src=/opt dest=/opt/'

## 复制目录下的文件:

1 ansible backup -m copy -a 'src=/opt/ dest=/opt/'

# 5.file 文件相关

#### 命令解释:

- ↓ 请-滚去看官网
- https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/file\_module.html#file-module

## 创建一个文件:

```
1 ansible web -m file -a 'path=/opt/linux6.txt state=touch'
```

## 创建一个目录:

```
1 ansible web -m file -a 'path=/opt/linux6 state=directory'
```

## 删除一个文件或目录

```
ansible web -m file -a 'path=/opt/linux6 state=absent'
ansible web -m file -a 'path=/opt/linux6.txt state=absent'
```

## 创建文件同时制定用户属主权限

- ansible web -m file -a 'path=/opt/linux6.txt state=touch owner=www group=www mode=600'
- ansible web -m file -a 'path=/opt/linux6 state=directory owner=www group=www mode=777'

## 对已经存在的文件修改属性

```
ansible web -m file -a 'path=/opt/linux6.txt mode=644'
ansible web -m file -a 'path=/opt/yazhang mode=777 owner=www group=www'
ansible web -m file -a 'path=/opt/linux6.txt mode=644 owner=www group=www'

## 6.script 执行脚本

6
7
8 命令解释:
```

https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/shell\_module.html#shell-module

```
1 编写脚本文件:
```

[root@m-61 ~]# cat > echo\_hostname.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
echo "\$(hostname)" > /tmp/hostname.txt
EOF

```
1
2 执行命令:
3
```

ansible web -m script -a '/opt/echo\_hostname.sh'

```
1
 2
    查看主机生成的文件:
 3
ansible web -m shell -a 'cat /tmp/hostname.txt'
 1
 2
    查看详细输出过程
 3
ansible web -vvv -m script -a '/opt/echo_hostname.sh'
 1
 2
    ## 7.cron 定时任务
 3
 4
    命令解释:
 5
 6
https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/cron module.html#cron-module
 1
    创建测试脚本:
 2
[root@m01 ~]# cat echo_hostname.sh
#!/bin/bash
echo "$(date +%M:%S) $(hostname)" >> /tmp/hostname.txt
 1
    传统定时任务命令:
 2
 3
                 /bin/bash /opt/echo_hostname.sh
 1
    默认5颗星创建定时任务:
 1
    默认5颗星创建定时任务并指定任务名称:
 1
    修改指定名称的定时任务:
   注释一条任务:
 1
    打开注释的任务:
```

```
1
     删除定时任务:
     ## 8.group 组相关
  2
  3
     命令解释:
  4
https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/group module.html#group-module
     创建组的同时指定gid:
 1
  2
ansible all -m group -a 'name=www gid=1000'
 1
  2
     删除用户组
  3
ansible all -m group -a 'name=www state=absent'
 1
    ## 9.user 用户相关
  2
  3
 4
    命令解释:
  5
https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/user_module.html#user-module
  1 创建用户的同时指定uid和组id并且不允许登陆不创建家目录:
useradd www -u 1000 -g 1000 -M -s /sbin/nologin
ansible all -m user -a 'name=www uid=1000 group=www shell=/sbin/nologin create_home=no'
 1
 2
     删除用户
  3
```

ansible all -m user -a 'name=www state=absent'

# 10.yum 安装软件

命令解释:

https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/yum\_module.html#yum-module

安装一个软件的最新版本:

1 ansible nfs -m yum -a 'name=screen state=installed'

卸载一个软件:

```
1 | ansible nfs -m yum -a 'name=screen state=removed'
```

# 11.systemd 服务启动

## 命令解释:

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/systemd\_module.html#ansible-collections-ansible-builtin-systemd-module

## 启动一个服务:

```
1 ansible nfs -m systemd -a 'name=nfs state=started'
```

## 停止一个服务:

```
1 ansible nfs -m systemd -a 'name=nfs state=stopped'
```

## 重启一个服务:

```
1 ansible nfs -m systemd -a 'name≜nfs state=restarted'
2 设置一个服务开启自启动:
4
```

ansible nfs -m systemd -a 'name=nfs enabled=yes'

```
1 设置一个服务不要开机自启动:
```

ansible nfs -m systemd -a 'name=nfs enabled=no'

```
1
2 ## 12.mount 挂载命令
3
4 命令解释:
5
```

https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/mount\_module.html#mount-module

```
1 挂载一个目录并且写入开机自启动文件fstab:
2
```

- 1 只写入fstab但是不挂载:
- 1 卸载已经挂载的目录并且删除fstab里的条目:
- 1 卸载已经挂载的目录,但是不删除fstab里的条目:

1 挂载状态解释: mounted 挂载上并且写入fstab 仅写入fstab,不挂载 present 卸载并且移除fstab条目 absent 仅卸载,不移除fstab条目 unmounted 1 2 ## 13.unarchive 解压缩 3 命令解释: 4 5 https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/unarchive module.html 1 把自己的压缩包解压到远程服务器的指定目录: 1 将远程服务器本身的压缩包解压到远程服务器的指定目录; 1 2 ## 14.archive 压缩 3 命令解释: 4 5 https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/archive module.html 1 压缩文件到指定目录: 1 ## 15.setup 获取主机信息 2 3 命令解释: 4 https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules/setup\_module.html

1 使用内置变量获取远程主机的IP地址:

# ansible web -m setup

```
1
2
  ## 16.查看帮助
3
  命令解释:
4
5
```

#### ansible-doc

```
1 执行命令:
2
```

```
1 | 2 # 第5章 Ansible颜色输出解释 3 |
```

绿色: 代表执行成功,但是状态没有发生任何改变

黄色: 代表执行成功,状态并发生了改变

红色:有报错,执行失败

紫色: 警告,建议使用专用的模块

蓝色:详细的执行过程

