# SSE/AVX


焦伟鹏, 2023-08-06初稿

# 简介

SSE 指令集是英特尔提供的基于 SIMD (单指令多数据,也就是说同一时间内,对多个不同的数据执行同一条命令)的硬件加速指令,通过使用寄存器来进行并行加速。经过几代的迭代,最新的AVX512 已经极大地扩展了指令集的功能。

## 历史发展


1993年,Intel公司推出了奔腾处理器,该类型处理器拥有两条执行流水线,和当时的处理器相比,可以同时执行两条指令,实现超标量性能。1996年,P6系列处理器中的奔腾II处理器引入了英特尔MMX技术,这是是最早的SIMD扩展指令。后续又相继推出了SSE、SSE2、SSE3、SSSE3和SSE4指令。2008年,Intel公司宣布将推出全新的Sandy Bridge微架构,并将引入AVX指令集。此后,Intel公司相继推出了AVX2和AVX512指令集扩展。



## 架构特性

| Year<br>Released | Name    | Width<br>(bits) | Width<br>(FP words) |
|------------------|---------|-----------------|---------------------|
| 1996             | MMX     | 64              | 2                   |
| 1999             | SSE     | 128             | 4                   |
| 2011             | AVX     | 256             | 8                   |
| 2013             | AVX-512 | 512             | 16                  |

MMX指令集 (Multi Media eXtension) 率先在Pentium处理器中使用。MMX指令集只支持整型的向量操作,通过别名机制与*x87* FPU共用相同的位宽64bit数据寄存器组,不能与浮点数同时运行。在使用MMX指令时,需要将寄存器内的浮点数据保存。




SSE指令集(Streaming SIMD Extension) 是对由MMX指令集引进的SIMD模型的扩展。SSE为了解决MMX指令集的限制,引进了8个专用的128bit位宽浮点寄存器XMM0~XMM7,与MMX使用的FPU寄存器组是相互独立的。后来Intel又陆续推出了SSE2、SSE3、SSE4,这使得SSE指令系列同时拥有了浮点数学运算功能和整数运算功能,XMM寄存器数量也由8个增加到了16个。

MMX与SSE关系: MMX和SSE的XMM寄存器组相互独立,理论上MMX与SSE指令可以并行执行。

|         | AMD                                       | Intel                                    |
|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| SSE 1   | Athlon 64, 2003 <sup>3</sup>              | Pentium III, 1999 <sup>3</sup>           |
| SSE 2   | Athlon 64, 2003                           | Pentium 4, 2000                          |
| SSE 3   | Athlon 64 "Venice", 2004                  | Pentium 4 "Prescott", 2004               |
| SSSE 3  | Bobcat and Bulldozer, 2011                | Penryn, 2007; Bonnell, 2008.             |
| SSE 4.1 | Jaguar, 2013; Bulldozer, 2011             | Penryn, 2007; Silvermont, 2013.          |
| FMA     | Piledriver, 2012; not supported in Jaguar | Haswell, 2013                            |
| AVX 1   | Jaguar, 2013; Bulldozer, 2011             | Sandy Bridge, 2011                       |
|         |                                           | Haswell, 2013 but only "Core i" and Xeon |
| AVX 2   | Excavator, 2015                           | models, most Pentium and Celeron CPUs    |
|         |                                           | don't support that.                      |

AVX指令集合(Advanced Vector Extensions)是在Sandy Bridge架构下引入的新指令集,AVX在之前的SSE128bit位宽基础上扩展为256bit位宽,寄存器的个数并没有变化,还是16个。在汇编语言中,寄存器被新命名为 ymm0 到 ymm15 ,它们的低128位仍然可以以xmm0到xmm15的名字访问。AVX同时支持32位和64位浮点数,但是并不完全支持整型,在随后的 AVX2 中增加了对整型数据运算的支持。当前AVX最新的架构是 AVX512 ,寄存器个数32个,寄存器位宽扩展为512bit,寄存器被新命名为 zmm0 到 zmm31 。

注: AVX指令集兼容旧的SSE指令集,在寄存器上共用一套寄存器组。SSE 和 AVX 各自有16个寄存器,SSE 的16个寄存器为 XMM0 - XMM15, AVX的16个寄存器为YMM0 - YMM15, XMM是128位寄存器,而YMM是256位寄存器。YMM寄存器是对XMM寄存器的扩展,在AVX中,YMM 低128 位等价于一个XMM寄存器,即在任意的AVX指令中,可以同时使用YMM寄存器和XMM寄存器。



|     | MMX     | SSE(X86)  | SSE(X64)   | AVX        | Þ |
|-----|---------|-----------|------------|------------|---|
| 寄存器 | MM0-MM7 | XMM0-XMM7 | XMM0-XMM15 | YMM0-YMM15 | Υ |
| 浮点  |         | 128bit    | 128bit     | 256bit     | 2 |
| 整型  | 64bit   | 128bit    | 128bit     | 128bit     | 2 |

## 硬件支持

查看硬件支持的SSE/AVX指令集种类可以通过以下3种方式:

windows查看指令支持

下载CPU-Z工具查看



### linux查看指今支持

终端输入: cat /proc/cpuinfo

### cpuid查看指令支持

x86芯片结构中,CPUID是处理器提供的一个指令操作码,能够让软件利用它分析出处理器的信息。可以在程序中使用CPUID查看处理器的类型和是否能够使用MMX/SSE指令集。

代码见附录: cpuid查看硬件指令集

## 指令索引

英特尔官方intrinsics索引:

https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/intrinsics-guide/index.html

# 编译环境

### 头文件

SSE和AVX指令集有多个不同版本,其函数也包含在对应版本的头文件里。

若不关心具体版本则可以使用 <intrin.h> 包含所有版本的头文件内容。

```
▼
1 #include <mmintrin.h> //MMX 4个64位寄存器
2 #include <xmmintrin.h> //SSE(include mmintrin.h) 8个128位寄存器
```

```
3 #include <emmintrin.h> //SSE2(include xmmintrin.h) 16个128位寄存器
4 #include <pmmintrin.h> //SSE3(include emmintrin.h) 16个128位寄存器
5 #include <tmmintrin.h> //SSSE3(include pmmintrin.h) 16个128位寄存器
6 #include <smmintrin.h> //SSE4.1(include tmmintrin.h) 16个128位寄存器
7 #include <nmmintrin.h> //SSE4.2(include smmintrin.h) 16个128位寄存器
8 #include <wmmintrin.h> //AES(include nmmintrin.h) 加密算法专用
9 #include <immintrin.h> //AVX(include wmmintrin.h) 16个256位寄存器
10 #include <immintrin.h> //AVX512
```

### 编译选项

除了头文件以外,我们还需要添加额外的编译选项,才能保证代码被编译成功。各版本的SSE和AVX都有单独的编译选项,比如-msseN, -mavxN(N表示版本编号)。经过简单测试后发现,此类编译选项支持向下兼容,比如-msse4可以编译SSE2的函数,-mavx也可以兼容各版本的SSE。

| 头文件          | 宏      | 编译器参数    |
|--------------|--------|----------|
| avx2intrin.h | AVX2   | -mavx2   |
| avxintrin.h  | AVX    | -mavx    |
| emmintrin.h  | SSE2   | -msse2   |
| nmmintrin.h  | SSE4_2 | -msse4.2 |
| xmmintrin.h  | SSE    | -msse    |
| mmintrin.h   | MMX    | -mmmx    |

# 指令使用

## 数据格式


SSE 有三种类型定义 \_\_m128, \_\_m128d 和 \_\_m128i, 分别用以表示单精度浮点型、双精度浮点型和整型。

AVX 有三种类型定义 \_\_m256, \_\_m256d 和 \_\_m256i, 分别用以表示单精度浮点型、双精度浮点型和整型。

| 类型 | SSE | AVX |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

| 单精度 | m128  | m256  |
|-----|-------|-------|
| 双精度 | m128d | m256d |
| 整型  | m128i | m256i |

### SSE Data Types (16 XMM Registers)



### AVX Data Types (16 YMM Registers)

| mm256                                                                                              | Float | Float  | Float | Float  | Float | Float  | Float | Float | 8x 32-bit float  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| mm256d                                                                                             | Dou   | Double |       | Double |       | Double |       | ıble  | 4x 64-bit double |
| mm256i 256-bit Integer registers. It behaves similarly tom128i.Out of scope in AVX, useful on AVX2 |       |        |       |        |       |        |       |       |                  |

64位MM寄存器(MMO~MM7):\_\_m64

128位SSE寄存器(XMM0~XMM15):\_\_m128、\_\_m128d、\_\_m128i 256位AVX寄存器(YMM0~YMM15):\_\_m256、\_\_m256d、\_\_m256i 512位AVX寄存器(ZMM0~ZMM31):\_\_m512、\_\_m512d、\_\_m512i

## 函数格式

SSE/AVX intrinsic functions 的命名习惯如下

\_\_<return\_type> \_<vector\_size> \_<intrin\_op> \_<suffix>

| return_type | 如 m128、m256 和 m512 代表函数的返回信表128位的向量,m256代表256位的向量,m<br>的向量                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| vector_size | 如 mm、mm256 和 mm512 代表函数操作的度, mm 代表 128 位的数据向量(SSE), n 位的数据向量(AVX 和 AVX2), mm512 代。向量 |
| intrin_op   | 如 set、add 和 max 非常直观的解释函数功能<br>能可以分为数值计算、数据传输、比较和转型                                  |

#### 一般情况下函数的命名格式如下

\_<mm/mm256/mm512>\_<intrin\_op>\_<suffix>

#### suffix 操作的数据类型

suffix is composed by a p (all the elements), ep (extended packed), s (single, the first element of the vector) and an additional string s (float), d (double), i128 (integer 128bit), i64 (integer 64bit), u64 (unsigned 64bit), i32 (integer 32bit), u32 (unsigned 32bit), i16 (integer 16bit), u16 (unsigned 16bit), i8 (integer 8bit), u8 (unsigned 8bit), valid combination are:

|    | 5  | d  | i128  | i64   | u64 | i32   | u32   | i16   | u16   | i8   | u8   |
|----|----|----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|
| p  | ps | pd |       |       |     | pi32  | pu32  | pi16  | pu16  | pi8  | pu8  |
| ер |    |    |       | epi64 |     | epi32 | epu32 | epi16 | epu16 | epi8 | epu8 |
| 5  | SS |    | si128 | si64  |     |       |       |       |       |      |      |

### pi和epi的区别在于MMX处理\_\_mm64使用pi, SSE处理\_\_mm128使用epi。

<suffix> 为操作数的类型,前一个或前两个字母代表这个操作数是packed(p),还是extended packed(ep),还是scaler(s),后面的字母代表数据类型。如下:

s: 单精度浮点数

d: 双精度浮点数

i128: 有符号128bit整数

i64: 有符号64bit整数

u64: 无符号64bit整数

i32: 有符号32bit整数

u32: 无符号32bit整数

i16: 有符号16bit整数

u16: 无符号16bit整数

i8: 有符号8bit整数

u8: 无符号8bit整数


intrin\_op 操作命令还配有一些可选的修饰符,表示一些特殊的作用,比如从内存对齐,逆序加载等

| 可选的修饰符 | 示例        | 描述                                   |
|--------|-----------|--------------------------------------|
| u      | loadu     | Unaligned memory: 对内存未对齐的数据进行操作      |
| S      | subs/adds | Saturate: 饱和计算将考虑内存能够存储的最小/最大值。      |
| h      | hsub/hadd | Horizontally: 在水平方向上做加减法             |
| hi/lo  | mulhi     | 高/低位                                 |
| r      | setr      | Reverse order: 逆序初始化向量               |
| fm     | fmadd     | Fused-Multiply-Add(FMA)运算,单一指令进行三元运算 |

### packed和scaler:

p(packed:包裹指令):该指令对xmm寄存器中的每个元素进行运算,即一次对四个浮点数 (data0~data3)均进行计算;

s(scalar: 标量指令): 该指令对寄存器中的第一个元素进行运算, 即一次只对xmm寄存器中的 data0进行计算。



packed数据从右向左存储,也就是低位到高位存储,如

```
1 double a[2] = {1.0, 2.0};
2 __m128d t = _mm_load_pd(a);
```

### 那么在寄存器中, 就是这样的

```
1 127----063----000
2 | 2.0 | 1.0 |
```

## 内存对齐

u 作为修饰表示着无需内存对齐,根据Intel® Intrinsics Guide介绍:

<u>\_mm\_store\_ps</u>: mem\_addr must be aligned on a 16-byte boundary or a general-protection exception may be generated.

\_mm\_storeu\_ps : mem\_addr does not need to be aligned on any particular boundary.

也就是说不加u的版本需要原数据有16字节内存对齐,否则在读取的时候就会触发边界保护产生异常。内存对齐要求的字节数就是指令需要处理的字节数,而要求内存对齐也是为了能够一次访问就完整地读到数据,从而提升效率。

xx字节对齐的意思是要求数据的地址是xx字节的整数倍,128位宽的SSE要求 **16** 字节内存对齐,而256位宽的AVX函数则是要求 **32** 字节内存对齐。

创建变量时设置N字节对齐可以用:

- 1. declspec(align(N)), MSVC专用关键字
- 2. \_\_attribute\_\_((\_\_aligned\_\_(N))), GCC专用关键字
- 3. alignas(N), C++11关键字, 不过我这里测试只能指定到16, 否则就会warning并且无法生效。

对于new或malloc这种申请的内存也有相应的设置方法:

- 1. \_aligned\_malloc(size, N),包含在<stdlib.h>头文件中,与malloc相比多了一个参数N用于指定内存对齐。注意!用此方法申请的内存需要用 \_aligned\_free()进行释放。
- 2. new((std::align\_val\_t) N), C++17新特性, 需要在GCC7及以上版本使用 -std=c++17 编译选项开启。

结构体对齐:push按照用户定义的n字节对齐, n为1、2、4、8等, pop还原系统默认对齐方式

```
1 #pragma pack(push,n)
2 struct T
3 {
4    //...
5 }
6 #pragma pack(pop)
```

# 函数类型

### 数据传输

### 数据读取

| 操作    | 数 据               | 描述       |
|-------|-------------------|----------|
| loadu | ps pd si128       | 不对齐读取    |
| load  | ss sd ps pd si128 | 对齐读取     |
| load1 | ps pd             | 读取首个数据   |
| loadr | ps pd             | 逆向读取     |
| lddqu | si128             | 读取不对齐的整数 |
| loadl | pi pd             | 读取到低位    |
| loadh | pi pd             | 读取到高位    |

AVX新增: gather maskload


gather 指令从地址不连续的内存中取出多个元素,组成一个向量 maskload根据掩码从内存加载元素,maskload可用来对付末尾不足256位的数据

### 数据设置

| 操作   | 数 据                          | 描述      |
|------|------------------------------|---------|
| set  | ps pd epi64 epi32 epi16 epi8 | 按输入设置   |
| set1 | ps pd epi64 epi32 epi16 epi8 | 全部设置为某值 |
| setr | ps pd epi64 epi32 epi16 epi8 | 反向设置    |

AVX新增: broadcast

把标量拷贝到所有向量中,与set1类似



### 数据存储

| 操作       | 数 据               | 描述          |
|----------|-------------------|-------------|
| storeu   | ps pd si128       | 不对齐读取       |
| store    | ss sd ps pd si128 | 对齐读取        |
| store1   | ps pd             | 读取首个数据      |
| storer   | ps pd             | 逆向读取        |
| storel   | pi pd             | 读取到低位       |
| storeh   | pi pd             | 读取到高位       |
| maskmove | si64 si128        | 根据掩码把数据存到内定 |

AVX新增: maskstore

maskload根据掩码存储数据到内存

avx512才有scatter指令

### 缓存操作

| 操作          | 数 据                 | 描述         |
|-------------|---------------------|------------|
| prefetch    | char*               | 预取数据到缓存层次中 |
| stream      | ps si128 si32 pi pd | 不经过缓存的存储   |
| stream_load | si128               | 不经过缓存的加载   |
| sfence      | void                | 写串行化       |

| lfence      | void  | 读串行化                      |
|-------------|-------|---------------------------|
| mfence      | void  | 读写都串行化                    |
| _mm_clflush | void* | 使包含所有级别的缓存,<br>的缓存行无效并刷新。 |

#### 内存屏障

- 1. 阻止屏障两边的指令重排序
- 2. 强制把写缓冲区/高速缓存中的脏数据等写回主内存,让缓存中相应的数据失效(意思就是确保读到的数据都是内存中的最新的数据,确保数据的有效性)
- Ifence, 是一种Load Barrier 读屏障。在读指令前插入读屏障,可以让高速缓存中的数据失效,重新从主内存加载数据
- sfence, 是一种Store Barrier 写屏障。在写指令之后插入写屏障,能让写入缓存的最新数据写 回到主内存
- mfence, 是一种全能型的屏障, 具备ifence和sfence的能力

#### 内存屏障使用例子

- LoadLoad屏障(读读屏障):对于这样的语句Load1; LoadLoad; Load2,在Load2及后续读取操作要读取的数据被访问前,保证Load1要读取的数据被读取完毕。
- StoreStore屏障(写写屏障):对于这样的语句Store1; StoreStore; Store2,在Store2及后续写入操作执行前,保证Store1的写入操作对其它处理器可见。
- LoadStore屏障(读写屏障): 对于这样的语句Load1; LoadStore; Store2, 在Store2及后续写入操作被刷出前, 保证Load1要读取的数据被读取完毕。
- StoreLoad屏障(写读屏障):对于这样的语句Store1; StoreLoad; Load2,在Load2及后续所有读取操作执行前,保证Store1的写入对所有处理器可见。它的开销是四种屏障中最大的。在大多数处理器的实现中,这个屏障是个万能屏障,兼具其它三种内存屏障的功能。

#### 缓存一致性

CLFLUSH(Cache Line Flush,缓存行刷回)能够把指定缓存行(Cache Line)从所有级缓存中淘汰,若该缓存行中的数据被修改过,则将该数据写入主存。下一次从该缓存行进行读取时,必须再次从主内存中读取。

### 数据获取

| 操作      | 数 据                    | 描述     |
|---------|------------------------|--------|
| extract | epi8 epi16 epi32 epi64 | 依据标签提取 |

movemask ps pd epi8 pi8 判断负数位置


```
1 _mm_movemask_ps(__m128 a)
2 a[0]为负数标记数为 1 otherwise 0
3 a[1]为负数标记数为 2 otherwise 0
4 a[2]为负数标记数为 4 otherwise 0
5 a[3]为负数标记数为 8 otherwise 0
6
7 __m128 a=_mm_setr_ps(-5.0f,10.0f,-325.0625f,81.125f);
8 int cnt=_mm_movemask_ps(a); // cnt=1+0+4+0=5
```

### 读写寄存器

| 内嵌原语                             | 操作         | 对应SSE指令 |
|----------------------------------|------------|---------|
| unsigned int _mm_getcsr(void);   | 返回控制寄存器的内容 | STMXCSR |
| void _mm_setcsr(unsigned int i); | 设置控制寄存器的内容 | LDMXCSR |


## 排列组合

| 操作       | 数 据                          | 描述          |
|----------|------------------------------|-------------|
| shuffle  | ps pd epi64 epi32 epi16 epi8 | 按输入设置       |
| unpackhi | ps pd epi64 epi32 epi16 epi8 | 全部设置为某值     |
| unpacklo | ps pd epi64 epi32 epi16 epi8 | 反向设置        |
| move     | ss sd epi64                  | 复制          |
| movehl   | ps                           | 复制高位        |
| movelh   | ps                           | 复制低位        |
| insert   | epi8 epi16 epi32 epi64 ps    | 依据掩码决定插入元素, |




分别选择ab中的两个64bit数,放入结果中。如imm8为10(2),将会选择a0放到最低位,b1放到最高位。


imm8 使用上与unsigned char类似,但类型一般是int,所以0-7bit才是有效数据位




\_mm\_movehl\_ps




\_mm\_movelh\_ps




\_mm\_unpacklo\_ps




\_mm\_unpackhi\_ps




 $_{\rm mm\_movehdup\_ps}$ 



 $_{\rm mm\_moveldup\_ps}$ 



\_mm\_insert\_ps




```
1 __m128 _mm_insert_ps (__m128 a, __m128 b, const int imm8)
2 int bid = value of bit 6-7 for id
3 float bv = b[bid];
4 bid = value of bit 4-5 for id
5 r[0] = (bid == 0) ? bv : a[0];
6 r[1] = (bid == 1) ? bv : a[1];
7 r[2] = (bid == 2) ? bv : a[2];
8 r[3] = (bid == 3) ? bv : a[3];
9 r[0] = (0x1 \& id == 1) ? 0.0 : r[0];
10 r[1] = (0x2 \& id == 1) ? 0.0 : r[1];
11 r[2] = (0x4 \& id == 1) ? 0.0 : r[2];
12 r[3] = (0x8 \& id == 1) ? 0.0 : r[3];
13 掩码的第 6、7 位决定了取 b 的哪个元素取代 a 中元素,而第 4、5 位决定了 a 的哪个元素被取
  代。
14 例子:
m128 a= mm setr ps(1.0f, -1.0f, 1.5f, 105.5f);
16 __m128 b=_mm_setr_ps(-5.0f,10.0f,-325.0625f,81.125f);
17 __m128 d=_mm_insert_ps(a,b,0xb0);
18 // 0xb0 =10 11 0000 , 10 = 2 表示选b[2]=-325.0625f, 11 = 3 表示a[3] , b[2]插入
  a[3]的位置
19 // d = 1.000000 -1.000000 1.500000 -325.062500
20 // 掩码的低4用来置0 1011 1100 这种情况 a[0]=a[0],a[1]=a[1],a[2]=a[2],a[3]=a[3]
21 // 1011 1110 这种情况 a[0]=a[0],a[1]=0,a[2]=0,a[3]=a[3]
22 // 1011 1111 这种情况 a[0]=0,a[1]=a[1],a[2]=0,a[3]=0
```

### AVX新增: permute

| 数据类型                                                           | 描述                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| _mm_permute_ps/pd _mm256_permute_ps/pd                         | 根据8位控制值从输入向量中选择元素      |
| (2)_mm256_permute4x64_pd/ (2)_mm256_permute4x64_e<br>pi64      | 根据8位控制值从输入向量中选择64位元素   |
| _mm256_permute2f128_ps/pd                                      | 基于8位控制值从两个输入向量中选择128位均 |
| _mm256_permute2f128_si256                                      | 基于8位控制值从两个输入向量中选择128位均 |
| _mm_permutevar_ps/pd _mm256_permutevar_ps/pd                   | 根据整数向量中的位从输入向量中选择元素    |
| (2)_mm256_permutevar8x32_ps (2)_mm256_permutevar8<br>x32_epi32 | 使用整数向量中的索引选择32位元素(浮点系  |

## res = mm256 permute ps(vec, 0b01110100)



### 类型转换

关键字 cvt (convert)

举例:

整数转浮点 \_\_m128 \_mm\_cvtepi32\_ps (\_\_m128i a)

整数转整数 \_\_m128i \_mm\_cvtepi32\_epi64 (\_\_m128i a)

浮点转整数 \_\_m128i \_mm\_cvtps\_epi32 (\_\_m128 a)

浮点转浮点 \_\_m128d \_mm\_cvtps\_pd (\_\_m128 a)

### 数值运算

### 算术型

| 操作   | 数 据                                | 描述     |
|------|------------------------------------|--------|
| add  | ss ps epi8 epi16 epi32 epi64 sd pd | 加      |
| hadd | pd ps epi16 epi32                  | 相邻数据相加 |
| sub  | ss ps epi8 epi16 epi32 epi64 sd pd | 减      |
| hsub | pd ps epi16 epi32                  | 相邻数据相减 |

| addsub | ps pd                                             | 偶数索引减, 奇数索引; |
|--------|---------------------------------------------------|--------------|
| mul    | ss ps epi32 epu32 sd pd                           | 乘            |
| mulhi  | epi16 epu16                                       | 取乘法结果的高位     |
| mullo  | epi16 epi32                                       | 取乘法结果的低位     |
| div    | ss ps sd pd                                       | 除            |
| max    | ss ps epi16 epu8 sd pd epi8 epi32 ep<br>u32 epu16 | 最大值          |
| min    | ss ps epi16 epu8 sd pd epi8 epi32 ep<br>u32 epu16 | 最小值          |
| minpos | epu16                                             | 返回最小值及其索引    |
| rsqrt  | ss ps                                             | 开方的倒数        |
| sqrt   | ss ps sd pd                                       | 开方           |
| ceil   | pd ps sd ss                                       | 向上取整         |
| floor  | pd ps sd ss                                       | 向下取整         |
| abs    | epi8 epi16 epi32                                  | 求绝对值         |
| avg    | epu8 epu16                                        | 求均值          |
| dp     | pd ps                                             | 依据 mask 做乘法  |
| blend  | pd ps epi16                                       | 类似 C 中的三元运算符 |
| blendv | pd ps epi8                                        | 类似 C 中的三元运算符 |
| sign   | epi8 epi16 epi32                                  | 依据参数改变参数符号   |
| sad    | epu8                                              | 计算差的绝对值      |
| round  | pd ps sd ss                                       | 舍入           |
| гср    | ps ss                                             | 求倒数          |
| popent | u32 u64                                           | 求二进制数中为 1 的位 |

AVX新增: FMA 指令

| 操作     | 数 据         | 描述         |
|--------|-------------|------------|
| fmadd  | ss sd ps pd | 乘加(a*b+c)  |
| fnmadd | ss sd ps pd | c-a*b      |
| fmsub  | ss sd ps pd | 乘减 (a*b-c) |
| fnmsub | ss sd ps pd | -(a*b+c)   |

### 逻辑运算型

| 操作     | 数 据               | 描述         |
|--------|-------------------|------------|
| and    | ps si128          | 与          |
| andnot | ps si128          | 前一参数取反再与后一 |
| xor    | ps si128 pd       | 异或         |
| or     | ps si128          | 或          |
| sra    | epi16 epi32       | 算术右移       |
| srl    | epi16 epi32 epi64 | 逻辑右移       |
| sll    | epi16 epi32 epi64 | 左移         |

不直接支持 非 ,但可以通过 andnot 实现,以 si128 为例,展示 andnot 操作的定义如下:

```
1 __m128i _mm_andnot_si128(__m128i a, __m128i b);
2 r = (~a) & b;
3 如果 b 的位模式为全 1, 那么 andnot 就实现了 not 运算。
```

### 比较

| 操作             | 数 据         | 描述          |
|----------------|-------------|-------------|
| cmp            | pd ps sd ss | 比较          |
| test_all_ones  | /           | 测试是否所有位都是 1 |
| test_all_zeros | /           | 测试和掩码的位与结果; |
|                |             |             |

| cmpeq  | ss ps epi8 epi16 epi32 sd pd epi64 | 比较是否相等 |
|--------|------------------------------------|--------|
| cmplt  | ss ps sd pd                        | 测试是否小于 |
| cmple  | ss ps sd pd                        | 小于等于   |
| cmpgt  | ss ps epi8 epi16 epi32 sd pd epi64 | 大于     |
| cmpge  | ss ps sd pd                        | 大于等于   |
| cmpneq | ss ps sd pd                        | 不等于    |
| cmpnlt | ss ps sd pd                        | 不小于    |
| cmpngt | ss ps sd pd                        | 不大于    |
| cmpnge | ss ps sd pd                        | 不大于等于  |
| cmpnle | ss ps sd pd                        | 不小于等于  |

比较指令返回的结果是掩码,即如果比较成立的话,则对应位置的值为 1, 否则为 0。 下面给出通用的 cmp 指令定义,其他的 cmp\* 指令的语义都可归为 cmp 的某种特殊情况。

```
1 __m128 _mm_cmp_ps(__m128 a, __m128 b, const int mask)
2 r[0] = (a[0] op b[0]) ? oxfffffffff:0;
3 r[1] = (a[1] op b[1]) ? oxfffffffff:0;
4 r[2] = (a[2] op b[2]) ? oxfffffffff:0;
5 r[3] = (a[3] op b[3]) ? oxfffffffff:0;
6 其中 mask 的数值表示了执行的具体比较操作(op)
```

# 常用编译制导语句

- #pragma ivdep :告诉编译器,下面的循环中没有变量依赖关系
- #pragma vector aligned :提示编译器进行向量化,并且编译器将使用对齐的数据存取指令
- #pragma vector temporal :提示编译器进行向量化,并且数据从内存中先取到 Cache 再读写
- #pragma vector nontemporal :提示编译器进行向量化,并且数据不经过 Cache,直接从内存进行读写
  - 如果不指定是 temporal 还是 nontemporal , 编译器会自动决定。
- #pragma simd :要求编译器进行向量化

• #pragma prefetch var:hint:distance : KNC only, 指示编译器进行预取。 var 指定要预取的数组; hint 选 0 表示取到 L1 Cache, 1 表示取到 L2 Cache; distance 表示提前多少个向量单元进行预取, 比如其取值为 8 时,则提前 8 16 个 float 或者 8 8 个 double 进行预取。

除了编译制导语句,也可以使用 Intrinsic 进行手动预取。函数是 void \_mm\_prefetch(char const\*address, int hint) , address 是要预取回来的数据的头地址, hint 同制导语句含义。在手动预取时,需要设置 -opt-prefetch=0 或 #pragma noprefetch 以关闭编译器预取,避免发生不可知的冲突。

• #pragma unroll(<UNROLL\_NUM>) :提示编译器进行 <UNROLL\_NUM> 路循环展开,因为太短的循环体不利于进行指令调度。

#### 下面是一个等效 Demo:

```
1 for (int i = 0; i < N; i += 4) // 假设 N 是 4 的倍数
2 {
3     y[i    ] += alpha * x[i];
4     y[i + 1] += alpha * x[i + 1];
5     y[i + 2] += alpha * x[i + 2];
6     y[i + 3] += alpha * x[i + 3];
7 }
8 // 上面的代码等效于下面的代码
9 #pragma unroll(4)
10 for (int i = 0; i < N; i++)
11     y[i] += alpha * x[i];
```

# 附录

### 指令集特性

| 指令集 | 特性                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MMX | 向量定点运算,与x87浮点共用寄存器组,使<br>U数据                                                                    |
| SSE | <ol> <li>添加8个128位寄存器XMM0~MMX7</li> <li>操作4个单精度浮点数</li> <li>支持打包(Packed)和标量(Scaler)操作</li> </ol> |
| SSE | 1.8个128位XMM寄存器扩展为16个(2003年                                                                      |

|        | <ul><li>2.添加整数向量运算</li><li>3.支持双精度浮点向量运算</li><li>4.添加缓存控制指令</li><li>5.添加浮点数到整数的转换指令</li></ul> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSE3   | 1. 寄存器内水平操作,例如打包在一个128位/<br>2个64位整数,可以利用新指令对这两个整数过<br>2. 多线程优化指令,在超线程下提高性能                    |
| SSE4   | 1. STTNI(String and Text New Instructions 发者处理字符搜索和比较,旨在加速对XML文件 2. CRC32指令,帮助计算循环冗余校验值       |
| AVX    | 16个128位XMM寄存器扩展为16个256位YM                                                                     |
| AVX2   | 256位整型数据的支持,三运算指令(3-Opers)                                                                    |
| AVX512 | 16个256位YMM寄存器扩展为32个512位ZM                                                                     |

## cpuid查看硬件指令集

```
1 // InstructionSet.cpp
2 // Compile by using: cl /EHsc /W4 InstructionSet.cpp
3 // processor: x86, x64
4 // Uses the __cpuid intrinsic to get information about
5 // CPU extended instruction set support.
7 #include <iostream>
8 #include <vector>
9 #include <bitset>
10 #include <array>
11 #include <string>
12 #include <intrin.h>
13
14 class InstructionSet
15 {
      // forward declarations
16
17
      class InstructionSet_Internal;
18
19 public:
      // getters
20
      static std::string Vendor(void) { return CPU_Rep.vendor_; }
21
      static std::string Brand(void) { return CPU_Rep.brand_; }
```

```
23
       static bool SSE3(void) { return CPU Rep.f 1 ECX [0]; }
24
       static bool PCLMULQDQ(void) { return CPU Rep.f 1 ECX [1]; }
25
       static bool MONITOR(void) { return CPU Rep.f 1 ECX [3]; }
26
       static bool SSSE3(void) { return CPU Rep.f 1 ECX [9]; }
27
       static bool FMA(void) { return CPU_Rep.f_1_ECX_[12]; }
28
       static bool CMPXCHG16B(void) { return CPU Rep.f 1 ECX [13]; }
29
       static bool SSE41(void) { return CPU Rep.f 1 ECX [19]; }
30
       static bool SSE42(void) { return CPU_Rep.f_1_ECX_[20]; }
31
       static bool MOVBE(void) { return CPU Rep.f 1 ECX [22]; }
32
       static bool POPCNT(void) { return CPU_Rep.f_1_ECX_[23]; }
33
       static bool AES(void) { return CPU Rep.f 1 ECX [25]; }
34
       static bool XSAVE(void) { return CPU_Rep.f_1_ECX_[26]; }
35
       static bool OSXSAVE(void) { return CPU_Rep.f_1_ECX_[27]; }
36
       static bool AVX(void) { return CPU_Rep.f_1_ECX_[28]; }
37
       static bool F16C(void) { return CPU_Rep.f_1_ECX_[29]; }
38
       static bool RDRAND(void) { return CPU_Rep.f_1_ECX_[30]; }
39
40
       static bool MSR(void) { return CPU_Rep.f_1_EDX_[5]; }
41
42
       static bool CX8(void) { return CPU_Rep.f_1_EDX_[8]; }
       static bool SEP(void) { return CPU_Rep.f_1_EDX_[11]; }
43
       static bool CMOV(void) { return CPU_Rep.f_1_EDX_[15]; }
44
       static bool CLFSH(void) { return CPU_Rep.f_1_EDX_[19]; }
45
       static bool MMX(void) { return CPU_Rep.f_1_EDX_[23]; }
46
       static bool FXSR(void) { return CPU Rep.f 1 EDX [24]; }
47
       static bool SSE(void) { return CPU_Rep.f_1_EDX_[25]; }
48
       static bool SSE2(void) { return CPU Rep.f 1 EDX [26]; }
49
50
       static bool FSGSBASE(void) { return CPU_Rep.f_7_EBX_[0]; }
51
       static bool BMI1(void) { return CPU_Rep.f_7_EBX_[3]; }
52
53
       static bool HLE(void) { return CPU_Rep.isIntel_ && CPU_Rep.f_7_EBX_[4]; }
       static bool AVX2(void) { return CPU_Rep.f_7_EBX_[5]; }
54
       static bool BMI2(void) { return CPU_Rep.f_7_EBX_[8]; }
55
       static bool ERMS(void) { return CPU Rep.f 7 EBX [9]; }
56
       static bool INVPCID(void) { return CPU_Rep.f_7_EBX_[10]; }
57
       static bool RTM(void) { return CPU_Rep.isIntel_ && CPU_Rep.f_7_EBX_[11];
58
  }
       static bool AVX512F(void) { return CPU_Rep.f_7_EBX_[16]; }
59
       static bool RDSEED(void) { return CPU_Rep.f_7_EBX_[18]; }
60
       static bool ADX(void) { return CPU_Rep.f_7_EBX_[19]; }
61
       static bool AVX512PF(void) { return CPU Rep.f 7 EBX [26]; }
62
       static bool AVX512ER(void) { return CPU_Rep.f_7_EBX_[27]; }
63
       static bool AVX512CD(void) { return CPU Rep.f 7 EBX [28]; }
64
       static bool SHA(void) { return CPU Rep.f 7 EBX [29]; }
65
66
       static bool PREFETCHWT1(void) { return CPU Rep.f 7 ECX [0]; }
67
68
      static bool LAHF(void) { return CPU Rep.f 81 ECX [0]; }
69
```

```
static bool LZCNT(void) { return CPU Rep.isIntel &&
   CPU Rep.f 81 ECX [5]; }
       static bool ABM(void) { return CPU Rep.isAMD && CPU Rep.f 81 ECX [5]; }
71
       static bool SSE4a(void) { return CPU Rep.isAMD && CPU Rep.f 81 ECX [6];
72
   }
       static bool XOP(void) { return CPU Rep.isAMD && CPU Rep.f 81 ECX [11]; }
73
       static bool TBM(void) { return CPU Rep.isAMD && CPU Rep.f 81 ECX [21]; }
74
75
       static bool SYSCALL(void) { return CPU Rep.isIntel &&
76
   CPU Rep.f 81 EDX [11]; }
       static bool MMXEXT(void) { return CPU_Rep.isAMD_ &&
77
   CPU Rep.f 81 EDX [22]; }
       static bool RDTSCP(void) { return CPU_Rep.isIntel_ &&
78
   CPU Rep.f 81 EDX [27]; }
       static bool _3DNOWEXT(void) { return CPU_Rep.isAMD_ &&
79
   CPU Rep.f 81 EDX [30]; }
       static bool _3DNOW(void) { return CPU_Rep.isAMD_ &&
80
   CPU Rep.f 81 EDX [31]; }
81
82 private:
83
       static const InstructionSet_Internal CPU_Rep;
84
       class InstructionSet_Internal
85
       {
86
       public:
87
            InstructionSet_Internal()
88
                : nIds { 0 },
89
               nExIds_{ 0 },
90
               isIntel_{ false },
91
                isAMD { false },
92
               f_1_ECX_{ 0 },
93
               f_1_EDX_{ 0 },
94
               f_7_EBX_{ 0 },
95
               f_7_ECX_{ 0 },
96
               f_81_ECX_{ 0 },
97
               f_81_EDX_{ 0 },
98
               data_{},
99
               extdata_{}
100
           {
101
               //int cpuInfo[4] = {-1};
102
                std::array<int, 4> cpui;
103
104
               // Calling cpuid with 0x0 as the function id argument
105
               // gets the number of the highest valid function ID.
106
                cpuid(cpui.data(), 0);
107
               nIds = cpui[0];
108
109
               for (int i = 0; i \le nIds; ++i)
110
```

```
111
                {
                     cpuidex(cpui.data(), i, 0);
112
                    data_.push_back(cpui);
113
                }
114
115
                // Capture vendor string
116
                char vendor[0x20];
117
                memset(vendor, 0, sizeof(vendor));
118
                *reinterpret cast<int*>(vendor) = data [0][1];
119
                *reinterpret cast<int*>(vendor + 4) = data [0][3];
120
                *reinterpret_cast<int*>(vendor + 8) = data_[0][2];
121
                vendor = vendor;
122
                if (vendor_ == "GenuineIntel")
123
                {
124
125
                    isIntel_ = true;
126
                }
                else if (vendor_ == "AuthenticAMD")
127
                {
128
                    isAMD_ = true;
129
130
                }
131
132
                // load bitset with flags for function 0x00000001
                if (nIds_ >= 1)
133
                {
134
                    f_1_{ECX} = data_[1][2];
135
                    f_1_{EDX} = data_[1][3];
136
137
                }
138
                // load bitset with flags for function 0x00000007
139
                if (nIds_ >= 7)
140
                {
141
                    f_7_{EBX} = data_[7][1];
142
                    f_7_{ECX} = data_[7][2];
143
                }
144
145
                // Calling __cpuid with 0x80000000 as the function_id argument
146
                // gets the number of the highest valid extended ID.
147
                __cpuid(cpui.data(), 0x80000000);
148
                nExIds_ = cpui[0];
149
150
                char brand[0x40];
151
                memset(brand, 0, sizeof(brand));
152
153
                for (int i = 0x80000000; i \le nExIds; ++i)
154
155
                {
                     cpuidex(cpui.data(), i, 0);
156
                    extdata_.push_back(cpui);
157
                }
158
```

```
159
                // load bitset with flags for function 0x80000001
160
                if (nExIds  >= 0x80000001) 
161
                {
162
                    f 81 ECX = extdata [1][2];
163
                    f_81_EDX_ = extdata_[1][3];
164
                }
165
166
                // Interpret CPU brand string if reported
167
                if (nExIds  >= 0 \times 800000004 )
168
169
                {
                    memcpy(brand, extdata [2].data(), sizeof(cpui));
170
                    memcpy(brand + 16, extdata_[3].data(), sizeof(cpui));
171
                    memcpy(brand + 32, extdata [4].data(), sizeof(cpui));
172
                    brand = brand;
173
174
                }
            };
175
176
            int nIds;
177
            int nExIds_;
178
179
            std::string vendor_;
180
            std::string brand_;
            bool isIntel;
181
            bool isAMD ;
182
            std::bitset<32> f 1 ECX ;
183
            std::bitset<32> f_1_EDX_;
184
            std::bitset<32> f_7_EBX ;
185
            std::bitset<32> f_7_ECX_;
186
            std::bitset<32> f_81_ECX_;
187
188
            std::bitset<32> f 81 EDX ;
            std::vector<std::array<int, 4>> data_;
189
            std::vector<std::array<int, 4>> extdata ;
190
        };
191
192 };
193
194 // Initialize static member data
195 const InstructionSet::InstructionSet_Internal InstructionSet::CPU_Rep;
196
197 // Print out supported instruction set extensions
198 int main()
199 {
        auto& outstream = std::cout;
200
201
        auto support message = [&outstream](std::string isa feature, bool
202
   is supported) {
            outstream << isa feature << (is supported ? " supported" : " not
203
    supported") << std::endl;</pre>
        };
204
```

```
205
206
        std::cout << InstructionSet::Vendor() << std::endl;</pre>
        std::cout << InstructionSet::Brand() << std::endl;</pre>
207
208
        support message("3DNOW",
                                        InstructionSet:: 3DNOW());
209
        support message("3DNOWEXT",
                                        InstructionSet:: 3DNOWEXT());
210
        support message("ABM",
                                        InstructionSet::ABM());
211
        support message("ADX",
                                        InstructionSet::ADX());
212
        support message("AES",
                                        InstructionSet::AES());
213
        support message("AVX",
                                        InstructionSet::AVX());
214
        support message("AVX2",
                                        InstructionSet::AVX2());
215
        support message("AVX512CD",
                                        InstructionSet::AVX512CD());
216
        support_message("AVX512ER",
                                        InstructionSet::AVX512ER());
217
        support message("AVX512F",
                                        InstructionSet::AVX512F());
218
        support message("AVX512PF",
                                        InstructionSet::AVX512PF());
219
220
        support message("BMI1",
                                        InstructionSet::BMI1());
        support message("BMI2",
                                        InstructionSet::BMI2());
221
        support message("CLFSH",
                                        InstructionSet::CLFSH());
222
        support message("CMPXCHG16B",
                                        InstructionSet::CMPXCHG16B());
223
        support_message("CX8",
                                        InstructionSet::CX8());
224
225
        support message("ERMS",
                                        InstructionSet::ERMS());
        support message("F16C",
226
                                        InstructionSet::F16C());
        support message("FMA",
                                        InstructionSet::FMA());
227
        support_message("FSGSBASE",
                                        InstructionSet::FSGSBASE());
228
        support message("FXSR",
                                        InstructionSet::FXSR());
229
230
        support_message("HLE",
                                        InstructionSet::HLE());
        support message("INVPCID",
                                        InstructionSet::INVPCID());
231
        support message("LAHF",
                                        InstructionSet::LAHF());
232
        support_message("LZCNT",
                                        InstructionSet::LZCNT());
233
        support message("MMX",
                                        InstructionSet::MMX());
234
        support_message("MMXEXT",
                                        InstructionSet::MMXEXT());
235
        support_message("MONITOR",
                                        InstructionSet::MONITOR());
236
        support_message("MOVBE",
                                        InstructionSet::MOVBE());
237
        support message("MSR",
                                        InstructionSet::MSR());
238
        support message("OSXSAVE",
                                        InstructionSet::OSXSAVE());
239
        support_message("PCLMULQDQ",
240
                                        InstructionSet::PCLMULQDQ());
        support_message("POPCNT",
                                        InstructionSet::POPCNT());
241
        support_message("PREFETCHWT1",
242
                                        InstructionSet::PREFETCHWT1());
        support message("RDRAND",
                                        InstructionSet::RDRAND());
243
244
        support_message("RDSEED",
                                        InstructionSet::RDSEED());
        support message("RDTSCP",
                                        InstructionSet::RDTSCP());
245
        support message("RTM",
                                        InstructionSet::RTM());
246
        support message("SEP",
                                        InstructionSet::SEP());
247
        support message("SHA",
                                        InstructionSet::SHA());
248
        support message("SSE",
                                        InstructionSet::SSE());
249
        support_message("SSE2",
                                        InstructionSet::SSE2());
250
251
        support message("SSE3",
                                        InstructionSet::SSE3());
        support message("SSE4.1",
                                        InstructionSet::SSE41());
252
```

```
support message("SSE4.2",
                                        InstructionSet::SSE42());
253
254
        support message("SSE4a",
                                        InstructionSet::SSE4a());
        support_message("SSSE3",
                                        InstructionSet::SSSE3());
255
        support message("SYSCALL",
                                        InstructionSet::SYSCALL());
256
       support message("TBM",
                                        InstructionSet::TBM());
257
        support message("XOP",
258
                                        InstructionSet::XOP());
259
       support message("XSAVE",
                                        InstructionSet::XSAVE());
260 }
```

## 内存对齐规则

- a.结构体中的第一个成员在与结构体变量偏移量为0的地址处, 结构体首地址默认按自然对齐数对齐
- b.其它成员变量要对齐到一个名叫对齐数的整数倍的地址处.补充:对齐数=编译器默认的一个对齐数与该结构体中的成员变量大小中的较小值.vs默认对齐数为8. **32位系统自然对齐数为4字节,64位系统自然对齐数为8字节**。
- c.结构体总大小为最大对齐数(每个成员变量都有一个对齐数)的整数倍.
- d.如果存在了嵌套结构体的情况,嵌套的结构体则对齐到自己的成员变量中最大对齐数的整数倍处, 包含该嵌套结构体的结构体大小为其成员变量(包含嵌套结构体)最大对齐数的整数倍

```
1 typedef struct
2 {
3
      char a;
4
      short b;
      int c;
6 } TestStruct1;
7
8 typedef struct
9 {
10
      char a;
11
      int c;
      short b;
12
13 } TestStruct2;
```

- (1) 结构体1 a地址为结构体首地址, b为short类型, 对齐字节数为2, 应该偏离首地址2字节的倍数, int是4字节, 应该偏离4字节地址的倍数
  - (2) 结构体1最大的成员是int类型4字节,按照规则c,结构体1的大小为8字节

| 相对起始地址的偏移量 | 成员位置  |
|------------|-------|
| 0          | char  |
| 1          |       |
| 2          | abart |
| 3          | short |
| 4          |       |
| 5          | int   |
| 6          | int   |
| 7          |       |

- (3) 结构体2 a地址为结构体首地址, int是4字节, 应该偏离4字节地址的倍数, 所以偏移量是4, b为short类型, 对齐字节数为2, 应该偏离首地址2字节的倍数, 所以放在8
  - (4) 结构体2最大的成员是int类型4字节,按照规则c,结构体2的大小为12字节

| 相对起始地址的偏移量 | 成员位置    |
|------------|---------|
| 0          | char    |
| 1          |         |
| 2          |         |
| 3          |         |
| 4          |         |
| 5          |         |
| 6          | int     |
| 7          |         |
| 8          | ala and |
| 9          | short   |
| 10         |         |
| 11         |         |

### 改变结构体对齐系数

| 相对起始地址的偏移量              | 对齐系数: 8 |      | 对齐系数: 2 |      | 对齐系数: 1 |      |
|-------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
| 1470世紀世紀101年101年101年10日 | 成员位置    | 数值   | 成员位置    | 数值   | 成员位置    | 数值   |
| 0                       | char    | 0x11 | char    | 0x11 | char    | 0x11 |
| 1                       |         | 0x55 |         | 0xdf | chart   | 0x22 |
| 2                       | abort   | 0x22 | short   | 0x22 | short   | 0x22 |
| 3                       | short   | 0x22 | short   | 0x22 |         | 0x33 |
| 4                       |         | 0x33 |         | 0x33 | int     | 0x33 |
| 5                       | int     | 0x33 | int     | 0x33 | int     | 0x33 |
| 6                       | int     | 0x33 | int     | 0x33 |         | 0x33 |
| 7                       |         | 0x33 |         | 0x33 |         |      |
| TestStruct1 长度          | 8       |      | 8       |      | 7       |      |

| 相对起始地址的偏移量     | 对齐系数: 8 |      | 对齐系数: 2 |      | 对齐系数: 1 |      |      |
|----------------|---------|------|---------|------|---------|------|------|
| 有外起如地址的柵抄里     | 成员位置    | 数值   | 成员位置    | 数值   | 成员位置    | 数值   |      |
| 0              | char    | 0x11 | char    | 0x11 | char    | 0x11 |      |
| 1              |         | 0x7f |         | 0x00 |         | 0x33 |      |
| 2              |         | 0x00 |         | 0x33 | ine     | 0x33 |      |
| 3              |         | 0x00 | ina     | 0x3  | 0x33    | int  | 0x33 |
| 4              |         | 0x33 | int     | 0x33 |         | 0x33 |      |
| 5              | int     | 0x33 |         | 0x33 | short   | 0x22 |      |
| 6              | int     | 0x33 | short   | 0x22 | SHOIL   | 0x22 |      |
| 7              |         | 0x33 | short   | 0x22 |         |      |      |
| 8              | short   | 0x22 |         |      |         |      |      |
| 9              | SHOLL   | 0x22 |         |      |         |      |      |
| 10             |         | 0x00 |         |      |         |      |      |
| 11             |         | 0x00 |         |      |         |      |      |
| TestStruct2 长度 | 1       | 2    | 8       |      | 7       |      |      |

此外结构体变量不是自然对齐的;

如果一个变量的内存地址正好是这个变量的长度的整数倍,那么这个变量就是自然对齐的。 char , short , int , double 等基本类型变量是自然对齐的:

数组类型是依据其元素类型对齐:如果第一个元素可以对齐,那么后面的元素自然也可以对齐;如果第一个元素不可以对齐,那么后面的元素无法保证对齐。

如果数组元素是基本类型,那么这个数组后面的元素是可以对齐的;如果数组元素是构造类型,那么这个数组的元素就不保证对齐了。

## 动态内存-字节对齐

C11

```
1 void * aligned_alloc (size_t alignment, size_t size)
2 void free(void *ptr)
```

#### **POSIX**

```
1 int posix_memalign (void **memptr, size_t alignment, size_t size)
2 void free(void *ptr)
```

#### window

```
void * _aligned_malloc(size_t size, size_t alignment);
```

```
2 void _aligned_free(void *ptr)
```

#### 英特尔

```
1 void* _mm_malloc (int size, int align)
2 void _mm_free (void *p)
```

#### C++17

```
1 int* p = new((std::align_val_t) 64) int[100];
2 delete[] p;
```

#### 手写

```
1 #include<iostream>
3 void* aligned_malloc(size_t size, int alignment)
4 {
5
     // 分配足够的内存,这里的算法很经典,早期的STL中使用的就是这个算法
6
     // 首先是维护FreeBlock指针占用的内存大小
7
8
      const int pointerSize = sizeof(void*);
9
     // alignment - 1 + pointerSize这个是FreeBlock内存对齐需要的内存大小
10
     // 前面的例子sizeof(T) = 20, __alignof(T) = 16,
11
     // g MaxNumberOfObjectsInPool = 1000
12
     // 那么调用本函数就是alignedMalloc(1000 * 20, 16)
13
     // 那么alignment - 1 + pointSize = 19
14
     const int requestedSize = size + alignment - 1 + pointerSize;
15
16
     // 分配的实际大小就是20000 + 19 = 20019
17
     void* raw = malloc(requestedSize);
18
19
      // 这里实Pool真正为对象实例分配的内存地址
20
      uintptr_t start = (uintptr_t)raw + pointerSize;
21
      // 向上舍入操作
22
     // 解释一下, ALIGN - 1指明的是实际内存对齐的粒度
23
     // 例如 ALIGN = 8时, 我们只需要7就可以实际表示8个数(0~7)
24
     // 那么~( ALIGN - 1)就是进行舍入的粒度
25
     // 我们将(bytes) + __ALIGN-1)就是先进行进位, 然后截断
26
      // 这就保证了我是向上舍入的
27
      // 例如byte = 100, __ALIGN = 8的情况
28
```

```
29
      // \sim (ALIGN - 1) = (1 000)B
30
      // ((bytes) + ALIGN-1) = (1 101 011)B
      // (((bytes) + ALIGN-1) & \sim( ALIGN - 1)) = (1 101 000 )B = (104)D
31
      // 104 / 8 = 13, 这就实现了向上舍入
32
     // 对于byte刚好满足内存对齐的情况下, 结果保持byte大小不变
33
     // 记得《Hacker's Delight》上面有相关的计算
34
     // 这个表达式与下面给出的等价
35
     // ((((bytes) + _ALIGN - 1) * _ALIGN) / _ALIGN)
36
     // 但是SGI STL使用的方法效率非常高
37
     void* aligned = (void*)((start + alignment - 1) & ~(alignment - 1));
38
39
     // 这里维护一个指向malloc()真正分配的内存
40
     *(void**)((uintptr_t)aligned - pointerSize) = raw;
41
42
     // 返回实例对象真正的地址
43
44
     return aligned;
45 }
46
47
48 // 这里是内部维护的内存情况
49 //
                     这里满足内存对齐要求
50 //
51 // -----
52 // | 内存对齐填充 | 维护的指针 | 对象1 | 对象2 | 对象3 | ..... | 对象n |
53 // -----
54 // ^
                       | 指向malloc()分配的地址起点
55 // |
56 // -----
57 template<typename T>
58 void aligned_free(T * aligned_ptr)
59 {
60
     if (aligned_ptr)
61
         free(((T**)aligned_ptr)[-1]);
62
63
     }
64 }
65
66 bool isAligned(void* data, int alignment)
67 {
     // 又是一个经典算法,参见<Hacker's Delight>
68
     return ((uintptr t)data & (alignment - 1)) == 0;
69
70 }
71
72 void main() {
73
     int totalsize = 10;
     int* data = (int*)aligned malloc(sizeof(int)*totalsize, 32);
74
75
     if (isAligned(data, 32)) {
76
```

```
std::cout << "isAligned\n";</pre>
77
78
       }
       memset(data, 0, sizeof(int)*totalsize);
79
       data[5] = 1;
80
81
       for (int i = 0; i < totalsize; i++) {</pre>
82
            std::cout << data[i] << " ";
83
       }
84
       std::cout << "\n";</pre>
85
       aligned free<int>(data);
86
       std::cout << "aligned_free\n";</pre>
87
       while(1){}
88
89 }
```

```
1 #include <memory>
2
3 void* aligned_malloc(size_t size, size_t alignment)
4 {
5
      size_t offset = alignment - 1 + sizeof(void*);
      void * originalP = malloc(size + offset);
6
      size_t originalLocation = reinterpret_cast<size_t>(originalP);
7
      size t realLocation = (originalLocation + offset) & ~(alignment - 1);
8
      void * realP = reinterpret_cast<void*>(realLocation);
9
      size_t originalPStorage = realLocation - sizeof(void*);
10
      *reinterpret_cast<void**>(originalPStorage) = originalP;
11
      return realP;
12
13 }
14
15 void aligned free(void* p)
16 {
      size_t originalPStorage = reinterpret_cast<size_t>(p) - sizeof(void*);
17
      free(*reinterpret_cast<void**>(originalPStorage));
18
19 }
20
21 int main()
22 {
      void * p = aligned_malloc(1024, 64);
23
      printf("0x%p\n", p);
24
      aligned free(p);
25
      return 0;
26
27 }
28
```

## 获取\_\_m128i的数据

获取8bit整数使用:

```
1 #define _mm_extract_epi8(x, imm) \
2 ((((imm) & 0x1) == 0) ? \
3 _mm_extract_epi16((x), (imm) >> 1) & 0xff : \
4 _mm_extract_epi16(_mm_srli_epi16((x), 8), (imm) >> 1))
```

#### 获取16bit整数使用:

```
1 int _mm_extract_epi16(__m128i a, int imm)
```

#### 获取32bit整数使用:

```
#define _mm_extract_epi32(x, imm) \
2 _mm_cvtsi128_si32(_mm_srli_si128((x), 4 * (imm)))
```

#### 获取64bit整数使用:

```
1 #define _mm_extract_epi64(x, imm) \
2 _mm_cvtsi128_si64(_mm_srli_si128((x), 8 * (imm)))
```

其中的imm, 是数字的下标


## 硬件内存屏障

#### 防止乱序

sfence


store fence 在 sfence 指令前面的写操作必须在 sfence 指令后边的写操作前完成

如图:如果没有 sfence,是不能保证操作 1 在操作 2 执行前就执行完的,有了 sfence 才能保证操作 1 和操作 2 的顺序



#### lfence


load fence 指令前的读操作必须在 lfence 指令后边的读操作执行前执行



#### mfence

mix fence 是集合了 sfence 和 lfence 的所有作用于一身,mfence 前边的读写操作必须在 mfence 后边读写操作开始之前完成

如图: mfence 可以保证 在执行读操作 2 和写操作 2 之前 必须执行完读操作 1 和写操作 1




### 内存屏障使用例子

### LoadLoad 屏障

保证读操作的顺序, LoadLoad 前边的读操作必须在 LoadLoad 后边的读操作前完成

如图: LoadLoad 能保证 读操作 2 和者读操作 3 执行前 必须执行完读操作 0 和读操作 1




StoreStore 屏障

对比 LoadLoad 保证写操作有序




LoadStroe 屏障

对比 LoadLoad 保证读操作和写操作有序



StoreLoad 屏障

对比 LoadLoad 保证写操作和读操作有序



# 计算pi

```
1 #include<iostream>
2
3 #include <time.h>
4 #if _WIN32
5 #include <intrin.h>
6 #include <Windows.h>
7 #endif
8 #if __linux__
```

```
9 #include <immintrin.h>
10 #include <sys/time.h>
11 #endif
12
13
14 #include <random>
15 #include <time.h>
17 using std::default random engine;
18 using std::uniform_real_distribution;
19
20 using namespace std;
21
22 #if(1)
23 #define Print TAG "HPC AVX2"
24 #define Debug_info(fmt,...) {printf("%s info -[fun:%-25.25s
  line:%05d: ]:",Print_TAG,__FUNCTION__,_LINE__);printf(fmt,##__VA_ARGS__);}
25
26 #if _WIN32
27
28 #define TINIT \
29
      LARGE_INTEGER cpu_freqence; \
      LARGE INTEGER start; \
30
31
     LARGE_INTEGER end; \
     double run time = 0.0; \
32
33
      QueryPerformanceFrequency(&cpu_freqence);
34
35 #define TIC \
    QueryPerformanceCounter(&start);
36
37
38 #define TOC(x) \
39
      QueryPerformanceCounter(&end); \
      run_time = (((end.QuadPart - start.QuadPart) * 1000.0f) /
40
  cpu fregence.QuadPart); \
      Debug_info("%s taskes %f ms\r\n", x, run_time);
41
42
43 #elif __linux
44 #define TINIT \
      struct timeval start, stop; \
45
46
      double elapsed_time;
47
48 #define TIC \
      gettimeofday(&start, NULL);
49
50
51 #define TOC(x) \
     gettimeofday(&stop, NULL); \
52
53
     elapsed_time = (stop.tv_sec - start.tv_sec) * 1000. + \
      (stop.tv_usec - start.tv_usec) / 1000.; \
54
```

```
Debug info("%s taskes %f ms\r\n", x, elapsed time);
 55
 56
 57 #else
 58
 59 #define TINIT
 60 #define TIC
 61 #define TOC(x)
 62
 63 #endif
 64 #endif
 65
 66
 67 /* 计算pi */
 68
 69 //正常的逐个累加运算
 70 double compute_pi_naive(size_t dt) {
 71
        double pi = 0.0;
 72
 73
 74
        double delta = 1.0 / dt;
 75
        for (size_t i = 0; i < dt; i++) {
 76
 77
            double x = (double)i / dt;
 78
 79
            pi += delta / (1 + x * x);
 80
 81
        return pi * 4.0;
 82
 83 }
 84
 85
 86 double compute_pi_sim256(size_t dt) {
 87
        alignas(32) double pi = 0.0;
 88
 89
        alignas(32) double delta = 1.0 / dt;
 90
 91
        __m256d ymm0, ymm1, ymm2, ymm3, ymm4;
 92
 93
        ymm0 = _mm256_set1_pd(1.0);
 94
 95
        ymm1 = _mm256_set1_pd(delta);
 96
 97
        ymm2 = mm256 \text{ set pd}(0.0, \text{ delta, delta * 2, delta * 3});
 98
99
        ymm4 = mm256 setzero pd();
100
101
        for (int i = 0; i < dt - 4; i += 4) {
102
```

```
103
104
            ymm3 = mm256 set1 pd(i*delta);
105
            ymm3 = _mm256_add_pd(ymm3, ymm2);// 构造 x
106
107
108
            ymm3 = mm256 mul pd(ymm3, ymm3);// 构造 x^2
109
            ymm3 = _mm256_add_pd(ymm0, ymm3);// 构造 1 + x^2
110
111
            ymm3 = _mm256_div_pd(ymm1, ymm3);// 构造 delta / ( 1 + x^2 )
112
113
            ymm4 = mm256 add pd(ymm4, ymm3);// 叠加结果
114
        }
115
116
        alignas(32) double tmp[4];
117
118
        _mm256_store_pd(tmp, ymm4);
119
        pi += tmp[0] + tmp[1] + tmp[2] + tmp[3];
120
121
122
        return pi * 4.0;
123 }
124
125
126 int main() {//test_cal_pi
127
128
        TINIT;
129
        size_t dt = 134217728;
130
131
        double result1, result2;
132
133
        //普通函数计时
134
135
        TIC;
        result1 = compute_pi_naive(dt);
136
        TOC("naive")
137
        cout << "naive: " << result1 << endl;</pre>
138
139
140
        //simd256计时
        TIC;
141
142
        result2 = compute_pi_sim256(dt);
143
        TOC("simd256")
        cout << "simd256: " << result2 << endl;</pre>
144
145
146
        return 0;
147
148 }
149
```

## 指令测试

```
1 #include <stdio.h>
 2 #include<iostream>
 3 #include <time.h>
 4 #if WIN32
 5 #include <intrin.h>
 6 #include <Windows.h>
 7 #endif
8 #if linux
9 #include <immintrin.h>
10 #include <sys/time.h>
11 #endif
12
13 using namespace std;
14
15 bool isAligned(void* data, int alignment)
16 {
       // 又是一个经典算法,参见<Hacker's Delight>
17
       return ((uintptr_t)data & (alignment - 1)) == 0;
18
19 }
20
21
22 int main()
23 {
24
       float* result=NULL;
25
       int *result i=NULL;
       float A[16]=
26
   {0.0f,0.1f,0.2f,0.3f,0.4f,0.5f,0.6f,0.7f,0.8f,0.9f,1.0f,1.1f,1.2f,1.3f,1.4f,1.
       alignas(16) float B[16]=
27
   {0.0f,0.1f,0.2f,0.3f,0.4f,0.5f,0.6f,0.7f,0.8f,0.9f,1.0f,1.1f,1.2f,1.3f,1.4f,1.
       int C[16] = \{0,1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15\};
28
29
       m128 a,b,d;
30
       __m128i c,e;
31
32
33
34
       if (isAligned(&B[0], 16)) {
           std::cout << "isAligned\n";</pre>
35
36
       }
37
       // load
38
39
       result=(float*)&A;
       printf("[ref] input:
                                    %f %f %f %f
40
   \r\n", result[0], result[1], result[2], result[3]);
41
```

```
a=_mm_loadu_ps(A);
42
       result=(float*)&a;
43
       printf("[sse] _mm_loadu_ps: %f %f %f %f
44
  \r\n", result[0], result[1], result[2], result[3]);
45
46
       b= mm load ps(B);
       result=(float*)&b;
47
       printf("[sse] _mm_load_ps: %f %f %f %f
48
  \r\n", result[0], result[1], result[2], result[3]);
49
       b=_mm_loadr_ps(B);
50
       result=(float*)&b;
51
       printf("[sse] _mm_loadr_ps: %f %f %f %f
52
  \r\n", result[0], result[1], result[2], result[3]);
53
54
       b=_mm_load1_ps(B);
55
       result=(float*)&b;
       printf("[sse] _mm_load1_ps: %f %f %f %f
56
  \r\n", result[0], result[1], result[2], result[3]);
57
58
       b=_mm_load_ss(&B[1]);
       result=(float*)&b;
59
       printf("[sse] _mm_load_ss: %f %f %f %f
60
  \r\n", result[0], result[1], result[2], result[3]);
61
62
       b=_mm_loadh_pi(a,(\underline{m64*})\&A[0]);
       result=(float*)&b;
63
       printf("[sse] _mm_loadh_pi: %f %f %f %f
64
  \r\n", result[0], result[1], result[2], result[3]);
65
       b=_mm_loadl_pi(a,(__m64*)&A[0]);
66
       result=(float*)&b;
67
       printf("[sse] _mm_loadl_pi: %f %f %f %f
68
  \r\n", result[0], result[1], result[2], result[3]);
69
70
       c=_mm_loadu_si128((__m128i*)C);
       result_i=(int*)&c;
71
       printf("[sse] _mm_loadu_si128: %d %d %d %d
72
  \r\n", result_i[0], result_i[1], result_i[2], result_i[3]);
73
74
       c= mm lddqu si128(( m128i*)&C[4]);
       result i=(int*)&c;
75
       printf("[sse] mm lddqu si128: %d %d %d %d
76
  \r\n", result_i[0], result_i[1], result_i[2], result_i[3]);
77
      // set
78
79
       b=_mm_setzero_ps();
       result=(float*)&b;
80
```

```
printf("[sse] mm setzero ps: %f %f %f %f
   \r\n", result[0], result[1], result[2], result[3]);
 82
        b= mm set1 ps(A[1]);
 83
        result=(float*)&b;
 84
        printf("[sse] mm set1 ps: %f %f %f %f
 85
   \r\n", result[0], result[1], result[2], result[3]);
 86
        b=_mm_set_ps(A[0],A[1],A[2],A[3]); // high <- low
 87
        result=(float*)&b;
 88
        printf("[sse] mm set ps: %f %f %f %f
 89
   \r\n", result[0], result[1], result[2], result[3]);
 90
        b= mm_setr_ps(A[0],A[1],A[2],A[3]);
 91
        result=(float*)&b;
 92
        printf("[sse] _mm_setr_ps: %f %f %f %f
 93
   \r\n", result[0], result[1], result[2], result[3]);
 94
 95
       a=_mm_setr_ps(1.0f,-1.0f,1.5f,105.5f);
 96
        b= mm setr ps(-5.0f,10.0f,-325.0625f,81.125f);
 97
       d=_mm_insert_ps(a,b,0xb0); // 0xb0 =10 11 0000 , 10 = 2 表示选b[2]=-325.062!
 98
   表示a[3] , b[2]插入a[3]的位置
       // 1.000000 -1.000000 1.500000
                                         -325.062500
 99
        result=(float*)&d;
100
        printf("[sse] _mm_insert_ps: %f %f %f %f
101
   \r\n", result[0], result[1], result[2], result[3]);
102
103
       e=_mm_insert_epi32(c,0,2);
        result i=(int*)&e;
104
        printf("[sse] _mm_insert_epi32: %d %d %d %d
105
   \r\n",result i[0],result i[1],result i[2],result i[3]);
106
        m128i v = mm set epi32(3, 2, 1, 0); // initialise v to 4 x 32 bit int v_i
107
       int extract = _mm_extract_epi32(v, 3); // extract element 3 mast is 3 if ir
108
   is err
        printf("[sse] _mm_extract_epi32: %d \r\n",extract);
109
110
        int cnt= mm movemask ps(b); // 1 2 4 8
111
        printf("[sse] _mm_movemask_ps: %d \r\n",cnt);
112
113
114 }
```