

第八章：FFN、残差连接与归一化（含 SwiGLU）

第 6、7 章我们把注意力从「一个头」搭到了「多头 + GQA」，也就是 Transformer block 里负责 token 之间互相看的那半边。但一个真正的 Transformer 层光有注意力还不够——注意力之后还跟着一个 FFN（前馈网络），负责让每个 token 自己再深加工一遍；而把这两块（注意力、FFN）真正粘成一个能堆几十层、还训得动的深层网络，靠的是两个看起来不起眼、实则缺一不可的工程基石：残差连接（residual connection）和 归一化（normalization）。

这一章就把这后半边讲透。我们要回答四个问题：

- FFN 是什么、为什么需要它？注意力本质上是对 value 的加权平均（一种线性的信息混合），缺的是「逐 token 的非线性深加工」。FFN 正是来补这一环——它是 Transformer 里参数量最大的一块。
- 残差连接为什么是深层网络的关键？几十层叠起来，梯度一路反传很容易消失或爆炸。残差给梯度修了一条「高速公路」，让信号直达底层——没有它，深层 Transformer 根本训不起来。
- 为什么要归一化，又为什么是 LayerNorm 而不是 BatchNorm？再进一步，现代大模型为什么几乎都改用了更省的 RMSNorm？
- SwiGLU 是怎么把老式 FFN 升级的？LLaMA、Qwen 这些现代模型的 FFN 早就不是「两层线性 + ReLU」了，而是带门控的 SwiGLU——它好在哪、参数量怎么对齐？

把这些零件凑齐，再和第 7 章的多头注意力拼在一起，一个完整的 Transformer block 就成型了（本章第 6 节会亲手拼出来；至于几十个 block 怎么叠成完整模型、Pre-LN 与 Post-LN 的取舍，留到第 9 章）。

实战部分依旧 全程 CPU、纯 PyTorch：从零实现 FFN、用一个深层堆叠验证残差对梯度的关键作用、手写 LayerNorm / RMSNorm 并和官方对齐、搭出 SwiGLU 并算清它的参数量、最后把所有零件拼成一个完整的 Transformer block，并读 Qwen3-8B config 看真实模型的 FFN 宽度与归一化配置。

想直接跑示例？[点这里](#)  Open in Colab。

硬件门槛：概念章，CPU 即可 ✓。本章只在维度 ≤ 64 的玩具张量上做矩阵乘法、训几十步小网络，Colab 免费 CPU 运行时秒级跑完，不需要 GPU。


一、从注意力到完整的 Transformer block

先把镜头拉远，看清这一章在整块拼图里的位置。一个 Transformer block（也叫一个 Transformer 层）由两个子层（sublayer）串起来：

1. 多头注意力子层——第 7 章讲的那块，负责让序列里的 token 互相看、交换信息；
2. FFN 子层——本章的主角，负责让每个 token 拿着自己（已经吸收了上下文的）那个向量，再独立做一次非线性深加工。

光把这两块前后接起来还不够。真实模型要把这样的 block 叠几十层（Qwen3-8B 是 36 层），而「深」会带来两个老大难问题：梯度反传时容易消失 / 爆炸、各层激活值的数值尺度容易飘。残差连接和归一化就是来优化这两个问题的——它们像脚手架一样裹在每个子层外面，让几十层能稳稳地训起来。

所以一个现代 Transformer block 的标准结构是（这里先给出现代大模型通用的 Pre-LN 排布，即归一化放在子层之前；Pre-LN 与早期 Post-LN 的取舍是第 9 章的话题，本章先用这套来搭积木）：



写成公式就是两行（Norm 是 LayerNorm 或 RMSNorm，MHA 是第 7 章的多头注意力）：


$$x' = x + \text{MHA}(\text{Norm}(x))$$

$$\text{out} = x' + \text{FFN}(\text{Norm}(x'))$$

这里多说一句两行里开头的 $x +$ 、 $x' +$ ：你可能会问，MHA / FFN 不是已经算出结果了，为什么还要再把 x 加回去？因为子层（MHA / FFN）输出的并不是这一层的成品，而是对输入的修正量（增量），要叠加回原始输入才算这一层的输出——这条「绕过子层、把输入直接加回来」的旁路就是残差连接。它为什么不可或缺、那个 $+$ 在反向传播时到底起什么作用，是本章第 3 节的主题，这里先有个印象即可。

下面这张图把一个完整 block 的数据流画了出来——注意那两条绕过子层、直接相加的残差旁路：

Transformer block 全景：两个子层（MHA、FFN），各裹 Norm 与残差旁路（Pre-LN）



这一章我们就从 FFN 讲起，一块块把这张图里的零件做出来，最后（第 6 节、实战 8.6）亲手拼成完整的 block。

二、FFN：逐位置的前馈网络

2.1 FFN 长什么样：升维 → 激活 → 降维

FFN（Feed-Forward Network，前馈网络）的结构朴素到不能再朴素——就是一个两层的 MLP：一个线性层把维度升上去，过一个非线性激活，再一个线性层把维度降回来。原版 Transformer 的定义是：

$$\text{FFN}(x) = \text{ReLU}(xW_1 + b_1)W_2 + b_2$$


其中各部分的形状是（设主干维度 d_{model} ，中间隐藏维度 d_{ff} ）：

- 输入 $x \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}}}$ （一个 token 的向量）；
- $W_1 \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_{\text{ff}}}$ ——升维，把 d_{model} 投到更宽的 d_{ff} ；
- 中间过一个逐元素的非线性激活（原版是 ReLU）；
- $W_2 \in \mathbb{R}^{d_{\text{ff}} \times d_{\text{model}}}$ ——降维，再投回 d_{model} ；
- 输出 $\in \mathbb{R}^{d_{\text{model}}}$ ——和输入同维。

中间那个 d_{ff} 通常取 d_{model} 的 4 倍（原版 Transformer: $d_{model} = 512$ 、 $d_{ff} = 2048$ ）。所以 FFN 干的事就是「先把每个 token 的表示扩大到 4 倍宽的空间里加工一番，再压回原来的宽度」——像一个先展开、再收拢的「纺锤 / 橄榄形」（中间胖、两头瘦）。

这里先埋两点工程提示，对照实战代码时会用到。其一，矩阵方向：上面 W_1, W_2 按数学习惯写成「输入维 $\times$ 输出维」（行向量 x 右乘 xW_1 ）；而代码里的 `nn.Linear(a, b)` 内部存的权重形状是 $[b, a]$ 、实际算的是 xW^T ，与这里的数学写法互为转置（这点 P02 详细讲过，不熟可回查）。其二，bias：原版 FFN 两个线性层都带偏置（式中的 b_1, b_2 ），但现代大模型（LLaMA / Qwen）的线性层普遍省掉 bias——省一点参数、对质量几乎无影响、实践中还略稳。所以本章实战里老式 FFN（Cell 2）保留 bias 以对照原版，而 SwiGLU（Cell 5）按现代惯例用 `bias=False`；这也是两者参数量不能直接逐字相比、只能比「主项」的原因。

FFN：升维到 d_{ff} ($\approx 4\times$) $\rightarrow$ 非线性激活 $\rightarrow$ 降回 d_{model} （逐 token、同一套权重）



这里要先和第 7 章的多头注意力对齐一个直觉：注意力子层和 FFN 子层都是「形状守恒」的——进去 d_{model} 维、出来还是 d_{model} 维。正因为两个子层、残差、归一化全都不改变形状，几十个 block 才能像乐高一样无缝堆叠。

2.2 position-wise：每个 token 各过各的，同一套权重

FFN 还有一个常被忽略、但很关键的性质：它是 position-wise（逐位置）的。

什么意思？一个序列有 L 个 token，FFN 对每个 token 的向量独立地做同样的变换——token 之间在 FFN 里完全不交流。而且所有位置共用同一套 W_1, W_2 （不是每个位置一套）。所以带上 batch 维 B 和序列维 L ，FFN 的实际形状流是：

$$[B, L, d_{model}] \xrightarrow{W_1} [B, L, d_{ff}] \xrightarrow{\text{激活}} [B, L, d_{ff}] \xrightarrow{W_2} [B, L, d_{model}]$$

`nn.Linear` 天然就是这么作用的——它只对最后一维做矩阵乘，前面的 B 、 L 全被当成「批量」自动并行。换句话说，把 `[B, L, d_model]` 喂进 `nn.Linear(d_model, d_ff)`，等价于把 $B \times L$ 个 token 各自独立地过一遍同一个线性层。

这里的「共享」要分清是哪个方向上的共享。它指的是跨 token：同一个 block 里那个 FFN 的 W_1, W_2 ，被这一层序列的所有 token 共用。它不是跨层共享——标准 Transformer / 主流 LLM（GPT、LLaMA、Qwen

等) 里每个 block 都有自己独立的一套 FFN 权重 (注意力、归一化同理), 层与层之间互不相同, 所以参数量随层数线性增长。(少数架构如 ALBERT 会刻意做跨层共享来省参数, 但那是特例, 不是默认。)

这正好和注意力形成互补: 注意力负责「跨位置」混合信息 (token 之间互相看), FFN 负责「逐位置」深加工 (每个 token 关起门来自己算)。一个横着连、一个竖着钻——两者交替, 才构成 Transformer 的表达能力。

2.3 为什么需要 FFN: 注意力缺的那块非线性

既然注意力已经能融合全局信息了, 为什么还非要 FFN? 答案藏在一个容易被忽略的事实里: 注意力本质上是「线性」的信息混合。

回顾第 6、7 章: 注意力的输出是 $\text{softmax}(QK^\top/\sqrt{d_k})V$ ——对 value 向量做加权平均。权重虽然是数据算出来的 (softmax 部分确实非线性地依赖输入), 但「拿权重去组合 value」这一步, 对 V 而言是线性的: 输出永远落在输入 value 向量的凸组合 (加权平均) 张成的空间里, 没法产生 value 里原本不存在的新特征。光靠堆叠注意力, 模型的「逐 token 非线性变换能力」是不足的。

FFN 补的就是这块:

- 引入非线性。中间那个激活函数 (ReLU / GELU / SiLU) 是 FFN 唯一的、也是必需的非线性来源——没有它, 两个线性层 W_1, W_2 会塌缩成一个等效的线性变换 W_1W_2 (这正是 P02 里「去掉激活, MLP 退化成单层线性」那个反例)。有了它, FFN 才能对每个 token 做真正的非线性深加工。
- 升维带来容量。先撑到 4 倍宽再压回来, 相当于在一个更高维的空间里腾挪、筛选特征。这部分宽度是模型「记知识」的主要场所——有研究 (Geva et al., 2021) 把 FFN 解读成一种「键-值记忆»: 升维那层的每个神经元像一把「钥匙」去匹配输入模式, 降维那层则把命中的「值」写回。

而且别小看 FFN 的体量: 因为 $d_{\text{ff}} = 4d_{\text{model}}$, FFN 两个矩阵的参数量是 $2 \times d_{\text{model}} \times 4d_{\text{model}} = 8d_{\text{model}}^2$, 而注意力四个投影才 $4d_{\text{model}}^2$ (第 7 章第 4 节算过)。两边一比, FFN 占了一个 Transformer block 里大约三分之二的参数。所以「大模型的知识主要存在 FFN 里」这个说法, 从参数量上看就很直观。

这个「2/3」是按标准 MHA (注意力四个投影各 d_{model}^2)、无 bias、 $d_{\text{ff}} = 4d_{\text{model}}$ 这套经典配置算的。换成本章后面要读的 Qwen3-8B 这类 GQA 模型, K/V 投影因为头数减少而变窄 (第 7 章讲过), 注意力那 $4d_{\text{model}}^2$ 会缩水, 于是 FFN 占比还会比 2/3 更高。再叠加一点: Qwen3 的 FFN 用的是 SwiGLU (第 5 节)——SwiGLU 比老式 FFN 多一个矩阵, 业界惯例是把 d_{ff} 从 $4d_{\text{model}}$ 收到 $\frac{8}{3}d_{\text{model}}$, 让三个矩阵的总参数量正好和老式 $4 \times$ 两矩阵 FFN 对齐 (这一点第 5.2 节会推导); 而 Qwen3 实际取的是 $3 \times d_{\text{model}}$, 比这个「严格对齐」基准 $\frac{8}{3} \approx 2.67$ 还大, 等于在持平之上又多花了一点参数。两个因素叠加, FFN 这块的分量只多不少。所以「2/3」记成一个下限量级的直觉即可, 别当成固定不变的定值。

2.4 激活函数: 从 ReLU 到 GELU


FFN 中间那个非线性, 原版 Transformer 用的是 ReLU (Rectified Linear Unit, 修正线性单元):

$$\text{ReLU}(x) = \max(0, x)$$

做法很直接——逐元素地把负的分量全置为 0，正的分量原样保留。它好算、不饱和，但有个小问题：在 $x < 0$ 的整个区间梯度恒为 0——某个神经元的输入要是长期落在负区，它就再也收不到梯度、参数不再更新，相当于永久失活，这就是所谓的「死 ReLU」（dead ReLU）问题；而且在 $x = 0$ 处有个硬拐点、不光滑。

后来的语言模型大多换成了更平滑的 GELU（Gaussian Error Linear Unit，高斯误差线性单元，BERT / GPT-2 用的就是它）：

$$\text{GELU}(x) = x \cdot \Phi(x)$$



这里 $\Phi(x)$ 是标准正态分布的累积分布函数（CDF），取值在 $[0, 1]$ 。直觉上，GELU 不像 ReLU 那样「非 0 即 1」地统一处理，而是按输入的大小平滑地决定「放行多少」： x 很大时 $\Phi(x) \approx 1$ （几乎全放行）、 x 很小（很负）时 $\Phi(x) \approx 0$ （几乎全挡住）、 x 在 0 附近则平滑过渡。关键在于这条曲线在 $x < 0$ 处平滑可导、导数不为 0（顺带还轻微下探到负值、是非单调的），所以略微为负的输入也能保留一点梯度；而 ReLU 在 $x < 0$ 整段导数恒为 0、负区输入完全没有梯度（这正是前面那个「死 ReLU」的根源）。这种处处可导的平滑过渡，比 ReLU 那个硬拐点更利于优化。

再往后，现代大模型（LLaMA / Qwen 等）又普遍换成了 SiLU / Swish，并把它包进门控结构里组成 SwiGLU——这是第 5 节的主题。下面这条线大致是 FFN 激活函数本身的演进：ReLU $\rightarrow$ GELU $\rightarrow$ SiLU（SiLU 再被包进 SwiGLU 这个门控结构里，激活和结构是两个维度，别混为一谈）。但无论换成谁，FFN「升维 $\rightarrow$ 非线性 $\rightarrow$ 降维」的骨架始终不变。

三、残差连接：让深层网络训得动

FFN 和注意力都备齐了，但把它们直接前后串成几十层，会撞上深度学习的一道经典难关。

3.1 深层网络的梯度难题

设想我们把 N 个子层硬串起来（不加任何旁路）：

$$h_N = f_N(f_{N-1}(\cdots f_2(f_1(x)) \cdots))$$

训练要更新每一层的参数，我们就拿最底层、信号最难传到的第 1 层参数 θ_1 为例，看它的梯度怎么算。把第 1 层写成 $h_1 = f_1(x; \theta_1)$ —— θ_1 只通过 h_1 影响损失，由链式法则：

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = \frac{\partial L}{\partial h_1} \cdot \frac{\partial h_1}{\partial \theta_1}$$

后一项 $\frac{\partial h_1}{\partial \theta_1}$ 是第 1 层本层局部的、好算；真正的难点在前一项 $\frac{\partial L}{\partial h_1}$ —— 损失对底层激活的梯度。而 h_1 要先变成 h_2 、再 h_3 ……一路传到 h_N 才进损失 L ，所以这一项得顺着这条链一节节展开成各层雅可比矩阵的连乘：

$$\frac{\partial L}{\partial h_1} = \frac{\partial L}{\partial h_N} \cdot \frac{\partial h_N}{\partial h_{N-1}} \cdots \frac{\partial h_2}{\partial h_1}$$

连乘 N 项就是麻烦的根源：如果每一项的「增益」平均略小于 1，乘上几十项之后梯度会指数级衰减到几乎为 0（梯度消失，vanishing gradient）——底层参数收不到有效的学习信号，几乎不更新；反过来，每项略大于 1，连乘又会指数级爆炸（梯度爆炸）。层数越深，这个连乘越长、越不可控。这正是 2015 年之前「深网络难训」的核心障碍。

3.2 残差的形式： $x + \text{Sublayer}(x)$

残差连接（residual connection，也叫 skip connection 跳跃连接）的解法简单得惊人：别让数据「只能」穿过子层，给它额外开一条直接绕过去的旁路，让子层的输出和原输入相加：

$$\text{output} = x + \text{Sublayer}(x)$$

也就是说，子层不再直接产出「新的表示」，而是产出对输入的修正量（残差） $\text{Sublayer}(x)$ ，再叠加回原输入 x 上。这个想法来自 2015 年的 ResNet（残差网络），它第一次把图像网络干到了上百层，是深度学习的一座里程碑。

要相加，就必须保证 x 和 $\text{Sublayer}(x)$ 形状一致——这回头解释了第 2.1 节那个强调：为什么注意力子层、FFN 子层都被设计成「形状守恒」（进出都是 d_{model} 维）。正是为了能和残差旁路对齐相加。

这也是为什么前面 block 公式里写的是 $x + \text{MHA}(\text{Norm}(x))$ 而不是直接 $\text{MHA}(\text{Norm}(x))$ ——那个开头的 $x +$ 就是残差旁路。


3.3 为什么有效：一条梯度高速公路

残差为什么能治梯度消失？看一下加了旁路之后，梯度怎么传。设某个子层是 $y = x + F(x)$ （ F 是子层函数），对 x 求导：

$$\frac{\partial y}{\partial x} = 1 + \frac{\partial F}{\partial x}$$

关键就是那个 1。反向传播时，上游（离损失更近、更靠近输出的那一侧）传来的梯度 $\frac{\partial L}{\partial y}$ 经过这一层会变成 $\frac{\partial L}{\partial y} (1 + \frac{\partial F}{\partial x})$ ——拆开看，里头有一项是 $\frac{\partial L}{\partial y} \times 1 = \frac{\partial L}{\partial y}$ ，原封不动地直通了过去。哪怕子层那一项 $\frac{\partial F}{\partial x}$ 很小（趋于 0），那个 +1 也保证梯度至少能完整地传到下一层，不会被乘没。把 N 层串起来，这些 1 让梯度有一条「加法直通」的路可走，而不是只能走「层层连乘」的独木桥——这就是常说的梯度高速公路（gradient highway）。

残差连接：前向 $x + F(x)$ ，反向梯度经 +1 直通 —— 深层网络的梯度高速公路



换个角度还有一层直觉：残差让每一层默认从「恒等映射」起步。如果一个子层暂时没学到有用的东西，它只要把 $F(x)$ 学成接近 0，整层就近似 $y \approx x$ —— 数据原样通过，不会把已有的好表示搞坏。于是「加深网络」至少在表达能力上不会比浅网络更糟（大不了多出来的层学成恒等，把浅网络的解原样保留下来），这让「越深越好」成为可能。注意这是「存在一个不更差的解」这层意义上的保证——残差让恒等映射变得容易学，但并不保证优化一定收敛到它、也不保证泛化必然更好。实战第 8.3 节会用一个几十层的堆叠把「有残差 / 无残差」时底层梯度的天壤之别直接打印出来，直观确认。

四、归一化：LayerNorm 与 RMSNorm

残差治好了梯度的「连乘衰减」，但深层网络还有另一个麻烦：各层激活值的数值尺度容易飘。这就轮到归一化出场。

4.1 为什么要归一化

把很多层叠起来，每一层的输出都会被喂给下一层。训练过程中参数在变，某一层输出向量各分量取值的分布（均值、方差）也跟着不停漂移——这一层这一步各分量还在 -1 到 1 这个量级，过几步可能就漂到 -50 到 50。下游层于是永远在适应一个「不断移动的输入分布」，训练既慢又不稳，激活值过大还容易让 softmax / 梯度数值失稳。

归一化 (normalization) 的思路是：在每一层（或每个子层）里，强行把激活值的分布拉回一个稳定的尺度（比如均值 0、方差 1），再让模型用可学习的参数去微调这个尺度。这样下游拿到的输入分布始终是「规整」的，训练就稳得多、也能用更大的学习率。

4.2 LayerNorm：在特征维上做标准化

Transformer 用的是 LayerNorm（层归一化）。它的做法是：对每一个 token 的向量，在它自己的特征维度上做标准化——把这 d_{model} 个数减去它们的均值、除以标准差，拉成「均值 0、方差 1」，再用可学习的缩放 γ 和平移 β 调回合适的尺度。

对一个 d 维向量 $x = (x_1, \dots, x_d)$ ，公式是：

$$\mu = \frac{1}{d} \sum_{i=1}^d x_i, \quad \sigma^2 = \frac{1}{d} \sum_{i=1}^d (x_i - \mu)^2$$
$$\text{LayerNorm}(x) = \gamma \odot \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \varepsilon}} + \beta$$

其中：

- μ 、 σ^2 是这一个向量自己的均值和方差（在 d 个特征上算，不跨 token、不跨 batch）；
- ε 是一个很小的常数（如 10^{-5} ），加在分母里防止除以 0；
- $\gamma, \beta \in \mathbb{R}^d$ 是可学习的逐特征缩放与平移参数， $\odot$ 是逐元素相乘。先把分布标准化掉、再让模型自己学回一个「它想要的」均值方差，是归一化的标准套路。注意 γ, β 这组参数跨 token、跨 batch 是共享的（序列里每个 token、batch 里每个样本都用同一组），但不同的归一化层之间不共享——一个 block 里注意力前、FFN 前各有一组，几十层叠起来每层又各有自己的一组，互不复用。

举个最小数值例子。设某 token 向量 $x = [1, 2, 3, 4]$ （ $d = 4$ ）：均值 $\mu = 2.5$ ，方差 $\sigma^2 = 1.25$ （标准差 ≈ 1.118 ）。标准化后 $\frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \varepsilon}} \approx [-1.34, -0.45, 0.45, 1.34]$ （ ε 很小，手算时略去，直接除以标准差）——均值被拉到 0、方差拉到 1。若 $\gamma = 1, \beta = 0$ （初始值），输出就是这个标准化结果。

4.3 为什么是 LayerNorm 而不是 BatchNorm


CNN 时代最流行的归一化是 BatchNorm（批归一化），它在 batch 维上统计均值方差（对同一个特征通道，跨整个 batch 的样本去算）。为什么 Transformer 不用它，改用 LayerNorm？两条硬伤：

- 依赖 batch、对变长序列不友好。BatchNorm 要跨样本统计，batch 越小统计越不准；而 NLP 里序列长度不一、还要做 padding，「跨样本在同一位置统计」本身就别扭。LayerNorm 只在单个 token 自己的特征维上算，和 batch 大小、和别的样本完全无关——batch 是 1 还是 1000、序列是长是短，都不影响。
- 训练 / 推理一致。BatchNorm 训练时用当前 batch 的统计量、推理时改用全局滑动平均，两套行为；自回归生成时一个一个 token 往外输出，根本凑不出一个有意义的 batch 统计。LayerNorm 训练和推理完全同一套计算，没有这种割裂。

一句话：LayerNorm 把「归一化」从「跨样本」改成了「每个 token 各归各的」，刚好契合 NLP 变长、自回归、batch 多变的场景。下面这张图把两者统计的「方向」画出来对比——BatchNorm 竖着（跨样本）统计、LayerNorm 横着（跨特征）统计：

LayerNorm vs RMSNorm：都在单个 token 的特征维上算；RMSNorm 省掉「减均值」与 β

归一化「沿哪个方向」统计：LayerNorm 横向（每 token）vs BatchNorm 纵向（跨样本）



LayerNorm（原版 Transformer）

$$\hat{x} = (x - \mu) / \sqrt{(\sigma^2 + \epsilon)}$$

$$\text{out} = \gamma \odot \hat{x} + \beta$$

减均值 μ （中心化）+ 除标准差 σ + 缩放 γ + 平移 β

RMSNorm（LLaMA / Qwen 默认）

$$\text{RMS}(x) = \sqrt{\text{mean}(x^2) + \epsilon}$$

$$\text{out} = \gamma \odot x / \text{RMS}(x)$$

不减均值、无 β ：只「重新缩放」，更省算、更省参数

差别只两处：RMSNorm 不减均值（分母用均方根而非标准差）、没有平移 β 。实测质量几乎无损，故成现代 LLM 默认。

4.4 RMSNorm：去掉均值中心化的精简版

现代大模型（LLaMA、Qwen、Gemma 等）几乎都不再用标准 LayerNorm，而换成了更精简的 RMSNorm（Root Mean Square Normalization，均方根归一化）。它的出发点是一个大胆的猜测：LayerNorm 里「减均值」这一步（重新中心化）其实没那么重要，真正起作用的是「除以一个尺度」（重新缩放）。那干脆把减均值省掉。

RMSNorm 不算均值、不做中心化，直接用向量的均方根（RMS）当那个尺度：

$$\text{RMS}(x) = \sqrt{\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d x_i^2 + \epsilon}$$

$$\text{RMSNorm}(x) = \gamma \odot \frac{x}{\text{RMS}(x)}$$

和 LayerNorm 对比，差别有两处：

- 不减均值 μ ：分子直接是 x ，不是 $x - \mu$ 。所以分母也从「标准差」变成了「均方根」（标准差是「减完均值再算的均方根」，RMSNorm 省了减均值那步）。
- 没有平移参数 β ：只保留可学习的缩放 γ 。

好处是更省：少算一遍均值、少一组 β 参数、少几次减法。在动辄几十层、每层好几处归一化的大模型里，这点开销累起来不小，而实测下来模型质量几乎无损——所以 RMSNorm 成了现代 LLM 的默认。第 8.7 节读 Qwen3 config 时，你会看到它用的正是 RMSNorm，还会打印出那个 ϵ （rms_norm_eps）。

取 $\gamma = 1$ 、略去 ϵ ，记归一化后的向量为 $y = x / \text{RMS}(x)$ 。RMSNorm 只把均方根固定为 1：

$$\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d y_i^2 = 1$$

由这一条立刻得到恒等式 $\text{mean}(y)^2 + \text{Var}(y) = 1$ （因为均方 = 均值平方 + 方差），于是均值和方差都被自动锁进有界区间：

$$\text{mean}(y) \in [-1, 1], \quad \text{Var}(y) \in [0, 1]$$

也就是说，RMSNorm 不像 LayerNorm 把均值、方差固定成 0 和 1，但它把整体尺度（RMS）固定在 1，均值和方差就被这条约束夹住、不会乱跑（只有原向量均值 $\mu = 0$ 时才正好退回 $\text{mean} = 0$ 、 $\text{Var} = 1$ ，与 LayerNorm 重合）。所以尽管 RMSNorm 不做中心化，第 4.1 节那个「尺度越漂越大」的毛病它照样治得了。

顺便厘清一个记号：标准差 $\sigma = \sqrt{\frac{1}{d} \sum (x_i - \mu)^2}$ ，均方根 $\text{RMS}(x) = \sqrt{\frac{1}{d} \sum x_i^2}$ 。当向量均值 $\mu = 0$ 时两者相等；均值不为 0 时，由 $\text{RMS}^2 = \sigma^2 + \mu^2$ 可知 RMS 比标准差大（ μ 越大差得越多，因为没把均值那部分能量扣掉）。RMSNorm 赌的就是「这点差别对模型无关紧要」。

五、SwiGLU：现代 LLM 的 FFN 升级

第 2 节的 FFN 是「两层线性 + 一个激活」的老式结构。现代大模型（LLaMA、Qwen、PaLM 等）的 FFN 普遍升级成了 SwiGLU——它在「升维」那一步做了点改动，加了一道门控。

5.1 GLU：给线性层加一道门控

先认识 GLU（Gated Linear Unit，门控线性单元）。普通 FFN 升维就一条路： $x \rightarrow \text{线性} \rightarrow \text{激活}$ 。GLU 的想法是搞两条并行的线性投影，一条当「内容」、另一条过激活当「门」，两条逐元素相乘——让门去动态地控制内容里每一维「放行多少」：


$$\text{GLU}(x) = (xW) \odot \sigma(xV)$$

那个 $\sigma(xV)$ 取值在 $(0, 1)$ ，像一道闸门：某一维门接近 1 就让对应的内容通过，接近 0 就挡住。比起「一个激活统一处理」，门控让网络能按输入内容自适应地调节信息流，表达能力更强。

SwiGLU 就是把 GLU 里那个 sigmoid 门换成 SiLU / Swish 激活。SiLU（Sigmoid Linear Unit，也叫 Swish）的定义是：

$$\text{SiLU}(x) = x \cdot \sigma(x)$$

它长得很像平滑版的 ReLU（ x 大时趋近 x 、 x 很负时趋近 0，但在 0 附近平滑且轻微下探到负值，最低约 -0.278 ），是 GELU 的近亲。



这里要特别提醒一句，免得被「门」这个字带偏：换成 SiLU 之后，这道「门」就不再是 GLU 那种取值严格落在 $(0, 1)$ 的闸门了。SiLU 的值域是约 $[-0.278, +\infty)$ ——上不封顶（ x 大时门值可以大于 1，等于把内容放大）、下也允许小幅取负。所以 SwiGLU 的门更像一个「自适应的加权系数」而非「开 / 关闸门」：它能衰减、能放行、也能轻微放大或反号，比只能在 $(0, 1)$ 里取值的 sigmoid 门表达能力更强。

记门值 $g = \text{SiLU}(xW_{\text{gate}})$ ，它逐元素乘到内容上，效果完全由 g 落在哪个区间决定：

门值 g	对内容那一维的作用	对应 SiLU 输入 $z = xW_{\text{gate}}$
$0 < g < 1$	衰减：乘一个小于 1 的正系数，幅度被压小 ($z \rightarrow 0^+$ 时 $g \rightarrow 0$ 就接近挡住)	z 是不大的正数 (约 $0 < z < 1.28$)
$g \approx 1$	放行：内容基本原样通过	$z \approx 1.28$ (此处 $\text{SiLU} \approx 1$)
$g > 1$	放大：乘一个大于 1 的系数，幅度被放大	z 是较大的正数 (SiLU 在 z 大时趋近 z 、上不封顶)
$-0.278 \leq g < 0$	反号：乘一个负系数，符号翻转 (且幅度很小)	z 为负 (SiLU 对所有 $z < 0$ 都取负值，在 $z \approx -1.28$ 处最负、约 -0.278)

对照着看就明白 SiLU 门强在哪：sigmoid 门恒正、且封顶在 1，所以它顶多让内容原样通过或缩小，既不能放大（上限就是 1）、也不能反号（永远是正系数）；SiLU 把这两档额外的表达能力都解锁了。

把它装进门控，就得到 SwiGLU 形式的 FFN（写成完整的「升维 + 门控 + 降维」）：


$$\text{FFN}_{\text{SwiGLU}}(x) = (\text{SiLU}(xW_{\text{gate}}) \odot (xW_{\text{up}})) W_{\text{down}}$$

注意它有三个权重矩阵（而老式 FFN 只有两个）：

- $W_{\text{gate}} \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_{\text{ff}}}$ ——门路径，过 SiLU 当门控；
- $W_{\text{up}} \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_{\text{ff}}}$ ——内容路径（升维），不过激活；

• $W_{\text{down}} \in \mathbb{R}^{d_{\text{ff}} \times d_{\text{model}}}$ ——降维投回 d_{model} 。

SwiGLU: 门路径 $\text{SiLU}(x \cdot W_{\text{gate}})$ 与内容路径 $x \cdot W_{\text{up}}$ 逐元素相乘, 再过 W_{down} 降维



$$\text{FFN}_{\text{SwiGLU}}(x) = (\text{SiLU}(x \cdot W_{\text{gate}}) \odot (x \cdot W_{\text{up}})) \cdot W_{\text{down}} \quad \text{SiLU}(x) = x \cdot \sigma(x)$$

三个矩阵（比老式 FFN 多一个）；把 d_{ff} 收到约 $8/3 \times d_{\text{model}}$ ，总参数量与老式 $4 \times$ 两矩阵 FFN 持平。

5.2 SwiGLU 与参数量对齐

多出一个矩阵，参数量岂不是涨了 50%？这就引出 SwiGLU 一个很实用的工程细节：调小 d_{ff} 来对齐参数量。

估算一下。老式 FFN 两个矩阵，参数量 $2 \times d_{\text{model}} \times d_{\text{ff}}$ ；取经典的 $d_{\text{ff}} = 4 d_{\text{model}}$ ，就是 $8 d_{\text{model}}^2$ 。SwiGLU 三个矩阵，参数量 $3 \times d_{\text{model}} \times d_{\text{ff}}$ 。要让两者相等：

$$3 d_{\text{model}} d_{\text{ff}} = 8 d_{\text{model}}^2 \implies d_{\text{ff}} = \frac{8}{3} d_{\text{model}} \approx 2.67 d_{\text{model}}$$

所以用 SwiGLU 时，把中间宽度从 $4 d_{\text{model}}$ 收到约 $\frac{8}{3} d_{\text{model}}$ （即原来 $4 \times$ 的三分之二），三个矩阵的总参数量就和老式 $4 \times$ 的两矩阵 FFN 持平。LLaMA 系列就是这么配的（如 LLaMA-2 7B: $d_{\text{model}} = 4096$ 、 $d_{\text{ff}} = 11008 \approx \frac{8}{3} \times 4096$ ）。也正因为换成 SwiGLU 后总参数量和老式 FFN 持平，第 2.3 节说的「FFN 占一个 block 约 2/3 参数」这个比例依然成立，并不会因为多了一个矩阵就变。

不过这个 $\frac{8}{3}$ 只是「严格对齐参数」时的取值，各家会按自己的取舍微调，不一定卡死在 $2.67 \times$ 。比如 Qwen3-8B 的 d_{ff} （config 里叫 `intermediate_size`）就取到 $3 \times d_{\text{model}}$ 左右——略大于 $\frac{8}{3}$ ，等于多花一点参数换表达能力。第 8.7 节读真实 config 时会把这个比值算给你看。

一句话总结 SwiGLU 的好处：用「门控」替代「单个激活统一处理」，让 FFN 的非线性更灵活；再靠把 d_{ff} 收到 $\frac{8}{3}$ 把多出来的那个矩阵的参数补回来。实测它在同等参数下质量更好，于是成了现代 LLM 的事实标准。

六、拼成一个完整的 Transformer block

零件齐了，把它们按第 1 节那张图组装起来。一个现代（Pre-LN + RMSNorm + SwiGLU）的 Transformer block，前向就是这么两步。

第一步，注意力子层：先对输入归一化，过多头注意力，再用残差加回原输入——

$$x' = x + \text{MHA}(\text{RMSNorm}(x))$$

第二步，FFN 子层：对上一步的结果归一化，过 SwiGLU-FFN，再残差加回——

$$\text{out} = x' + \text{FFN}_{\text{SwiGLU}}(\text{RMSNorm}(x'))$$

就这两行。注意三个细节：

- 两处归一化各有自己的 γ 参数（注意力前一个、FFN 前一个），不是同一个；
- 残差旁路绕过的是「Norm + 子层」整体——加回去的是没归一化过的原始 x ，不是归一化后的；
- 输入输出同形 $[B, L, d_{\text{model}}]$ ，所以把这个 block 当成一个「积木」，叠 N 个（ $\text{block}_1 \rightarrow \text{block}_2 \rightarrow \dots \rightarrow \text{block}_N$ ）就是 Transformer 的主干。

这就是 Qwen3、LLaMA 每一层在做的事。至于这 N 个 block 外面还要包什么（token embedding、位置编码、最后的 Norm 和 lm_head）、以及 Encoder-Decoder 与 Decoder-only 的结构差异、Pre-LN 与 Post-LN 到底差在哪——这些「把 block 组装成完整模型」的话题，是第 9 章的主线。本章实战 8.6 会先把上面这个单层 block 用代码拼出来，验证它形状守恒、能正常前向。

七、几个常见疑问

Q1：FFN 里的 d_{ff} 为什么偏偏是 4 倍？没有铁律，4x 是原版 Transformer 试出来的、效果与开销平衡得不错的经验值，后来被沿用成默认。它本质是个「模型容量 vs 计算 / 显存」的权衡：调大 FFN 更能装知识但更贵。用 SwiGLU 时因为多了一个矩阵，会把这个倍率折到约 $\frac{8}{3}$ 来对齐参数（第 5.2 节）。

Q2：残差相加之后，数值不会越加越大吗？会有这个倾向（每过一个子层就加一坨东西上去），但归一化正好稳住了这个增长——下一个子层入口处的 Norm 会把累积起来的尺度重新拉回标准范围。残差负责「让梯度和信息直通」，归一化负责「把数值尺度压住」，两者搭配，深层才能又稳又训得动。

Q3：Norm 到底该放在子层前面还是后面？这就是 Pre-LN（前置）vs Post-LN（后置）之争。原版 Transformer 是 Post-LN（ $\text{Norm}(x + \text{Sublayer}(x))$ ），但深层时不太稳、得靠 warmup 小心稳住；现代大模型几乎都改用 Pre-LN（ $x + \text{Sublayer}(\text{Norm}(x))$ ，本章用的就是它），训练稳定性好得多。两者的详细推导和取舍留到第 9 章，本章只需记住「现代默认 Pre-LN」。

Q4：RMSNorm 真的不比 LayerNorm 差吗？在 LLM 这个场景里，大量实践（LLaMA 起带头）表明，RMSNorm 在质量几乎无损的前提下更省算力、更省参数，所以成了主流。但这是「经验结论」而非「数学必然」——RMSNorm 赌的是「减均值这步不重要」，这个赌注在 Transformer 上恰好成立，换个架构未必。

Q5：SwiGLU 的「门」和注意力里的 softmax 是一回事吗？不是，但精神相通——都是「用数据算出来的权重去调节信息流」。注意力的门控是跨 token 的（决定 token 之间谁关注谁），作用在序列维上；SwiGLU 的门控是逐 token、逐特征的（决定一个 token 自己的哪些隐藏维放行多少），作用在特征维上。一个管「看谁」，一个管「放行哪些特征」。

八、实战：从零搭出 Transformer block 的后半边

这一节全程 CPU、纯 PyTorch，路线是：从零实现 FFN → 用深层堆叠验证残差对梯度的关键作用 → 手写 LayerNorm / RMSNorm 并和官方对齐 → 搭出 SwiGLU 并算清参数量 → 把所有零件拼成一个完整的 Transformer block → 读真实 Qwen3 config 看 FFN 宽度与归一化配置。

下面给出本章全部可运行代码（Cell 0 ~ Cell 7），逐个 cell 讲解；你既可以照着这里一段段读，也可以从本章顶部的 Open in Colab 直链（这些 cell 的可运行副本）直接 Run All。全程 CPU、秒级跑完。

8.1 环境自检与依赖

Cell 0 是常规环境自检。本章用不到 GPU，CPU 即可：

```
# =====
# Cell 0: 环境自检 (本章纯 CPU 即可, 无需 GPU)
# =====
# 本章只在维度 ≤ 64 的玩具张量上做矩阵乘法、训几十步小网络, 全程 CPU 秒级跑完,
# 读 Qwen3 config 也下载几 KB 的 json, 所以不强制 GPU, 只打印环境信息确认可用。
import sys, platform
import torch

print("Python:", sys.version.split()[0])
print("平台:", platform.platform())
print("PyTorch:", torch.__version__)
print("CUDA 可用:", torch.cuda.is_available(), " (本章用不到, CPU 即可) ")
```

Cell 1 装依赖。本章核心是纯 PyTorch 从零实现，只额外用到 `transformers`（第 8.7 节读 Qwen3 config）：

```
%%capture
# =====
# Cell 1: 安装依赖
# =====
# %%capture 必须是 cell 第一行, 把 pip 安装日志藏起来。
# torch:      张量运算 + nn.Module—Colab 默认已装且够新, 故意【不】加 -U:
#             会话中途升级 torch 容易让内核半新半旧、后续 import 报错。
# transformers: 第 8.7 节用 AutoConfig 读 Qwen3-8B 的 config (intermediate_size 等)。
#             Qwen3 系列要求 transformers>=4.51, 这里锁定版本下界。
!pip install -q -U "transformers>=4.51"
```

8.2 从零实现 FFN

Cell 2 把第 2 节的 FFN 落成一个 `nn.Module`：升维 → 激活 → 降维，并验证它形状守恒、且是 position-wise（每个 token 独立、共享权重）：

```
# =====
# Cell 2: 从零实现 FFN (对应第 2 节) — 升维 → 激活 → 降维
# =====
import torch
import torch.nn as nn
```

```

import torch.nn.functional as F

class FeedForward(nn.Module):
    """原版 Transformer 的 FFN: 两层线性 + 一个激活, position-wise.
    x: [B, L, d_model] -> [B, L, d_model] (形状守恒)。"""
    def __init__(self, d_model, d_ff=None, activation="gelu"):
        super().__init__()
        d_ff = d_ff or 4 * d_model          # 经典取 4 倍宽
        self.W1 = nn.Linear(d_model, d_ff)  # 升维 d_model -> d_ff
        self.W2 = nn.Linear(d_ff, d_model)  # 降维 d_ff -> d_model
        self.act = {"relu": F.relu, "gelu": F.gelu}[activation]

    def forward(self, x):
        return self.W2(self.act(self.W1(x))) # 逐 token 各过各的, 同一套权重

torch.manual_seed(0)
B, L, d_model = 2, 5, 32
ffn = FeedForward(d_model, d_ff=128)
x = torch.randn(B, L, d_model)
y = ffn(x)
print("输入 x :", tuple(x.shape), " 输出 y :", tuple(y.shape), " (形状守恒) ")

# 验证 position-wise: 把第 0 个 token 单独喂进去, 结果应和它在整段里的输出一致
y_token0_alone = ffn(x[:, :1, :])          # 只喂第 0 个位置
print("逐位置一致性 (position-wise):",
      torch.allclose(y[:, :1, :], y_token0_alone, atol=1e-6))

# 参数量: FFN 两矩阵 ~ 2 * d_model * d_ff, 对 d_ff=4 * d_model 即 8 * d_model^2
n_ffn = sum(p.numel() for p in ffn.parameters() if p.requires_grad)
print(f"FFN 参数量: {n_ffn} (含 bias; 主项 2 * d_model * d_ff = {2 * d_model * 128}) ")

```

预期现象：输出形状和输入一样都是 `[2, 5, 32]`；position-wise 一致性为 `True`——单独喂第 0 个 token 和把它放在整段里算，输出分毫不差，证明 FFN 对每个位置是独立处理的。参数量打印出来是 `8352`，其中主项 $2 \times 32 \times 128 = 8192$ 是两个权重矩阵，剩下的 $160 = 128 + 32$ 是两层线性的 bias（ W_1 输出 128 维、 W_2 输出 32 维各一组）——这点 bias 在第 8.5 节对比 SwiGLU 与老式 FFN 的参数量时还会再碰到（那里 SwiGLU 用 `bias=False`，所以两者只能比主项、不会完全相等）。

8.3 残差连接：验证梯度高速公路

Cell 3 用一个对照实验验证第 3 节残差对梯度的作用：搭一个 40 层的深层堆叠，分别在「有残差」和「无残差」两种接法下，做一次反向传播，打印最底层收到的梯度大小。无残差时底层梯度会衰减到几乎为 0，有残差时则健康得多：

```

# =====
# Cell 3: 残差连接验证—深层堆叠下，残差如何让底层梯度恢复正常（对应第 3 节）
# =====
class DeepStack(nn.Module):
    """N 层小 MLP 堆叠。use_residual=True 时每层走 x + F(x)，否则只走 F(x)。"""
    def __init__(self, d, n_layers, use_residual):
        super().__init__()
        self.layers = nn.ModuleList(nn.Linear(d, d) for _ in range(n_layers))
        self.act = nn.Tanh()          # 用 tanh: 增益 < 1, 最容易演示梯度消失
        self.use_residual = use_residual

    def forward(self, x):
        for layer in self.layers:

```

```

        fx = self.act(layer(x))
        x = x + fx if self.use_residual else fx    # 唯一区别就在这一行
    return x

def bottom_grad_norm(use_residual, d=32, n_layers=40, seed=0):
    torch.manual_seed(seed)
    net = DeepStack(d, n_layers, use_residual)
    x = torch.randn(4, d)
    loss = net(x).pow(2).mean()                  # 任意标量损失
    loss.backward()
    # 看【第 0 层】（最底层）权重的梯度范数——它要从第 40 层一路传回来
    return net.layers[0].weight.grad.norm().item()

g_res = bottom_grad_norm(use_residual=True)
g_plain = bottom_grad_norm(use_residual=False)
print(f"40 层堆叠，最底层权重的梯度范数: ")
print(f" 有残差 (x + F(x)) : {g_res:.3e}")
print(f" 无残差 ( F(x) ) : {g_plain:.3e}")
print(f" 比值 有/无 ≈ {g_res / max(g_plain, 1e-30):.1f} 倍")
print(f"→ 无残差时底层梯度被 40 层连乘衰减到几乎为 0 (学不会) ; ")
print(f" 有残差时那条 +1 直通路把梯度健康地送回了底层。")

```

预期现象：无残差时最底层的梯度范数会小到 10^{-10} 量级甚至更低（被 40 层 tanh 的连乘增益压没了），有残差时则维持在一个正常量级——两者差出好多个数量级。这就把第 3.3 节「+1 直通」的理论，变成了可以直接读数的对比：没有残差，40 层这种深度根本没法把学习信号送回底层。

8.4 手写 LayerNorm 与 RMSNorm

Cell 4 把第 4 节的两种归一化都从零写出来，并和 PyTorch 官方 `nn.LayerNorm` 对齐验证，再直观看一下「LayerNorm 把均值拉到 0、RMSNorm 不动均值只调尺度」：

```

# =====
# Cell 4: 手写 LayerNorm 与 RMSNorm, 并和官方对齐（对应第 4 节）
# =====

class MyLayerNorm(nn.Module):
    """在最后一维（特征维）上标准化：减均值、除标准差，再  $y \cdot \hat{x} + \beta$ 。"""
    def __init__(self, d, eps=1e-5):
        super().__init__()
        self.gamma = nn.Parameter(torch.ones(d))
        self.beta = nn.Parameter(torch.zeros(d))
        self.eps = eps

    def forward(self, x):
        mu = x.mean(dim=-1, keepdim=True)          # 每个 token 自己的均值
        var = x.var(dim=-1, keepdim=True, unbiased=False) # 有偏方差（除以 d, 与官方一致）
        x_hat = (x - mu) / torch.sqrt(var + self.eps)
        return self.gamma * x_hat + self.beta

class MyRMSNorm(nn.Module):
    """只除以均方根  $RMS(x)$ ，不减均值、无  $\beta$  (LLaMA / Qwen 用的就是这个)。"""
    def __init__(self, d, eps=1e-6):
        super().__init__()
        self.gamma = nn.Parameter(torch.ones(d))
        self.eps = eps

    def forward(self, x):
        rms = torch.sqrt(x.pow(2).mean(dim=-1, keepdim=True) + self.eps)
        return self.gamma * (x / rms)                # 没有减均值，也没有  $\beta$ 

```

```

torch.manual_seed(0)
d = 8
x = torch.randn(3, d) * 5 + 2          # 故意给个非零均值、较大尺度的输入

# 1) 和官方 nn.LayerNorm 对齐
mine_ln = MyLayerNorm(d)
ref_ln = nn.LayerNorm(d)               #  $\gamma=1, \beta=0$  初始, 与我们一致
print("LayerNorm 与官方最大误差:", (mine_ln(x) - ref_ln(x)).abs().max().item())

# 2) 看两种 norm 对「均值 / 尺度」各做了什么
ln_out = mine_ln(x)
rms_out = MyRMSNorm(d)(x)
print(f"\n输入每行均值: {x.mean(-1).tolist()}")
print(f"LayerNorm 后每行均值: {[round(v, 3) for v in ln_out.mean(-1).tolist()]} ← 被拉到 ~0")
print(f"RMSNorm 后每行均值: {[round(v, 3) for v in rms_out.mean(-1).tolist()]} ← 没动 (不减均值)")
print(f"RMSNorm 后每行 RMS : {[round(v, 3) for v in rms_out.pow(2).mean(-1).sqrt().tolist()]} ← 被拉到 ~1")

```

预期现象：手写 LayerNorm 和官方误差在 10^{-6} 量级（通过对齐）。对比那几行均值：LayerNorm 后每行均值都被拉到约 0（它减了均值），而 RMSNorm 后每行均值原样未动（它不减均值），但 RMSNorm 把每行的 RMS 拉到了约 1——这正是第 4.4 节「RMSNorm 只重新缩放、不重新中心化」的直接体现。

8.5 从零实现 SwiGLU

Cell 5 把第 5 节的 SwiGLU 搭出来，和老式 FFN 并排比较，重点验证「把 d_{ff} 收到 $\frac{8}{3}$ 后，三矩阵 SwiGLU 和两矩阵 FFN 参数量基本持平」：

```

# =====
# Cell 5: 从零实现 SwiGLU FFN, 并和老式 FFN 比参数量 (对应第 5 节)
# =====

class SwiGLU(nn.Module):
    """SwiGLU 前馈: ( SiLU(x·W_gate) ⊙ (x·W_up) ) · W_down, 三个矩阵."""
    def __init__(self, d_model, d_ff):
        super().__init__()
        self.W_gate = nn.Linear(d_model, d_ff, bias=False) # 门路径, 过 SiLU
        self.W_up = nn.Linear(d_model, d_ff, bias=False)   # 内容路径 (升维), 不过激活
        self.W_down = nn.Linear(d_ff, d_model, bias=False) # 降维回 d_model

    def forward(self, x):
        return self.W_down(F.silu(self.W_gate(x)) * self.W_up(x)) # ⊙ 是逐元素相乘

torch.manual_seed(0)
d_model = 64
x = torch.randn(2, 5, d_model)

# 老式 FFN: 4× 宽, 两个矩阵
vanilla = FeedForward(d_model, d_ff=4 * d_model, activation="gelu")
# SwiGLU: 把 d_ff 收到 8/3 × d_model 来对齐参数量 (取整到 8 的倍数更贴近真实实现)
d_ff_swiglu = round(8 / 3 * d_model / 8) * 8      # 8/3·64≈170.67, 取整到 8 的倍数 -> 168
swiglu = SwiGLU(d_model, d_ff_swiglu)

y = swiglu(x)
n_vanilla = sum(p.numel() for p in vanilla.parameters())
n_swiglu = sum(p.numel() for p in swiglu.parameters())
print(f"SwiGLU 输出形状: {tuple(y.shape)} (形状守恒)")
print(f"老式 FFN   d_ff = {4*d_model:4d} (4×), 参数量 = {n_vanilla}")

```

```
print(f"SwiGLU      d_ff = {d_ff_swiglu:4d} ( $\approx 8/3 \times$ ) , 参数量 = {n_swiglu}")
print(f"→ SwiGLU 多一个矩阵, 但靠把 d_ff 收到约 2/3, 参数量和老式 4× FFN 基本持平。")
```

预期现象：SwiGLU 输出形状仍是 `[2, 5, 64]`（形状守恒）；把 d_{ff} 从 $4d_{model} = 256$ 收到约 $\frac{8}{3}d_{model} \approx 168$ 后，三矩阵 SwiGLU 的参数量和两矩阵老式 FFN 落在同一量级——印证第 5.2 节「换 SwiGLU 后总参数量与老式 FFN 持平」这一点（FFN 那侧带 bias，所以不会分毫不差，但主项对齐）。

8.6 拼出一个完整的 Transformer block

Cell 6 把所有零件按第 6 节组装：一个 Pre-LN + RMSNorm + SwiGLU 的 Transformer block。注意力部分用一个紧凑的多头自注意力（第 7 章的简化版，自包含），重点看两个子层 + 两条残差 + 两处归一化怎么拼，以及 block 形状守恒：

```
# =====
# Cell 6: 拼出一个完整的 Transformer block (Pre-LN + RMSNorm + SwiGLU)
# =====
class MultiHeadSelfAttention(nn.Module):
    """紧凑版多头自注意力（第 7 章机制的精简实现），本章当成一个黑盒积木用。"""
    def __init__(self, d_model, num_heads):
        super().__init__()
        assert d_model % num_heads == 0
        self.H, self.d_k = num_heads, d_model // num_heads
        self.W_qkv = nn.Linear(d_model, 3 * d_model, bias=False) # 一次投出 Q/K/V
        self.W_o = nn.Linear(d_model, d_model, bias=False)

    def forward(self, x):
        B, L, D = x.shape
        qkv = self.W_qkv(x).reshape(B, L, 3, self.H, self.d_k).permute(2, 0, 3, 1, 4)
        q, k, v = qkv[0], qkv[1], qkv[2] # 各 [B, H, L, d_k]
        causal = torch.triu(torch.ones(L, L, dtype=torch.bool, device=x.device), 1)
        scores = (q @ k.transpose(-2, -1)) / self.d_k ** 0.5
        scores = scores.masked_fill(causal, float("-inf"))
        out = F.softmax(scores, dim=-1) @ v # [B, H, L, d_k]
        out = out.transpose(1, 2).reshape(B, L, D) # 合头
        return self.W_o(out)

class TransformerBlock(nn.Module):
    """现代 Decoder-only Transformer 层: Pre-LN, 两个子层各带残差。"""
    def __init__(self, d_model, num_heads, d_ff):
        super().__init__()
        self.norm1 = MyRMSNorm(d_model) # 注意力子层前的归一化
        self.attn = MultiHeadSelfAttention(d_model, num_heads)
        self.norm2 = MyRMSNorm(d_model) # FFN 子层前的归一化
        self.ffn = SwiGLU(d_model, d_ff)

    def forward(self, x):
        x = x + self.attn(self.norm1(x)) # 子层①: x + MHA(Norm(x))
        x = x + self.ffn(self.norm2(x)) # 子层②: x + FFN(Norm(x))
        return x

torch.manual_seed(0)
B, L, d_model, H = 2, 6, 64, 8
block = TransformerBlock(d_model, num_heads=H, d_ff=round(8/3*d_model/8)*8)
x = torch.randn(B, L, d_model)
out = block(x)
print("Transformer block 输入:", tuple(x.shape), " 输出:", tuple(out.shape), " (形状守恒) ")
n_params = sum(p.numel() for p in block.parameters())
```

```
print(f"单层 block 参数量: {n_params}")
# 堆叠 N 层验证「积木」性质: 输出形状始终不变
deep = nn.Sequential(*[TransformerBlock(d_model, H, round(8/3*d_model/8)*8) for _ in range(4)])
print("堆叠 4 层后输出:", tuple(deep(x).shape), "→ block 同形可无限堆叠")
```

预期现象：单个 block 输入输出都是 [2, 6, 64]（形状守恒）；把 4 个 block 用 nn.Sequential 叠起来，输出形状依然是 [2, 6, 64]——这正是第 6 节强调的「block 是同形积木、可任意堆叠」。你刚刚拼出来的，就是 Qwen3 / LLaMA 每一层的骨架（只差 RoPE 位置编码和一些工程细节）。

8.7 读 Qwen3 config：真实模型的 FFN 与归一化

Cell 7 读一份真实的 Qwen3-8B 配置，看工业级模型的 FFN 宽度、激活函数、归一化类型与 ϵ ——把本章的理论值和真实数字对上：

```
# =====
# Cell 7: 读真实 Qwen3-8B config, 看 FFN 宽度 / 激活 / 归一化
# =====
# AutoConfig 只下载几 KB 的 config.json, 不下载几个 GB 的权重, CPU 秒级完成。
from transformers import AutoConfig

cfg = AutoConfig.from_pretrained("Qwen/Qwen3-8B")
d_model = cfg.hidden_size
d_ff = cfg.intermediate_size          # FFN 中间宽度 (SwiGLU 的 d_ff)
act = cfg.hidden_act                  # FFN 激活函数
eps = cfg.rms_norm_eps                # RMSNorm 的  $\epsilon$ 

print(f"hidden_size (d_model)          : {d_model}")
print(f"intermediate_size (d_ff)       : {d_ff}")
print(f"d_ff / d_model                   : {d_ff / d_model:.2f} (SwiGLU 严格对齐参数是 8/3≈2.67) ")
print(f"hidden_act (FFN 激活)          : {act} ← silu, 即 SwiGLU 的门控激活")
print(f"num_hidden_layers                 : {cfg.num_hidden_layers}")
print(f"rms_norm_eps                     : {eps} ← 用的是 RMSNorm, 不是 LayerNorm")
print("-" * 56)
print("→ Qwen3-8B 的 FFN 是 SwiGLU (hidden_act=silu)、归一化是 RMSNorm, ")
print(f" d_ff 取到约 {d_ff / d_model:.1f}×d_model, 略大于严格对齐的 8/3—多花点参数换表达能力。")
```

预期现象：Qwen3-8B 会打印出 hidden_size = 4096、intermediate_size = 12288（约 $3 \times d_{\text{model}}$ ）、hidden_act = silu、rms_norm_eps = 1e-06、num_hidden_layers = 36。这把本章三件套全印证了：FFN 用 SwiGLU（激活是 silu）、归一化用 RMSNorm（所以 config 里是 rms_norm_eps 而非 layer_norm_eps）、 d_{ff} 取在 $\frac{8}{3}$ 附近偏大一点。你这一章手写的 FFN / RMSNorm / SwiGLU，正是 Qwen3 每一层在跑的东西。

九、关键概念回顾

概念	一句话定义
Transformer block	一个 Transformer 层 = 多头注意力子层 + FFN 子层，各自裹着归一化与残差；输入输出同形，可堆叠 N 层

概念	一句话定义
FFN（前馈网络）	两层线性 + 一个激活的 MLP：升维到 d_{ff} → 非线性 → 降回 d_{model} ；逐 token 深加工
position-wise（逐位置）	FFN 对每个 token 独立施加同一套权重，token 之间在 FFN 里不交流——与注意力的「跨位置」互补
d_{ff} （FFN 中间宽度）	经典取 $4d_{\text{model}}$ ；FFN 占一个 block 约 2/3 的参数
激活函数 ReLU / GELU / SiLU	FFN 唯一的非线性来源；演进为 ReLU → GELU → SiLU（无它两层线性会塌缩成一层）
残差连接 $x + \text{Sublayer}(x)$	给数据开一条绕过子层的旁路；反传时那个 +1 让梯度直通，是深层网络训得动的关键（源自 ResNet）
梯度高速公路	残差的 +1 直通项让梯度不必只走「层层连乘」，避免深层梯度消失 / 爆炸
归一化（normalization）	把激活值分布拉回稳定尺度，稳住训练；Transformer 用 LayerNorm 而非 BatchNorm
LayerNorm	对单个 token 在特征维上减均值、除标准差，再 $\gamma \odot \hat{x} + \beta$ ；与 batch、与别的 token 无关
RMSNorm	只除以均方根 RMS、不减均值、无 β ；更省，现代 LLM 默认（LLaMA / Qwen）
GLU / SwiGLU	给升维加一道门控：内容路径 $\odot$ 经激活的门路径；SwiGLU 用 SiLU 当门，三矩阵
$d_{\text{ff}} = \frac{8}{3}d_{\text{model}}$	SwiGLU 多一个矩阵，把 d_{ff} 收到约 4× 的 2/3，使参数数量与老式 FFN 持平
Pre-LN / Post-LN	归一化放子层前（现代默认、更稳）还是子层后（原版）；详细取舍见第 9 章

十、本章小结

- 一个 Transformer block 由两个子层组成：第 7 章的多头注意力（跨 token 混合信息）和本章的 FFN（逐 token 非线性深加工）。两个子层都「形状守恒」，外面各裹一层归一化和一条残差旁路，才让几十层堆叠的深层网络训得动。
- FFN 就是「升维 → 激活 → 降维」的两层 MLP，中间宽度典型 $4d_{\text{model}}$ ；它是 position-wise 的（每个 token 各过各的、共享权重），补上了注意力欠缺的逐 token 非线性，并占了一个 block 约 2/3 的参数。激活从 ReLU 演进到 GELU、再到 SiLU。

- 残差连接 $x + \text{Sublayer}(x)$ 给梯度修了一条高速公路：反传时那个 $+1$ 让梯度直通底层，避免深层的「连乘衰减」；同时让每层默认从恒等映射起步，「加深」至少在表达能力上不会比浅网络更糟（存在恒等解可保底）。实战里 40 层堆叠下，有 / 无残差的底层梯度差出好多个数量级。
 - 归一化把激活分布压回稳定尺度。Transformer 用 LayerNorm（在单个 token 的特征维上标准化，与 batch 无关）而非 BatchNorm；现代 LLM 进一步换成 RMSNorm——只除均方根、不减均值、无 β ，更省且质量几乎无损。
 - SwiGLU 用门控升级了 FFN：内容路径与经 SiLU 的门路径逐元素相乘，再降维；多出的那个矩阵靠把 d_{ff} 收到约 $\frac{8}{3}d_{\text{model}}$ 来对齐参数量。它是 LLaMA / Qwen 等现代模型的 FFN 标配。
 - 实战我们从零搭了 FFN、用深层堆叠验证了残差的关键作用、手写 LayerNorm / RMSNorm 并和官方对齐、实现了 SwiGLU 并算清参数量，最后把所有零件拼成一个 Pre-LN + RMSNorm + SwiGLU 的完整 Transformer block，并读 Qwen3-8B config 看到真实的 SwiGLU + RMSNorm 配置——理论与工业实现在这里闭环。
-

下一章我们把镜头再拉远一档：有了注意力和本章的 FFN / 残差 / 归一化这些零件，几十个 block 到底怎么组装成一个完整的模型？这就是第 9 章的主题——Transformer 整体架构：Encoder-Decoder 与 Decoder-only 两条路线的差异、Pre-LN 与 Post-LN 的取舍，以及从 token embedding 进、到 lm_head 出的完整骨架。