
# 组建局域网

在几个服务器之间搭一个私有的局域网

### 网络拓扑:



公网服务器的配置

# 一、安装相关环境依赖

sudo yum groupinstall "Development tools" -y

# 二、下载我们的主角软件

```
[soft]$ git clone https://github.com/meyerd/n2n Cloning into 'n2n'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 1190 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 1187
Receiving objects: 100% (1190/1190), 507.64 KiB | 62.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (761/761), done.
```

# 三、编译安装cmake

```
wget https://cmake.org/files/v3.5/cmake-3.5.2.tar.gz
tar -zxvf cmake-3.5.2.tar.gz
cd cmake-3.5.2
./bootstrap # ./bootstrap --prefix=/usr
gmake
sudo gmake install
cmake --version
```

# 四、编译安装我们的主角 n2n

### 安装教程

```
cd n2n/n2n_v2/
mkdir build/
cd build/
cmake ..
make
sudo make install
```

在目录下生成了 supernode 和 edge 两个可执行程序

### 五、服务器端启动

```
supernode -1 UDP监听端口
```

### #参数说明

- -f 前台运行
- -u 指定运行所用的UID
- -g 指定运行所用的GID
- -v 输出比较详细的log

### 使用事例:

```
supernode -1 8080 >/dev/null & nohup supernode -1 9000 &
```

# 六、客户端启动

```
edge -d 虚拟网卡名 -a 10.0.0.1 -c testnet -k senrame -l 1.2.3.4:1234

#参数说明
-d 虚拟网卡名
-a [static:|dhcp:]虚拟网段(IP), static模式其实可以不用加那个static: 直接写IP就行
-c 用于区分节点的社区(组)名
-k 用于加密的字符串
```

- -K 用于加密的Key文件,和-k不能共存
- -s 子网掩码
- -1 supernode的IP:端口,可以指定多个supernode的
- -i NAT打洞间隔
- -b 当使用DHCP时定期刷新IP
- -p 指定本地端口
- -u 指定运行所用的UID
- -g 指定运行所用的GID
- -f 前台运行
- -m 为虚拟网卡指定MAC地址
- -r 启用包转发, 当-a指定DHCP时需要启用
- -E 接收组播MAC地址
- -v 输出比较详细的log
- -t 指定用于管理的UDP端口

### 常用事例:

```
edge -d vircard -a 10.0.0.112 -c testnet -k abcd1234ABCD -l 10.0.0.1:2222 edge -d n2n0 -a 10.1.12.2 -c mynetwork -k encryptme -l 1.2.3.4:8080 edge -d n2n0 -a 10.1.12.1 -c mynetwork -k encryptme -l 1.2.3.4:8080 >/dev/null & edge -d n2nvpn -c vpn -k password -a 10.1.1.1 -u 1000 -l 107.174.21.2:9000 >/dev/null & edge -d n2nedge -a 172.10.2.210 -c community -u 500 -g 500 -k passwod -l 222.222.222:10088 -m 8B:2A:76:3F:CO:7B -r -L 192.168.1.110
```

如果创建虚拟网卡出问题了,可以尝试手动创建:

yum install tunctl -y

tunctl-t虚拟网卡名

### 七、常见问题

怎么知道自己的 edge 是否已经与中心节点 supernode 连接成功了?

针对 N2N\_V2 每两分钟显示一条, V2s 则每 25s 一条下面的信息 关键字: Rx REGISTER\_SUPER\_ACK myMAC

```
Rx REGISTER_SUPER_ACK myMAC=EE:DC:38:99:C9:42 [123.249.20.254:10086] (external 218.89.10.162:50021). Attempts 2
```

如果中心节点 supernode 失效了会是什么样子呢?

针对 edge\_v1,则每分钟显示

```
Registering with supernode
```

针对 edge\_v2,则每 40 秒显示,针对 edge\_v2s,则每 20 秒显示

```
WARNING: Supernode not responding - moving to 0 of 1
```

如果 edge 与 supernode 的版本对应错了,会是什么样子的?

edge\_v1 试图与 supernode\_v2 或 v2s 连接 (每分钟出现一条下面的信息)

Registering with supernode

edge\_v2或 v2s 试图与 supernode\_v1 连接时,反复出现如下信息(V2每40秒, v2s每20秒)

WARNING: Supernode not responding - moving to 0 of 1

edge\_v2 试图与 supernode\_v2s (v2s 试图与 V2) 连接时,反复出现如下信息(V2 每 10 秒, v2s 每 5 秒)

Rx REGISTER\_SUPER\_ACK myMAC=1D:C9:00:00:00 [123.249.20.254:10088] (external 218.89.10.162:42858). Attempts 2

WARNING: RX REGISTER\_SUPER\_ACK with wrong or old cookie.

# 八、网络测试

iperf的github

https://github.com/esnet/iperf/releases

### 解压

sudo tar -zvxf iperf-3.6.tar.gz -C /usr/local

进入目录,编译

sudo ./configure

### 安装

sudo make
sudo make install

### 报错

iperf3: error while loading shared libraries: libiperf.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory

### 手动执行

sudo /sbin/ldconfig

### 可以访问了

```
# iperf3 -v
iperf 3.6 (cJSON 1.5.2)
Linux JQ-Mac 4.15.0-45-generic #48~16.04.1-Ubuntu SMP Tue Jan 29 18:03:48 UTC 2019 x86_64
Optional features available: CPU affinity setting, IPv6 flow label, TCP congestion
algorithm setting, sendfile / zerocopy, socket pacing, authentication
```

#### 开启服务

#### 确保服务端开启5201端口

```
vim /etc/sysconfig/iptables
/etc/init.d/iptables restart
```

### 测试访问

```
# iperf3 -c 192.168.1.200
Connecting to host 192.168.1.200, port 5201
[ 5] local 192.168.1.228 port 58092 connected to 192.168.1.200 port 5201
[ ID] Interval
                    Transfer
                              Bitrate Retr Cwnd
      0.00-1.00 sec 11.3 MBytes 94.5 Mbits/sec 0 24.0 KBytes
 51
 5] 1.00-2.00 sec 11.2 MBytes 94.1 Mbits/sec 0 26.9 KBytes
Γ
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.2 MBytes 94.1 Mbits/sec 0 28.3 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec 0 43.8 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec 0 43.8 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.2 MBytes 93.7 Mbits/sec 0 43.8 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec 0 43.8 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.3 MBytes 94.4 Mbits/sec
                                               0 66.5 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 11.3 MBytes 94.8 Mbits/sec 0 100 KBytes
      9.00-10.00 sec 11.1 MBytes 93.2 Mbits/sec 0 100 KBytes
[ ID] Interval
                    Transfer
                                Bitrate
                                              Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 112 MBytes 94.0 Mbits/sec
                                              0
                                                           sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 112 MBytes 93.6 Mbits/sec
                                                           receiver
iperf Done.
```