【H.264/AVC视频编解码技术详解】十二、解析H.264码流的宏块结构(下):H.264帧内编码宏块的预测结构

blog.csdn.net/shaqoneal/article/details/53959053

《H.264/AVC视频编解码技术详解》视频教程已经在"CSDN学院"上线,视频中详述了H.264的背景、标准协议和实现,并通过一个实战工程的形式对H.264的标准进行解析和实现,欢迎观看!

"纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行",只有自己按照标准文档以 代码的形式操作一遍,才能对视频压缩编码标准的思想和方法有 足够深刻的理解和体会!

链接地址:H.264/AVC视频编解码技术详解

GitHub代码地址:<u>点击这里</u>

在以H.264格式编码的视频码流中,宏块结构必然包含预测结构(I_PCM模式除外),该结构中包含了像素块的预测模式等信息。对于不同预测模式的宏块,其预测结构是不同的。从上篇的宏块结构中,可以看出,对于部分模式,预测信息保存于mb_pred()结构中,而对于另一部分模式则采用sub_mb_pred()结构。

croblock_layer() {	C	Descriptor
mb_type	2	ue(v) ae(v
if(mb_type == I_PCM) {		
while(!byte_aligned())		
pcm_alignment_zero_bit	3	f(1)
for($i = 0$; $i < 256$; $i++$)		
pcm_sample_luma[i]	3	u(v)
for($i = 0$; $i < 2 * MbWidthC * MbHeightC; i++)$		
pcm_sample_chroma[i]	3	u(v)
} else {	2	
noSubMbPartSizeLessThan8x8Flag = 1		
if(mb_type != I_NxN && MbPartPredMode(mb_type, 0) != Intra_16x16 && NumMbPart(mb_type) == 4) {		
sub_mb_pred(mb_type)	2	
for($mbPartIdx = 0$; $mbPartIdx < 4$; $mbPartIdx+++$)		
if(sub_mb_type[mbPartIdx] != B_Direct_8x8) {	9	
if(NumSubMbPart(sub_mb_type[mbPartIdx]) > 1)		
noSubMbPartSizeLessThan8x8Flag = 0	9 8	
} else if(!direct 8x8 inference flag)		
noSubMbPartSizeLessThan8x8Flag = 0		
} else {		
if(transform_8x8_mode_flag && mb_type == I_NxN)		
transform size 8x8 flag	2	u(1) ae(v
mb_pred(mb_type)	2	
}		
if(MbPartPredMode(mb type, 0) != Intra 16x16) {	8 8	
coded block pattern	2	me(v) ae(
if(CodedBlockPatternLuma > 0 &&	8 8	
transform_8x8_mode_flag && mb_type != I_NxN && noSubMbPartSizeLessThan8x8Flag && (mb_type != B_Direct_16x16 direct_8x8_inference_flag))		
transform size 8x8 flag	2	u(1) ae(v
}	0.000	-(-) (-
if(CodedBlockPatternLuma > 0 CodedBlockPatternChroma > 0	1	
MbPartPredMode(mb type, 0) == Intra 16x16) {		
mb_qp_delta	2	se(v) ae(v
residual(0, 15)	3 4	
}		
}	2	

在我们本系列的H.264分析器SimpleH264Analyzer项目中默认的全l帧测试码流中,我们所分析的第一个IDR帧的第一个宏块,其mb_type为l_NxN。实际上,<mark>对于除了I_PCM模式之外的所有Intra宏块,其预测结构均采用mb_pred()结构。</mark>

在标准文档中,mb_pred()的定义如下表所示(只看Intra模式下):

mb_pred(mb_type) {	C	Descriptor
if(MbPartPredMode(mb_type, 0) == Intra_4x4		
MbPartPredMode(mb_type, 0) == Intra_8x8		
MbPartPredMode(mb_type, 0) == Intra_16x16) {		
if(MbPartPredMode(mb_type, 0) == Intra_4x4)		
for(luma4x4BlkIdx=0; luma4x4BlkIdx<16; luma4x4BlkIdx++) {		
prev_intra4x4_pred_mode_flag[luma4x4BlkIdx]	2	u(1) ae(v)
if(!prev_intra4x4_pred_mode_flag[luma4x4BlkIdx])		
rem_intra4x4_pred_mode[luma4x4BlkIdx]	2	u(3) ae(v)
}		
if(MbPartPredMode(mb_type, 0) == Intra_8x8)		
for(luma8x8BlkIdx=0; luma8x8BlkIdx<4; luma8x8BlkIdx++) {		
prev_intra8x8_pred_mode_flag[luma8x8BlkIdx]	2	u(1) ae(v)
if(!prev_intra8x8_pred_mode_flag[luma8x8BlkIdx])		
rem_intra8x8_pred_mode[luma8x8BlkIdx]	2	u(3) ae(v)
}		
if(ChromaArrayType == 1 ChromaArrayType == 2)		
intra_chroma_pred_mode https://b	_2 cs	ue(v) ae(v)

从表中可以看出,Intra预测模式的结构主要有两组,分别表示4×4和8×8模式,每一组包含两个元素,分别表示预测模式标识位和预测模式值,以及最后的色度分量预测模式。

- prev_intra4x4_pred_mode_flag和prev_intra8x8_pred_mode_flag:表示帧内预测模式预测标识。如果该标识位为1,表示帧内预测模式的预测值就是实际的模式,否则就需要另外传递实际的帧内预测模式。
- prev_intra4x4_pred_mode_flag和prev_intra8x8_pred_mode_flag:表示额外传递的实际帧内预测模式。
- intra_chroma_pred_mode:表示色度分量的预测模式,取值范围为[0,3],分别代表 DC、水平、垂直和平面模式。

在我们的demo中解析这部分的代码以下面的代码段实现:

```
if (m_mb_type == 25)
{
    // To do: I-PCM mode...
}
else if (m_mb_type == 0)
{
    // Intra_NxN mode...
    if (m_pps_active->Get_transform_8x8_mode_flag())
    {
        m_transform_size_8x8_flag = Get_bit_at_position(m_pSODB, m_bypeOffset, m_bitOffset);
}

// Get prediction-block num...
if (m_transform_size_8x8_flag)
{
    // Using intra_8x8
    m_pred_struct = new IntraPredStruct[4];
```

```
for (int luma8x8Blkldx = 0; luma8x8Blkldx < 4; luma8x8Blkldx++)
 m pred struct[luma8x8Blkldx].block mode = 1;
 m_pred_struct[luma8x8Blkldx].prev_intra_pred_mode_flag = Get_bit_at_position(m_pSODB,
m bypeOffset, m bitOffset);
 if (!m pred struct[luma8x8Blkldx].prev intra pred mode flag)
  m pred struct[luma8x8Blkldx].rem intra pred mode = Get uint code num(m pSODB,
m_bypeOffset, m_bitOffset, 3);
 }
 }
}
else
{
 // Using intra_4x4
 m pred struct = new IntraPredStruct[16];
 for (int luma4x4Blkldx = 0; luma4x4Blkldx < 16; luma4x4Blkldx++)
 m pred struct[luma4x4Blkldx].block mode = 0;
 m_pred_struct[luma4x4Blkldx].prev_intra_pred_mode_flag = Get_bit_at_position(m_pSODB,
m bypeOffset, m bitOffset);
 if (!m_pred_struct[luma4x4Blkldx].prev_intra_pred_mode_flag)
  m_pred_struct[luma4x4Blkldx].rem_intra_pred_mode = Get_uint_code_num(m_pSODB,
m bypeOffset, m bitOffset, 3);
 }
 }
}
// intra_chroma_pred mode
m intra chroma pred mode = Get uev code num(m pSODB, m bypeOffset, m bitOffset);
}
else
{
// To do: Intra_16x16 mode
}
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   • 8
   • 9
   • 10
   • 11
   • 12
   • 13
   • 14
   • 15
   • 16
   • 17
   • 18
```

- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 50
- 31
- 3233
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49

更详细的信息可以到github下载完整的工程:

https://github.com/yinwenjie/SimpleH264Analyzer