make_shared()_任家_新浪博客

shared_ptr很好地消除了显式的delete调用,如果读者掌握了它的用法,可以肯定delete将会在你的编程字典中彻底消失。

但这还不够,因为shared_ptr的构造还需要new调用,这导致了代码中的某种不对称性。虽然shared_ptr 很好地包装了new表达式,但过多的显式new操作符也是个问题,它应该使用工厂模式来解决。

因此,shared_ptr在头文件<boost/make_shared.hpp> 中提供了一个自由工厂函数(位于boost名字空间)make_shared<T>(),来消除显式的new调用,它的名字模仿了标准库的 make_pair(),声明如下:

- 1. template<class T, class... Args>
- shared_ptr<T> make_shared(Args && ... args);

make_shared()函数可以接受最多10个参数,然后把它们传递给类型T的构造函数,创建一个 shared_ptr<T>的对 象并返回。make_shared()函数要比直接创建shared_ptr对象的方式快且高效,因为它内部仅分配一次内存,消除了shared_ptr 构造时的开销。

下面的代码示范了make_shared()函数的用法:

- 1. #include <boost/make_shared.hpp>
- 2. int main()
- 3. {
- 4. shared_ptr<string> sp =
- 5. make_shared<string>("make_shared");

//创建string的共享指针

- 6. shared_ptr<vector<int> > spv =
- 7. make_shared<vector<int>>(10, 2);

//创建vector的共享指针

- 8. assert(spv->size() == 10);
- 9. }

make_shared()不能接受任意多数量的参数构造对象,一般情况下这不会成为问题。实际上,很少有如此多的参数的函数接口,即使有,那也会是一个设计的不够好的接口,应该被重构。

除了make_shared(), smart_ptr库还提供一个allocate_shared(), 它比make_ shared()多接受一个定制的内存分配器类型参数,其他方面都相同。

分享: