登录 | 注册

胡超的学习日志

┇ 目录视图

₩ 摘要视图



个人资料



xt_xiaotian

访问: 226478次

积分: 2006

等级: 8L00 5

排名: 第8347名

原创: 29篇 转载: 3篇

译文: 1篇 评论: 100条

博客Markdown编辑器上线啦 那些年我们追过的Wrox精品红皮计算机图书 PMBOK第五版精讲视频教程 火星人敏捷开发1001问

C++ 智能指针详解

分类: C++ 第三方开源库

2010-07-05 20:19

34446人阅读

评论(15) 收藏 举报

C++

delete

reference

编程

架构设计

vector

C++ 智能指针详解

一、简介

由于 C++ 语言没有自动内存回收机制,程序员每次 new 出来的内存都要手动 delete。程序员忘记 delete,流程太复杂,最终导致没有 delete,异常导致程序过早退出,没有执行 delete 的情况并不罕见。

用智能指针便可以有效缓解这类问题,本文主要讲解参见的智能指针的用法。包括: std::auto_ptr、boost::scoped_ptr、boost::shared_ptr、boost::scoped_array、boost::shared_array、bintrusive_ptr。你可能会想,如此多的智能指针就为了解决new、delete匹配问题,真的有必要吗?看完这篇文章后,我想你心里自然会有答案。

文章搜索

文章分类

C++ 第三方开源库 (8)

C/C++ 语言 (7)

Linux 开发应用技术 (5)

Windows 开发调试技术 (16)

互联网产品体验 (1)

其他 (2)

移动开发 (2)

文章存档

2013年12月 (1)

2011年10月 (1)

2011年09月 (1)

2011年08月 (1)

2011年07月 (2)

展开

阅读排行

使用 C++ 处理 JSON 数i

(41910)

C++ 智能指针详解

(34442)

下面就按照顺序讲解如上7种智能指针(smart_ptr)。

二、具体使用

1、总括

对于编译器来说,智能指针实际上是一个栈对象,并非指针类型,在栈对象生命期即将结束时,智能指针通过析构函数释放有它管理的堆内存。所有智能指针都重载了"operator->"操作符,直接返回对象的引用,用以操作对象。访问智能指针原来的方法则使用"."操作符。

访问智能指针包含的裸指针则可以用 get() 函数。由于智能指针是一个对象,所以if (my_smart_object)永远为真,要判断智能指针的裸指针是否为空,需要这样判断: if (my_smart_object.get())。

智能指针包含了 reset() 方法,如果不传递参数(或者传递 NULL),则智能指针会释放当前管理的内存。如果传递一个对象,则智能指针会释放当前对象,来管理新传入的对象。

我们编写一个测试类来辅助分析:

```
class Simple {
  public:
    Simple(int param = 0) {
    number = param;
    std::cout << "Simple: " << number << std::endl;
  }
    ~Simple() {
    std::cout << "~Simple: " << number << std::endl;
  }
  void PrintSomething() {</pre>
```

```
SendMessage、PostMe
(31754)
让Visual Studio载入Sym (8995)
Linux下建立安装 smb,: (8798)
Windows 中 SQLite3 使》(8271)
Vista、Win7 网络共享访 (8151)
在 Win7 下使用 VS2005 (7961)
在Windows中编译Nginx (7416)
在Ubuntu10.04中建立AF (7354)
```

评论排行

```
使用 C++ 处理 JSON 数1
                    (23)
SendMessage、PostMe
                    (23)
C++ 智能指针详解
                    (15)
C/C++函数调用约定
                     (6)
Qualcomm ARM CPU与
                     (4)
在Ubuntu10.04中建立AF
                     (4)
在 Win7 下使用 VS2005
                     (4)
深入解析SendMessage、
                     (4)
在Windows中编译Nginx
                     (3)
```

Linux下建立安装 smb, :

推荐文章

```
std::cout << "PrintSomething: " << info_extend.c_str() << std::endl;
}
std::string info_extend;
int number;
};</pre>
```

2、std::auto_ptr

std::auto_ptr 属于 STL,当然在 namespace std 中,包含头文件 #include<memory> 便可以使用。std::auto_ptr 能够方便的管理单个堆内存对象。

我们从代码开始分析:

```
void TestAutoPtr() {
    std::auto_ptr<Simple> my_memory(new Simple(1)); // 创建对象,输出: Simple: 1
    if (my_memory.get()) { // 判断智能指针是否为空
        my_memory->PrintSomething(); // 使用 operator-> 调用智能指针对象中的函数
        my_memory.get()->info_extend = "Addition"; // 使用 get() 返回裸指针,然后给内部对象赋值
        my_memory->PrintSomething(); // 再次打印,表明上述赋值成功
        (*my_memory).info_extend += " other"; // 使用 operator* 返回智能指针内部对象,然后用"."调用智能指针对象中的函数
        my_memory->PrintSomething(); // 再次打印,表明上述赋值成功
    }
     } // my_memory 栈对象即将结束生命期,析构堆对象 Simple(1)
    执行结果为:
```

Simple: 1

PrintSomething:

(3)

- * 纯CSS实现表单验证
- * 段落文字彩条效果
- * Kepler性能分析之M2E调优
- * 公共技术点之 Java反射 Reflection
- * QtAndroid详解(2): startActivity 和它的小伙伴们
- * Qt5官方demo解析集34—— Concentric Circles Example

最新评论

C++ 智能指针详解

LulinHsiao: 这样基类仅仅观察自己的 boost::weak_ptr 是否为空就知道子类有没对自己赋值了,这句话怎...

C++ 智能指针详解

krystal_wln: 最开始来看你写的 的时候完全看不懂,要有一点理 解了再来看就觉得写的很好

C++ 智能指针详解

wbloodc: 讲解清楚, 学习收藏了

C/C++函数调用约定 Nvidia_inside: 很好~~

深入解析SendMessage、PostMmingtiandexia: 学习了

C++ 智能指针详解

hb2008hahaha: 总结的很全面,例子也很好,顶一个

C++ 智能指针详解 huiliao: 不错

注册表 Run、RunOnce 键值解析 natashage: 这个分享太好了

Qualcomm ARM CPU与Intel x8

其实好景不长,我们看看如下的另一个例子:

PrintSomething: Addition

~Simple: 1

了。

PrintSomething: Addition other

```
void TestAutoPtr2() {
    std::auto_ptr<Simple> my_memory(new Simple(1));
    if (my_memory.get()) {
        std::auto_ptr<Simple> my_memory2; // 创建一个新的 my_memory2 对象
        my_memory2 = my_memory; // 复制旧的 my_memory 给 my_memory2
        my_memory2->PrintSomething(); // 输出信息,复制成功
        my_memory->PrintSomething(); // 崩溃
    }
}
```

最终如上代码导致崩溃,如上代码时绝对符合 C++ 编程思想的,居然崩溃了,跟进 std::auto_ptr 的源码后,我们看到,罪魁祸首是"my_memory2 = my_memory",这行代码,my_memory2 完全夺取了 my_memory 的内存管理所有权,导致 my_memory 悬空,最后使用时导致崩溃。

上述为正常使用 std::auto ptr 的代码,一切似乎都良好,无论如何不用我们显示使用该死的 delete

所以,使用 std::auto_ptr 时,绝对不能使用"operator="操作符。作为一个库,不允许用户使用,确没有明确拒绝[1],多少会觉得有点出乎预料。

```
看完 std::auto_ptr 好景不长的第一个例子后,让我们再来看一个:
```

```
void TestAutoPtr3() {
  std::auto_ptr<Simple> my_memory(new Simple(1));
```

dalianzhipailiugang: 虽然数字上看ARM平台的性能差距很大,不过你们有没有感觉其实在PC上运行程序性能很差,当然主要是因为...

SendMessage、PostMessage原卿笃军: 顶

```
if (my_memory.get()) {
  my_memory.release();
  }
}
执行结果为:
Simple: 1
```

看到什么异常了吗?我们创建出来的对象没有被析构,没有输出"~Simple: 1",导致内存泄露。当我们不想让 my_memory 继续生存下去,我们调用 release() 函数释放内存,结果却导致内存泄露(在内存受限系统中,如果my_memory占用太多内存,我们会考虑在使用完成后,立刻归还,而不是等到my_memory 结束生命期后才归还)。

正确的代码应该为:

```
void TestAutoPtr3() {
    std::auto_ptr<Simple> my_memory(new Simple(1));
    if (my_memory.get()) {
        Simple* temp_memory = my_memory.release();
        delete temp_memory;
    }
}

或
void TestAutoPtr3() {
    std::auto_ptr<Simple> my_memory(new Simple(1));
    if (my_memory.get()) {
        my_memory.reset(); // 释放 my_memory 内部管理的内存
    }
```

}

原来 std::auto_ptr 的 release() 函数只是让出内存所有权,这显然也不符合 C++ 编程思想。

总结: std::auto_ptr 可用来管理单个对象的对内存,但是,请注意如下几点:

- (1) 尽量不要使用"operator="。如果使用了,请不要再使用先前对象。
- (2) 记住 release() 函数不会释放对象,仅仅归还所有权。
- (3) std::auto_ptr 最好不要当成参数传递(读者可以自行写代码确定为什么不能)。
- (4) 由于 std::auto_ptr 的"operator="问题,有其管理的对象不能放入 std::vector 等容器中。
- (5)

使用一个 std::auto_ptr 的限制还真多,还不能用来管理堆内存数组,这应该是你目前在想的事情吧,我也觉得限制挺多的,哪天一个不小心,就导致问题了。

由于 std::auto_ptr 引发了诸多问题,一些设计并不是非常符合 C++ 编程思想,所以引发了下面 boost 的智能指针,boost 智能指针可以解决如上问题。

让我们继续向下看。

3, boost::scoped_ptr

boost::scoped_ptr 属于 boost 库,定义在 namespace boost 中,包含头文件
#include<boost/smart_ptr.hpp> 便可以使用。boost::scoped_ptr 跟 std::auto_ptr 一样,可以方便的管理单个
堆内存对象,特别的是,boost::scoped_ptr 独享所有权,避免了 std::auto_ptr 恼人的几个问题。

```
void TestScopedPtr() {
  boost::scoped_ptr<Simple> my_memory(new Simple(1));
  if (my_memory.get()) {
    my_memory->PrintSomething();
    my_memory.get()->info_extend = "Addition";
    my_memory->PrintSomething();
```

```
(*my_memory).info_extend += "other";
my_memory->PrintSomething();

my_memory.release(); // 编译 error: scoped_ptr 没有 release 函数
std::auto_ptr<Simple> my_memory2;
my_memory2 = my_memory; // 编译 error: scoped_ptr 没有重载 operator=, 不会导致所有权转移
}
```

首先,我们可以看到,boost::scoped_ptr 也可以像 auto_ptr 一样正常使用。但其没有 release() 函数,不会导致先前的内存泄露问题。其次,由于 boost::scoped_ptr 是独享所有权的,所以明确拒绝用户写"my_memory"之类的语句,可以缓解 std::auto_ptr 几个恼人的问题。

由于 boost::scoped_ptr 独享所有权,当我们真真需要复制智能指针时,需求便满足不了了,如此我们再引入一个智能指针,专门用于处理复制,参数传递的情况,这便是如下的 boost::shared_ptr。

4、boost::shared_ptr

```
void TestSharedPtr(boost::shared_ptr
memory->PrintSomething();
std::cout << "TestSharedPtr UseCour"</pre>
```

```
void TestSharedPtr2() {
 boost::shared_ptr<Simple> my_mem
 if (my_memory.get()) {
  my_memory->PrintSomething();
  my_memory.get()->info_extend = "Addition";
  my_memory->PrintSomething();
  (*my_memory).info_extend += " other";
  my_memory->PrintSomething();
 std::cout << "TestSharedPtr2 UseCount: " << my_memory.use_count() << std::endl;</pre>
 TestSharedPtr(my_memory);
 std::cout << "TestSharedPtr2 UseCount: " << my_memory.use_count() << std::endl;</pre>
//my_memory.release();// 编译 error: 同样, shared_ptr 也没有 release 函数
执行结果为:
Simple: 1
PrintSomething:
PrintSomething: Addition
PrintSomething: Addition other
TestSharedPtr2 UseCount: 1
PrintSomething: Addition other
TestSharedPtr UseCount: 2
TestSharedPtr2 UseCount: 1
```

~Simple: 1

boost::shared_ptr 也可以很方便的使用。并且没有 release() 函数。关键的一点,boost::shared_ptr 内部维护了一个引用计数,由此可以支持复制、参数传递等。boost::shared_ptr 提供了一个函数 use_count(),此函数返回 boost::shared_ptr 内部的引用计数。查看执行结果,我们可以看到在 TestSharedPtr2 函数中,引用计数为 1,传递参数后(此处进行了一次复制),在函数TestSharedPtr 内部,引用计数为2,在 TestSharedPtr 返回后,引用计数又降低为 1。当我们需要使用一个共享对象的时候,boost::shared_ptr 是再好不过的了。

在此,我们已经看完单个对象的智能指针管理,关于智能指针管理数组,我们接下来讲到。

5, boost::scoped_array

boost::scoped_array 属于 boost 库,定义在 namespace boost 中,包含头文件 #include<boost/smart_ptr.hpp> 便可以使用。

boost::scoped_array 便是用于管理动态数组的。跟 boost::scoped_ptr 一样,也是独享所有权的。

```
void TestScopedArray() {
boost::scoped_array<Simple> my_memory(new Simple[2]); // 使用内存数组来初始化
if (my_memory.get()) {
    my_memory[0].PrintSomething();
    my_memory[0].PrintSomething();
    (*my_memory)[0].Info_extend = "Addition";
    my_memory[0].PrintSomething();
    (*my_memory)[0].info_extend += "other"; // 编译 error, scoped_ptr 没有重载 operator*
    my_memory[0].release(); // 同上, 没有 release 函数
    boost::scoped_array<Simple> my_memory2;
    my_memory2 = my_memory; // 编译 error, 同上, 没有重载 operator=
```

boost::scoped_array 的使用跟 boost::scoped_ptr 差不多,不支持复制,并且初始化的时候需要使用动态数组。另外,boost::scoped_array 没有重载"operator*",其实这并无大碍,一般情况下,我们使用get() 函数更明确些。

下面肯定应该讲 boost::shared_array 了,一个用引用计数解决复制、参数传递的智能指针类。

6, boost::shared_array

boost::shared_array 属于 boost 库,定义在 namespace boost 中,包含头文件 #include<boost/smart_ptr.hpp> 便可以使用。

由于 boost::scoped_array 独享所有权,显然在很多情况下(参数传递、对象赋值等)不满足需求,由此我们引入 boost::shared_array。跟 boost::shared_ptr 一样,内部使用了引用计数。

```
void TestSharedArray(boost::shared_array<Simple> memory) { // 注意: 无需使用 reference (或 const reference) std::cout << "TestSharedArray UseCount: " << memory.use_count() << std::endl; }

void TestSharedArray2() {
boost::shared_array<Simple> my_memory(new Simple[2]);
if (my_memory.get()) {
    my_memory[0].PrintSomething();
    my_memory[0].PrintSomething();
    my_memory[0].PrintSomething();
    my_memory[1].PrintSomething();
    my_memory.get()[1].info_extend = "Addition 11";
    my_memory[1].PrintSomething();
```

```
//(*my_memory)[0].info_extend += "other"; // 编译 error, scoped_ptr 没有重载 operator*
 std::cout << "TestSharedArray2 UseCount: " << my_memory.use_count() << std::endl;</pre>
 TestSharedArray(my_memory);
 std::cout << "TestSharedArray2 UseCount: " << my_memory.use_count() << std::endl;</pre>
执行结果为:
Simple: 0
Simple: 0
PrintSomething:
PrintSomething: Addition 00
PrintSomething:
PrintSomething: Addition 11
TestSharedArray2 UseCount: 1
TestSharedArray UseCount: 2
TestSharedArray2 UseCount: 1
~Simple: 0
~Simple: 0
跟 boost::shared_ptr 一样,使用了引用计数,可以复制,通过参数来传递。
```

至此, 我们讲过的智能指针有

std::auto_ptr、boost::scoped_ptr、boost::shared_ptr、boost::scoped_array、boost::shared_array。这几个智能指针已经基本够我们使用了,90%的使用过标准智能指针的代码就这 5 种。可如下还有两种智能指针,它们肯定有用,但有什么用处呢,一起看看吧。

7, boost::weak_ptr

boost::weak_ptr 属于 boost 库,定义在 namespace boost 中,包含头文件 #include<boost/smart_ptr.hpp> 便可以使用。

在讲 boost::weak_ptr 之前,让我们先回顾一下前面讲解的内容。似乎 boost::scoped_ptr、boost::shared_ptr 这两个智能指针就可以解决所有单个对象内存的管理了,这儿还多出一个 boost::weak_ptr,是否还有某些情况我们没纳入考虑呢?

回答:有。首先 boost::weak_ptr 是专门为 boost::shared_ptr 而准备的。有时候,我们只关心能否使用对象,并不关心内部的引用计数。boost::weak_ptr 是 boost::shared_ptr 的观察者(Observer)对象,观察者意味着 boost::weak_ptr 只对 boost::shared_ptr 进行引用,而不改变其引用计数,当被观察的 boost::shared_ptr 失效后,相应的 boost::weak_ptr 也相应失效。

```
void TestWeakPtr() {
boost::weak_ptr<Simple> my_memory_weak;
boost::shared_ptr<Simple> my_memory(new Simple(1));

std::cout << "TestWeakPtr boost::shared_ptr UseCount: " << my_memory.use_count() << std::endl;
my_memory_weak = my_memory;
std::cout << "TestWeakPtr boost::shared_ptr UseCount: " << my_memory.use_count() << std::endl;
}
执行结果为:
Simple: 1
TestWeakPtr boost::shared_ptr UseCount: 1
TestWeakPtr boost::shared_ptr UseCount: 1
~Simple: 1
我们看到,尽管被赋值了,内部的引用计数并没有什么变化,当然,读者也可以试试传递参数等其
```

他情况。

现在要说的问题是,boost::weak_ptr 到底有什么作用呢?从上面那个例子看来,似乎没有任何作用,其实 boost::weak_ptr 主要用在软件架构设计中,可以在基类(此处的基类并非抽象基类,而是指继承于抽象基类的虚基类)中定义一个 boost::weak_ptr,用于指向子类的 boost::shared_ptr,这样基类仅仅观察自己的 boost::weak_ptr 是否为空就知道子类有没对自己赋值了,而不用影响子类 boost::shared_ptr 的引用计数,用以降低复杂度,更好的管理对象。

8, boost::intrusive_ptr

boost::intrusive_ptr属于 boost 库, 定义在 namespace boost 中, 包含头文件 #include<boost/smart_ptr.hpp> 便可以使用。

讲完如上 6 种智能指针后,对于一般程序来说 C++ 堆内存管理就够用了,现在有多了一种 boost::intrusive_ptr,这是一种插入式的智能指针,内部不含有引用计数,需要程序员自己加入引用计数,不然编译不过($O_{\leftarrow}O$ b汗)。个人感觉这个智能指针没太大用处,至少我没用过。有兴趣的朋友自己研究一下源代码哦J。

三、总结

如上讲了这么多智能指针,有必要对这些智能指针做个总结:

- 1、在可以使用 boost 库的场合下,拒绝使用 std::auto_ptr, 因为其不仅不符合 C++ 编程思想,而且极容易出错[2]。
- 2、在确定对象无需共享的情况下,使用 boost::scoped_ptr (当然动态数组使用 boost::scoped_array) 。
 - 3、在对象需要共享的情况下,使用 boost::shared_ptr (当然动态数组使用 boost::shared_array)。
- 4、在需要访问 boost::shared_ptr 对象,而又不想改变其引用计数的情况下,使用 boost::weak_ptr, 一般常用于软件框架设计中。

5、最后一点,也是要求最苛刻一点:在你的代码中,不要出现 delete 关键字(或 C 语言的 free 函数),因为可以用智能指针去管理。

[1]参见《effective C++(3rd)》, 条款06。

[2]关于 boost 库的使用,可本博客另外一篇文章: 《在 Windows 中编译 boost1.42.0》。

[3]读者应该看到了,在我所有的名字前,都加了命名空间标识符std::(或boost::),这不是我不想写 using namespace XXX 之类的语句,在大型项目中,有可能会用到 N 个第三方库,如果把命名空间全放出来,命名污染(Naming conflicts)问题很难避免,到时要改回来是极端麻烦的事情。当然,如果你只是写 Demo,可以例外。

上一篇 最快速度找到内存泄漏

下一篇 手机屏幕解析

主题推荐 智能指针 c++ 内存泄露 内存管理 架构设计

猜你在找

moto & google笔试题目-STLC++面试题

string的size和length

CC++2014年7月华为校招机试真题一

GDB 查看死锁

cs硕士妹子找工作经历阿里人搜等互联网

C++学习之深入理解虚函数--虚函数表解析

抄袭事件判决书

我的2012-分享我的四个项目经验

TCP拥塞控制算法内核实现剖析九

asserth头文件之断言

准备好了么? 🗱 吨

软件开发工程师(C++)

我要跳槽

更多职位尽在 CSDN JOB

苏州敏行医学信息技术有限公司

| 6-10K/月

c++开发工程师

我要跳槽

C++服务器

我要跳槽

京品高科信息科技(北京)有限公司

| 7-15K/月

北京乐动卓越科技有限公司

| 15-20K/月

C++软件开发工程师

我要跳槽

天津市努思企业服务有限公司

| 7-10K/月



查看评论

15楼 LulinHsiao 2015-01-10 10:03发表



这样基类仅仅观察自己的 boost::weak_ptr 是否为空就知道子类有没对自己赋值了,

这句话怎么理解呢?

14楼 krystal_wln 2015-01-05 17:48发表



最开始来看你写的的时候完全看不懂,要有一点理解了再来看就觉得写的很好

13楼 wbloodc 2014-08-26 10:38发表



讲解清楚,学习收藏了

12楼 hb2008hahaha 2014-05-16 15:44发表



总结的很全面, 例子也很好, 顶一个

11楼 huiliao 2014-04-20 23:30发表



不错

10楼 驭风者_z 2013-11-20 11:19发表



讲的好, 学习了谢谢

9楼 chz429 2013-08-20 21:18发表



学习了,谢谢楼主!

8楼 ToConnection 2013-07-19 15:19发表



很好

7楼 qianwen36 2013-06-27 09:09发表



总觉得你这么使用智能指针所谓,违背了cpp语言哲学,哪有这样搞的,只见new不见delete,神经般的设计啊?cpp的信仰是尊崇对称完美的。要么new与delete都封装隐藏起来;不然像什么话。

个人觉得需要两类概念模板,一类是把new与delete都隐藏起来的动态构造器,一类是像智能指针这类的参数化指针。

像智能指针本身是对象销毁型概念模板

6楼 benoit_fr 2013-06-27 08:23发表



写的很好

5楼 zhumeng1989 2013-04-27 11:47发表



c++11 做了一些提高

4楼 yingkongshi99 2012-12-10 11:38发表



感谢楼主,学习了

3楼 kai_ding 2012-10-25 09:49发表



写的最清楚的智能指针专题了, 谢谢

2楼 gg349193851 2012-07-01 23:38发表



学习学习啊。。应用很困难啊。。

1楼 fengbangyue 2012-06-09 12:12发表



讲的很好,很清楚。学习了

您还没有登录,请[登录]或[注册]

*以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

AWS 全部主题 Hadoop 移动游戏 Java Android iOS Swift 智能硬件 Docker **OpenStack** 数据库 jQuery VPN Spark ERP IE10 Eclipse **CRM** JavaScript Ubuntu NFC WAP HTML5 Spring Apache .NET API HTML SDK IIS Fedora XML LBS Unity components UML Windows Mobile Rails QEMU KDE Cassandra CloudStack Splashtop FTC 云计算 coremail **OPhone** CouchBase iOS6 Rackspace SpringSide Web App Maemo 大数据 ThinkPHP Compuware aptech Perl Tornado Ruby Hibernate HBase Pure Solr Angular **Cloud Foundry** Redis Scala Django Bootstrap

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 银行汇款帐号 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服

杂志客服

webmaster@csdn.net

400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持

京 ICP 证 070598 号 | Copyright © 1999-2014, CSDN.NET, All Rights Reserved

微博客服

