МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4 по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний

Студентка гр. 7383	 Иолшина В.
Преподаватель	 Ефремов М.А

Санкт-Петербург 2019

Цель работы.

Изучить механизм обработки стандартных прерываний, установку пользовательских резидентных обработчиков прерываний и восстановление исходных с выгрузкой резидентных функций из памяти.

Построить обработчик прерываний сигналов таймера. Эти сигналы генерируются аппаратурой через определенные интервалы времени и, при возникновении такого сигнала, возникает прерывание с определенным значением вектора. Таким образом, управление будет передано функции, чья точка входа записана в соответствующий вектор прерывания.

Таблица 1 - Описание процедур и структур данных.

Название процедуры	Назначение
PRINT	вызывает функцию печати строки
setCurs	устанавливает позицию курсора
getCurs	возвращает положение курсора
ROUT	пользовательский обработчик
	прерываний, считающий и
	печатающий количество его вызовов
CHECKING	проверяет загруженность
	обработчика прерываний
SET_INTERRUPT	устанавливает новый обработчик
	прерывания, запоминая данные для
	восстановления предыдущего
	обработчика прерываний

Последовательность действий, выполняемых программой.

- 1. Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Сh.
- **2.** Устанавливает обработчик прерываний, если он не установлен, и осуществляется выход.
- **3.** Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход.

- **4.** Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un, восстановления стандартного вектора прерывания. Результаты работы программы представлены на рис. 1-6.
- **1.** Состояние памяти до запуска программы 4.exe представлено на рис.1, в качестве программы изображена работа файла lr3_1.com.

```
K:\>lr3_1
  Amount of available memory: 648912 b
  Extended memory size: 15360 kB
                                            Size
                        0wner
                                                         Name
  Adress
              Type
  016F
                  4D
                            0008
                                                16
  0171
                  4D
                            0000
                                                64
                                                         DPMILOAD
  0176
                  4D
                            0040
                                               256
                            0192
  0187
                  4D
                                               144
                                                         LR3_1
  0191
                  5A
                            0192
                                            648912
```

Рисунок 1 – Результат выполнения программы lr3_1.com

2. Резидентный обработчик прерывания 1Ch установлен. На рис. 2 представлен запуск программы 4.exe

```
K:\>tlink 4.obj
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International
K:\>4.exe
Interruption has been set!
```

Рисунок 2 – Результат выполнения программы 4.exe

3. Проверим размещение прерывания в памяти с помощью программы lr3_1.com, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Выполнение показано на рис. 3.

```
K:\>lr3 1
  Amount of available memory: 647584 b
  Extended memory size: 15360 kB
                                             Size
  Adress
              Type
                         0wner
                                                          Name
  016F
                   4D
                            0008
                                                  16
  0171
                  4D
                            0000
                                                 64
                                                          DPMILOAD
  0176
                  4D
                            0040
                                                256
  0187
                  4D
                            0192
                                                 144
  0191
                   4D
                             0192
                                                1152
  01DA
                   4D
                             01E5
                                                1144
  01E4
                                                          LR3 1
                  5A
                             01E5
                                             647584
```

Рисунок 3 – Результат выполнения программы lr3_1.com

4. Повторный запуск программы 4.exe изображён на рис. 4.

```
Amount of available memory: 647584 b
 Extended memory size: 15360 kB
                                           Size
             Type
                                                        Name
                 4D
 016F
                                                        DPMILOAD
                 4D
                 4D
                  4D
                 4D
                 5A
                                                        LR3_1
K:\>4.exe
Interruption had been set earlier!
```

Рисунок 4 – Результат повторного выполнения программы 4.exe

5. Запустим программу 4.exe ещё раз, но с ключом выгрузки /un (см. Рис.5):

```
K:\>4.exe /un
Interruption has been unloaded!
```

Рисунок 5 — Результат выполнения программы 4.exe с ключом /un

6. Запустим программу lr3_1.com, чтобы убедиться в том, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память занятая резидентом освобождена.

	f available memory size	memory: 6489: e: 15360 kB	12 в	
Adress	Type	Owner	Size	Name
016F	4D	0008	16	
0171	4D	0000	64	DPMILOAD
0176	4D	0040	256	
0187	4D	0192	144	
0191	5A	0192	6 4 8912	LR3_1
				_

Рисунок 6 – Результат повторного выполнения программы lr3_1.com

Выводы.

В процессе выполнения данной лабораторной работы был изучен механизм обработки стандартных прерываний, а также построен обработчик прерываний сигналов таймера, который проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch (вызывается системой каждые 55 мс), устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания, выгружает пользовательское прерывание по соответствующему значению

параметра командной строки «/un», а также выводит на экран информацию об общем суммарном числе прерываний

Ответы на контрольные вопросы.

1. Как реализован механизм прерывания от часов?

Аппаратное прерывание 1Ch вызывается автоматически при каждом такте системного таймера (каждые 55 мс) и реализовано следующим образом:

- 1) сохранение содержимого регистров в стеке;
- 2) сохранение положения курсора и его перемещение в позицию для вывода сообщения о количестве выполнения прерывания;
- 3) определение источника прерывания, по номеру которого определяется смещение в таблице векторов прерывания;
 - 4) сохранение в CS и IP;
 - 5) передача управления по адресу CS:IP;
 - 6) выполнение обработчика прерывания;
- 7) курсор возвращается в исходную позицию, все регистры восстанавливаются;
- 8) завершение работы обработчика и возврат управления прерванной программе.
 - 2. Какого типа прерывания использовались в работе?

В данной лабораторной работе использовались аппаратные (int 1Ch - пользовательское прерывание по таймеру) и программные (int 21h и int 10h - для вывода информации на экран средствами BIOS) прерывания.

приложение а

4.asm

```
STACK SEGMENT STACK
        DW 100 DUP (?)
STACK ENDS
DATA SEGMENT
        wasloaded DB 'Interruption had been set earlier!',0DH,0AH,'$'
        unloaded DB 'Interruption has been unloaded!',0DH,0AH,'$'
        loading DB 'Interruption has been set!',0DH,0AH,'$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:DATA, SS:STACK
START: JMP BEGIN
PRINT PROC NEAR
        push ax
        mov ah, 09h
        int 21h
        pop ax
        ret
PRINT ENDP
setCurs PROC ; установка позиции курсора
        push AX
        push BX
        push CX
        mov AH,02h
        mov BH,00h
        int 10h
        pop CX
        pop BX
        pop AX
setCurs ENDP
getCurs PROC ; определение позиции и размера курсора
```

push AX

```
push BX
       push CX
       mov AH,03h
       mov BH,00h
       int 10h
       pop CX
       pop BX
       pop AX
       ret
getCurs ENDP
ROUT PROC FAR; обработчик прерываний
       jmp ROUT_
; Данные
_DATA:
       SIGN DB '0000'
       KEEP_CS DW 0
       KEEP_IP DW 0
       KEEP_PSP DW 0
       VALUE DB 0
       COUNTER DB' Number of calls: 00000 $'; счетчик
       STACK_DW
                      64 dup (?)
       KEEP_SS DW 0
       KEEP_AX
                      DW
                              ?
 KEEP_SP DW 0
       ROUT_:
       mov KEEP_SS, SS
       mov KEEP_AX, AX
       mov KEEP_SP, SP
       mov AX, seg STACK_
       mov SS, AX
       mov SP, 0
       mov AX, KEEP_AX
       push AX
       push DX
       push DS
       push ES
       cmp VALUE, 1
       je ROUT_RES
       call getCurs
       push DX
       mov DH,7
```

```
call setCurs
ROUT_SUM: ; счетчик количества прерываний
        push SI
        push CX
        push DS
        push AX
        mov AX,SEG COUNTER
        mov DS,AX
        mov bx, offset COUNTER
        add bx, 22
        mov si, 3
next_:
        mov ah, [bx+si]
        inc ah
        cmp ah, 58
        jne ROUT_NEXT
        mov ah, 48
        mov [bx+si], ah
        dec si
        cmp si, 0
        jne next_
ROUT_NEXT:
        mov [bx+si],ah
        pop ds
        pop si
        pop bx
        pop ax
        push es
        push bp
        mov ax,SEG COUNTER
        mov es,ax
        mov ax,offset COUNTER
        mov bp,ax
        mov ah,13h
        mov al,0
        mov cx,30
        mov bh,0
        int 10h
        pop bp
        pop es
        pop dx
        call setCurs
```

jmp ROUT_END

mov DL,15

```
ROUT_RES: ; восстановление вектора прерывания
        CLI
        mov DX,KEEP_IP
        mov AX,KEEP_CS
        mov DS,AX
        mov AH,25h
        mov AL,1Ch
        int 21h
        mov ES, KEEP_PSP
        mov ES, ES:[2Ch]
        mov AH, 49h
        int 21h
        mov ES, KEEP_PSP
        mov AH, 49h
        int 21h
       STI
ROUT_END: ; восстановление регистров
        pop ES
       pop DS
        pop DX
        pop AX
       mov AX, KEEP_SS
        mov SS, AX
        mov SP,KEEP_SP
        mov AX,KEEP_AX
       iret
ROUT ENDP
CHECKING PROC ; проверка пользовательского прерывания
        mov AH,35h
        mov AL,1Ch
        int 21h
        mov SI, offset SIGN
        sub SI, offset ROUT
        mov AX,'00'
        cmp AX,ES:[BX+SI]
        jne UNLOAD
        cmp AX,ES:[BX+SI+2]
       je LOAD
UNLOAD:
        call SET_INTERRUPT
        mov DX,offset LAST_BYTE
```

```
mov CL,4
        shr DX,CL
        inc DX
        add DX,CODE
        sub DX,KEEP_PSP
        xor AL,AL
        mov AH,31h
        int 21h
LOAD:
        push ES
        push AX
        mov AX,KEEP_PSP
        mov ES,AX
        cmp byte ptr ES:[82h],'/'
        jne BACK
        cmp byte ptr ES:[83h],'u'
        jne BACK
        cmp byte ptr ES:[84h],'n'
        je UNLOAD_
BACK:
        pop AX
        pop ES
        mov dx,offset wasloaded
        call PRINT
        ret
UNLOAD_:
        pop AX
        pop ES
        mov byte ptr ES:[BX+SI+10],1
        mov dx,offset unloaded
        call PRINT
        ret
CHECKING ENDP
SET_INTERRUPT PROC ; добавление нового прерывания
        push DX
        push DS
        mov AH,35h
        mov AL,1Ch
        int 21h
        mov KEEP_IP,BX
        mov KEEP_CS,ES
        mov DX,offset ROUT
        mov AX,seg ROUT
        mov DS,AX
```

```
mov AH,25h
mov AL,1Ch
int 21h
pop DS
mov DX,offset loading
call PRINT
pop DX
ret

SET_INTERRUPT ENDP
```

BEGIN:

mov AX,DATA
mov DS,AX
mov KEEP_PSP,ES
call CHECKING
xor AL,AL
mov AH,4Ch

int 21H LAST_BYTE:

CODE ENDS

END START