

IMAGE2HTML

从充值到出图 完整使用教程

速创 API 充值取 Key · 参考图图床配置 · 完整生成流程

适用版本: **v1.1** (含免 Python 安装包) · 平台: **Windows**

项目地址: <https://github.com/wendi-lok/image2html>

这份教程解决什么问题

Image2Html 本身装好就能打开, 但第一次用会卡在两个地方: **速创 API 必须先充值才有额度** (免费额度为 0), 以及**参考图需要先传图床换成公网链接**。这两步本教程都给了可照着做的步骤, 并且标注了每一步在官网上的确切位置。

目录

1. 先把软件跑起来

- 1.1 三种启动方式怎么选
- 1.2 免安装版（不需要 Python）

2. 速创 API：注册、充值、取密钥

- 2.1 为什么必须充值
- 2.2 注册账号
- 2.3 登录控制台
- 2.4 充值：把钱变成额度
- 2.5 取 API 密钥
- 2.6 填进 Image2Html
- 2.7 计费规则速查

3. 参考图与图床

- 3.1 为什么非要图床不可
- 3.2 七个图床怎么选
- 3.3 UAPI（默认，推荐先去注册）
- 3.4 PicUI
- 3.5 SM.MS / S.EE
- 3.6 ImgURL
- 3.7 ImgBB
- 3.8 免注册的海外兜底
- 3.9 自动降级是怎么跑的

4. 完整生成流程

- 4.1 功能分区
- 4.2 加参考图的三种方式
- 4.3 提交与等待
- 4.4 中英文切换与历史记录

5. 出错了怎么查

- 5.1 按报错信息对照表
- 5.2 一个容易被忽略的坑：UA 被拦截

6. 附录：接口与路径速查

1 先把软件跑起来

Image2Html 是一个本地网页应用：启动后它会自己开一个服务，并用浏览器打开页面。关掉那个命令行窗口，服务就停了。

1.1 三种启动方式怎么选

方式	需要 Python	说明
免安装版 推荐给普通用户	不需要	下载 <code>Image2Html.zip</code> 解压，双击 <code>Image2Html.exe</code> 即可。自带运行环境，换台电脑也能直接用。
一键启动	需要	双击项目里的 <code>run.bat</code> 。会自动找到 Python 并启动，无需 pip 安装任何依赖。
命令行	需要	在项目目录执行 <code>python app.py</code> ，适合想指定端口或调试的场景。

1.2 免安装版（不需要 Python）

到项目的 Releases 页面下载 `Image2Html.zip`（约 8.8 MB），解压后你会看到：

Image2Html/

Image2Html.exe

双击这个启动

_internal/

运行环境，不要删也不要单独拷走

启动.bat

启动报错时用它，错误会留在窗口里

使用说明.txt

纯文本说明

data/

首次运行自动生成，存密钥与历史记录

uploads/ outputs/

整个文件夹是一体的

分发/搬运时请一起压缩，别只拷 exe

换电脑要迁移配置？

把 data/ 文件夹一起拷走即可

不需要安装 Python，不需要联网装依赖

1 双击 Image2Html.exe

（或 `启动.bat`）。

2 浏览器会自动打开

页面，地址是 `http://127.0.0.1:5000`。如果没自动打开，手动访问这个地址即可。

3 用完关掉那个黑色命令行窗口

即停止服务；关不掉就在任务管理器里结束 `Image2Html.exe`。

不要把 exe 单独拖出来用

`_internal` 文件夹是程序的一部分（里面是运行环境）。`Image2Html.exe` 单独拷到别处会起不来。分发时请把整个文件夹一起压缩。

Windows 提示「已保护你的电脑」

这是 SmartScreen 对未签名程序的例行拦截。点「更多信息」→「仍要运行」即可。程序完全在你本机运行，不上传任何数据到第三方。

端口被占用了怎么办

默认用 5000 端口。如果被其他程序占用，程序会自动顺延到 5001、5002.....，并在窗口里打印实际地址。以窗口里打印的地址为准。

一个细节：启动后，「API 密钥、图床配置、历史记录」都保存在 exe 同级的 `data` 文件夹里。换电脑时把这个文件夹一起拷走，配置就还在。

2 速创 API：注册、充值、取密钥

Image2Html 自己不提供画图能力，它调用的是速创 API（wuyinkeji）的 GPT-Image-2 接口。所以你必须先有一个速创账号，并且账号里有额度。

2.1 为什么必须充值

这个接口的免费额度是 0

速创的 GPT-Image-2 接口在接口文档里明确写着「免费额度：无」。它不是「先免费用几次再收费」，而是**账户里没有余额/点数，调用就会直接失败**。所以「注册完就能白画几张」是不成立的，必须走一次充值。

好在这接口不贵：参考价 **0.1 元/张**。也就是说充 10 块钱大概能画 100 张，试错成本很低。充值一次之后，余额/点数/次数包用户还**不受请求频率和每日次数限制**，用起来不会莫名其妙被限流。

2.2 注册账号

打开官网 <https://api.wuyinkeji.com/user/register>，也可以从首页 api.wuyinkeji.com 右上角的「注册」进入。

注册表单需要填这些：

字段	要求
邮箱或手机号	二选一，用来收验证码，也是以后的登录账号
验证码	点「发送验证码」，填收到的 6 位 数字
密码	至少 8 位 ，且必须 同时含字母和数字 （页面有强度提示）
确认密码	再输一遍
邀请码	选填。有的话可以拿额外积分奖励，没有就留空

勾选同意《服务条款》和《隐私政策》，点「注册」即可。

2.3 登录控制台

登录地址 <https://api.wuyinkeji.com/user/login>，提供两种方式：

- **微信登录**：扫码即可，最省事。
- **账号登录**：用刚才注册的邮箱/手机号 + 密码。

登录成功后进入控制台 <https://api.wuyinkeji.com/user/>。后面要用的三个入口都在这里：

菜单	地址	用来干什么
订单管理	/user/order	看余额、看消费记录、 充值
密钥管理	/user/key	创建和管理 API 密钥
VIP / 套餐	/user/vip	看包月、次数包等更划算的方案

2.4 充值：把钱变成额度



- 1 进控制台，打开「订单管理」**

登录后地址栏输入 <https://api.wuyinkeji.com/user/order>，或从控制台左侧菜单点进去。
- 2 找到余额区，点充值**

这一页同时显示「费用明细、当前余额、消费记录」。余额为 0 时先充值。
- 3 选金额并付款**

平台支持在线支付（支付宝/微信）。想先试水就充最小额度即可，0.1 元/张，几块钱够画很久。
- 4 回来看余额是否到账**

付款后回到「订单管理」，确认余额数字已经变了。没变就刷新页面或稍等一会儿。

5 (可选) 看有没有更划算的套餐

在「VIP / 套餐」页里，

次数包

和

单独包月

通常比按张扣余额便宜。用量大的话值得看一眼。

充多少合适

第一次建议先充 10 元（约 100 张）跑通全流程。确认生成效果和你的使用姿势没问题，再考虑买次数包或包月。

2.5 取 API 密钥

1 打开「密钥管理」

地址 <https://api.wuyinkeji.com/user/key>，或从控制台菜单点「密钥管理」。

2 创建一个密钥

点新增/创建，按提示起个名字（比如 `image2html`），便于以后区分用途。

3 复制保存

创建后完整密钥只显示这一次，

当场复制

。建议先粘到记事本里备用。

密钥不要泄露

这个密钥等同于你账户里的钱——别人拿到就能花你的余额。不要发到群里、不要截图发出去、不要提交到代码仓库。一旦怀疑泄露，立刻在「密钥管理」里删除重建。

2.6 填进 Image2Html

回到 Image2Html 页面，点右上角的齿轮图标打开设置，把密钥粘进「API 密钥」输入框，点「保存」。

`src="data:image/png;base64,iVBORw0KGGoAAAANSUhEUgAABQAAAAMgCAIAAADz+lisAAAQAEIEQVR4nOz9eXRc533n+T9ALUAVUIXCXiBAAgRIkDQpkal`

图 1 设置面板：上面填速创 API 密钥，下面选参考图图床（第三章会讲）

填完就能用了

保存后关掉设置，回到主界面，输入提示词点「生成图片」即可。不再需要参考图的话，第三章整章都可以跳过。

2.7 计费规则速查

项目	说明
计费单价	0.1 元/张（按账户余额抵扣），或 10 点/张（按点数抵扣）
免费额度	无，账户必须有余额/点数/次数包
扣费时机	只有提交生成任务那一次请求计费；之后查询结果不另外收费
计费优先级	VIP 专属 → 单独包月 → 次数包 → 点数计费 → 账户余额 → 免费额度（从上往下依次判断）
频率限制	余额/点数/次数包计费的用户不限制 QPS 与每日次数；免费/测试用户有限制

备注：速创还有别的图像模型（例如 GPT-Image-2.5-flare，参考价 0.3 元/张）。Image2Html 目前对接的是 GPT-Image-2 这一个，单价以 0.1 元/张为准。

3 参考图与图床

3.1 为什么非要图床不可

如果你只是想「输入一句话画张图」，可以跳过这一章。但只要你想**上传自己的参考图**（图生图、改风格、换背景），就绕不开图床。

原因在于：速创接口的参考图参数 `url` 只接受**公网能访问到的图片链接**。而你本地上传的图，地址形如 `http://127.0.0.1:5000/uploads/xxx.png`——这个 `127.0.0.1` 是「你自己这台电脑」的意思，速创的服务器拿到这个地址，访问到的是它自己那台机器，当然什么都找不到。

所以流程必须是：**本地图片** → **上传到图床拿到公网直链** → **把这个直链填进 url。Image2Html 已经把这步自动化了：你把图拖进窗口，它自动上传、自动换成公网链接，你不需要手动复制粘贴。**



3.2 七个图床怎么选

设置里的「参考图图床」默认是**自动选择**，会按固定顺序依次尝试，第一张成功就用它。除非你有明确理由，否则保持自动即可。

图床	要不要注册	国内可直连	特点与建议
UAPI 默认首选	可不注册	是	免注册就能用，但匿名每天只有 10 张。国内直连、速度稳。建议花两分钟注册拿个 Key，之后就顺畅了
PicUI	需要	是	国内图床，注册后在个人中心取 Token。长期用比较稳
SM.MS 已迁至 S.EE	需要	一般	老牌图床，现已迁移到 S.EE 域名。需要在 S.EE 后台创建 API Token
ImgURL	需要	是	国内图床，要同时填 UID 和 Token 两个值
ImgBB	需要	否（海外）	海外老牌图床，需要在官网申请 API Key
Catbox	免注册	否（海外）	海外兜底，永久保存，但国内网络经常连不上
Uguu	免注册	否（海外）	海外兜底。 链接大约 3 小时后失效 ，只当应急

先注册 UAPI，这一件事就能省掉大部分麻烦

匿名 10 张/天的额度很容易用完。用完之后虽然会自动换到海外图床，但海外的链接有时效（Uguu 约 3 小时），而且国内直连不稳。花两分钟注册 UAPI 拿个免费 Key，就能一直用最稳的那个。

3.3 UAPI（默认，推荐先去注册）

UAPI 是 uapis.cn 提供的 API 平台，它的图片上传接口**免注册就能用**，所以被设为默认。

免费额度

身份	额度
未登录访客	1500 积分，但 图片上传接口另有每天 10 张的限流
登录用户	每月 3500 积分，每月 1 号自动重置 ，且不受上面那个 10 张限制

取 Key 的步骤

- 1 打开 <https://uapis.cn/login> 注册并登录
支持常见方式注册，登录后进入控制台。
- 2 进控制台 <https://uapis.cn/console>
在这里能看到你的用量和额度。
- 3 找到 API Key（页面上叫 `uapikey`）并复制
UAPI 官方文档里提到的凭证就叫 `uapikey`，在控制台可以查看/创建。
- 4 粘进 Image2Html
设置 → 参考图图床选「UAPI」→「图床 Token / API Key」粘贴 → 保存。

不填也能用

「图床 Token / API Key」这个框是**可选**的。留空就走匿名额度（每天 10 张）；填了就不限量。这是全场性价比最高的一次注册。

3.4 PicUI

PicUI (picui.cn) 是国内图床，接口采用 Bearer Token 鉴权；**不带头就会被当成游客上传**，所以想稳定使用建议注册。

1 注册

：打开 <https://picui.cn/register> 完成注册。

2 登录进个人中心

： <https://picui.cn/user/dashboard>。

3 找到 Token

：在个人中心（个人设置/接口相关区域）能看到属于你的 API Token，复制它。

4 填进设置

：参考图图床选「PicUI」，Token 粘进去，保存。

技术上它把 Token 放在 `Authorization: Bearer <token>` 请求头里调用 <https://picui.cn/api/v1/upload>。这些细节你不用管，程序已经处理好了。接口有每分钟请求配额，超额会返回 429。

3.5 SM.MS / S.EE

SM.MS 是老牌免费图床，但 2024 年起它的上传接口已经**迁移到了 S.EE 域名**（旧地址会返回 308 跳转）。所以现在要拿的是 S.EE 的 API Token。

1 打开 <https://s.ee/> 注册并登录

按 S.EE 官方文档的说法，前提是「一个拥有有效套餐的 S.EE 账号」。

2 进入开发者 / API Token 区域，创建一个 Token

S.EE 后台有专门的 Token 管理入口（页面上标注为 API Token / Developer），点 Create Token 生成。

3 复制这个 Token

4 填进 Image2Html

：参考图图床选「SM.MS」，Token 粘进去，保存。

程序会把两种写法都试一遍

SM.MS 的老接口和 S.EE 的新接口对鉴权头的格式要求不一致（一个用 Token 原文，一个文档写的是 Bearer）。程序对这两个地址、两种写法一共试四次，哪种能通就用哪种，你不用手动选。

3.6 ImgURL

ImgURL (imgurl.org) 是国内图床，它的接口比较特殊：需要**同时**提供 **UID** 和 **Token** 两个值，而且它们是放在请求体里的，不是放在请求头里。

1 注册

：打开 <https://www.imgurl.org/user/register>。

2 登录后进个人中心

：地址是 <https://www.imgurl.org/account>。

3 分别复制 UID 和 Token

：这两个值都要。

4 填进 Image2Html

：参考图图床选「ImgURL」。这时设置面板会

多出一个 UID 输入框

，把 UID 填进这个新框、Token 填进原来的框，然后保存。

只填 Token 不填 UID 是不会成功的

这两个值必须配对使用。切换图床时留意设置面板里是否出现了额外的 UID 输入框。

3.7 ImgBB

ImgBB 是海外老牌图床，需要 API Key。注意它是**海外站点**，国内网络直连可能不稳。

1 注册

：打开 <https://imgbb.com/signup> 完成注册。

2 登录后打开 <https://api.imgbb.com/>

登录状态下这个页面会显示属于你的 API Key（也可从 imgbb.com/api 进入）。

3 复制 API Key

。

4 填进 Image2Html
：参考图图床选「ImgBB」，Key 粘进「图床 Token / API Key」，保存。

3.8 免注册的海外兜底


还有三个不需要注册的图床，程序把它们放在顺序的最后，属于「实在没辙了」的兜底：

图床	说明
Catbox	免注册、文件永久保存。但国内网络直连经常失败。
Uguu	免注册、上传快。但链接大约 3 小时后会失效，只适合马上要用的场景。
Telegraph	免注册。国内网络通常不可达。

看到「已自动换用 Uguu」该怎么办
这句话的意思是：默认图床（UAPI）没成功，程序换到了 Uguu。图能用，但那张图的链接大约 3 小时后就失效了——如果你过一会儿才去生成，可能就会失败。
正确的处理是：去 UAPI 注册拿一个免费 Key 填进设置。这通常就是「UAPI 匿名额度（每天 10 张）用完了」这一个原因。

3.9 自动降级是怎么跑的

「自动选择」不是随便挑一个，而是有明确顺序的。理解这个顺序，你就能看懂界面上那些提示。



顺序固定：UAPI → PicUI → SM.MS → ImgURL → ImgBB → Catbox → Uguu → Telegraph
其中「需要登录」的图床若没填 Token 会被直接跳过，避免每次都白等一个超时。
Uguu 的链接约 3 小时后失效，只适合马上要用的场景。

顺序是固定的：

UAPI → PicUI → SM.MS → ImgURL → ImgBB → Catbox → Uguu → Telegraph

其中需要登录的图床，如果没填 Token 会被直接跳过（否则每次都白等一个超时）。第一个成功的就用它，只有全部失败才回退成不可用的本地地址。

这个设计最实用的一点：它会告诉你「换了哪个、代价是什么」
如果降级发生了，界面上会明确写出换成了哪个图床、以及这个图床的代价。不会让你只看到一句笼统的「上传成功」。

src="data:image/png;base64,iVBORw0KGGoAAAANSUhEUgAABQAAAAMgCAIAAADz+lisAAQAElEQVR4nOz9C3hU553n+75VpXtjAl2wkAClhkiGhIZCxBbZ
图 2 上传参考图后的真实界面：图片左下角的徽标是实际使用的图床（这里是 Uguu），下方的黄色提示条说明了降级原因和代价

4 完整生成流程

src="data:image/png;base64,iVBORw0KGGoAAAANSUhEUgAABQAAAAMgCAIAAADz+lisAAQAIEQVR4nOz9f3DX930n+r4l0A8kREDCAfHDuDhScEODwN

图 3 主界面：左侧是输入区，右侧是出图区

4.1 功能分区

区域	作用
提示词	描述你想要的画面。必填。
宽高比例	默认「自动」。可选 1:1、16:9、9:16、4:3、3:4、3:2、2:3、21:9 等共 14 种。
参考图片	最多 5 张，可拖拽排序。不填就是纯文生图。
生成图片	提交任务。
历史记录	折叠面板。记录每次任务的 task_id，点开可随时重新查询结果——因为结果存在速创服务器上，历史记录不会过期。
右上角	EN 切换中英文； 齿轮打开设置。

4.2 加参考图的三种方式

三种方式殊途同归，都会自动走「上传图片床 → 换公网链接」这一步：

- 1 把图片文件拖进窗口任意位置
- 整个页面会出现一个提示遮罩，松开鼠标就开始上传。拖到「参考图片」区域里也可以。
- 2 Ctrl + V 粘贴截图
- 截图工具截完直接粘贴，适合从其他软件里抓图。不需要先存成文件。
- 3 点「+」选文件，或直接粘贴图片网址
- 如果你已经有一个公网图片链接，粘到「或粘贴图片链接」里点「添加」即可，这种情况不需要图床。

src="data:image/png;base64,iVBORw0KGGoAAAANSUhEUgAABQAAAAMgCAIAAADz+lisAAQAIEQVR4nOz9CZQs2X3fd/5vZL33utGNRje60dh3EICwkCJBI

图 4 把图片拖进窗口时会出现的提示遮罩（真实界面，背景做了模糊处理）

上传期间图片位置上会显示一个转圈占位符，上传完成后替换成真实图片，并在左下角打上来源图床的徽标（例如 [UAPT](#)、[Uguu](#)）。如果上传失败，图片会被移除并弹出提示。

4.3 提交与等待



- 1 填提示词，选比例，点「生成图片」
- 如果还有参考图在上传中，会被拦下来并提示你等一下——这是为了避免提交残缺的参考图列表。
- 2 程序提交任务，拿到 task_id
- 这一步是唯一计费的请求。
- 3 自动轮询等待
- 程序每
- 24 秒
- 查询一次结果，界面上有倒计时进度条。最多查询
- 30 次
- ，也就是大约
- 12 分钟
- 。
- 4 出图后预览、保存、重新生成
- 结果展示在右侧，可以保存到本地，也可以直接用同一个提示词重新生成一张。

生成时间是不确定的

取决于当时的排队情况，快的几十秒，慢的需要几分钟。进度条在转就说明还在跑，不要重复点「生成图片」——每次提交都是一次新计费。

等太久没出结果但浏览器关掉了？不用重画

展开「历史记录」，找到那条任务点查询即可。任务结果存在速创服务器上，不会因为你关了页面就丢失，重新查询也不额外收费。

4.4 中英文切换与历史记录

右上角的 `EN` / `ZH` 按钮切换界面语言，选择会被记住。

`src="data:image/png;base64,iVBORw0KGGoAAAANSUhEUgAABQAAAAMgCAIAAADz+lisAAQAElEQVR4nOzdC1xb14Hv+8VLA`

图 5 英文界面

「历史记录」面板点开后可以查看每次任务的提示词、`task_id` 和结果；点 `task_id` 旁边的复制按钮可以把它抄下来，之后单独查询。

5 出错了怎么查

5.1 按报错信息对照表

你看到的提示	原因与处理
提示需要先设置 API 密钥	还没填速创密钥。点右上角齿轮填入并保存。
提交失败，提示余额/额度相关	速创账户没钱了。去「订单管理」确认余额，必要时充值。免费额度为 0，账户没余额就一定失败。
上传参考图后提示「已自动换用 Uguu / Catbox」	默认图床 UAPI 没成功（多半是匿名额度用完了）。图能继续用，但海外链接可能几小时后失效。去 UAPI 注册拿 Key 填进设置即可。
提示「图床均不可用，已回退为本地地址」	所有图床都失败了。此时参考图地址是本地地址，速创服务器抓不到，生成大概率会失败。检查网络，或在设置里为某个图床填上 Token。
提示不支持该图片格式	只接受 jpg / jpeg / png / gif / webp / bmp 六种。其他格式先转换一下。
参考图加不进去 / 提示最多 5 张	上限就是 5 张。删掉一张再试。
浏览器打不开页面	看命令行窗口里打印的实际地址（端口可能不是 5000）。手动访问那个地址。
双击 exe 一闪而过	启动报错了。改用 <code>启动.bat</code> 启动，它会把错误信息留在窗口里。
填了图床 Token 但还是失败	确认图床类型和 Token 是否配套；ImgURL 需要同时填 UID 和 Token；SM.MS 需要 S.EE 的 Token 且账号有效套餐。

5.2 一个容易被忽略的坑：UA 被拦截

如果你要自己改这个项目、或者自己写脚本调图床接口，有一个坑值得提前知道：

用 Python 默认的 User-Agent 请求某些图床，会被 Cloudflare 直接挡掉

Python 的 `urllib` 默认会发 `Python-urllib/3.x` 作为 User-Agent。部分图床（例如 S.EE）前面挂了 Cloudflare，看到这个 UA 会直接返回 **403**，响应体是一句 `error code: 1010`——它不是 JSON，看起来很像「接口挂了」，实际只是被 WAF 拦了。

解决办法是发一个普通的浏览器 UA。这一点在 v1.1 里已经修好了。

反过来，如果你看到某个图床「文档里明明能用，自己一调就 403」，先用 `curl` 再试一次。`curl` 和浏览器都能通、只有你的脚本不通，那基本就是 UA 或者请求头的问题。

6 附录：接口与路径速查

6.1 速创 API

项目	值
官网	https://api.wuyinkeji.com
注册	https://api.wuyinkeji.com/user/register
登录	https://api.wuyinkeji.com/user/login
控制台	https://api.wuyinkeji.com/user/
订单管理 (充值)	https://api.wuyinkeji.com/user/order
密钥管理	https://api.wuyinkeji.com/user/key
提交任务	POST https://api.wuyinkeji.com/api/async/image_gpt
查询结果	GET https://api.wuyinkeji.com/api/async/detail
鉴权方式	请求头 <code>Authorization: <你的密钥></code> ，也支持 URL 参数 <code>?key=<你的密钥></code>
请求参数	<code>prompt</code> (必填)、 <code>size</code> (可选, 默认 auto)、 <code>urls</code> (可选, 参考图公网链接数组)
官方文档	https://api.wuyinkeji.com/doc/53 (GPT-Image-2)

6.2 图床速查

图床	注册 / 登录	取凭据的位置	上传接口与鉴权
UAPI	uapis.cn/login	控制台 uapis.cn/console ，字段名 <code>uapikey</code>	POST uapis.cn/api/v1/image/upload Authorization: Bearer <code><key></code>
PicUI	picui.cn/register	个人中心 picui.cn/user/dashboard	POST picui.cn/api/v1/upload Authorization: Bearer <code><token></code>
SM.MS / S.EE	s.ee	S.EE 后台的 API Token / Developer 区	POST s.ee/api/v1/file/upload Authorization: <code><token></code>
ImgURL	imgurl.org/user/register	个人中心 imgurl.org/account ，取 UID + Token	POST imgurl.org/api/v2/upload 请求体字段 <code>uid</code> + <code>token</code>
ImgBB	imgbb.com/signup	登录后访问 api.imgbb.com	POST api.imgbb.com/1/upload 参数 <code>key</code> + <code>image</code>
Catbox Uguu Telegraph	免注册	—	— (免注册兜底, 海外, Uguu 链接约 3 小时失效)

6.3 本地文件与目录

路径	用途
data/config.json	速创密钥 + 图床配置。 含密钥，不要外传
data/history.json	历史任务记录 (含 <code>task_id</code>)
uploads/	你上传的参考图留档
outputs/	生成结果的本地缓存

本教程基于 Image2Html v1.1。速创与各图床的界面、价格、额度可能随时间调整，文中链接与步骤在编写时均经实测核对；若你看到的页面与文中不一致，以官网实际界面为准。