

# 第32章 原始 IP

### 32.1 引言

应用进程在Internet域中创建一个SOCK\_RAW类型的插口,就可以利用原始 IP层。一般有下列3种用法:

1) 应用进程可利用原始插口发送和接收 ICMP和IGMP报文。

Ping程序利用这种类型的插口,发送 ICMP回显请求和接收 ICMP回显应答。

有些选路守护程序,利用这一特性跟踪通常由内核处理的 ICMP重定向报文段。我们在 19.7节中提到 ,Net/3处理重定向报文段时,会在需重定向的插口上生成  $RTM_REDIRECT$ 消息,从而无需利用原始插口的这一功能。

这个特性还用于实现基于 ICMP的协议,如路由通告和路由请求(卷1的9.6节),它们需用到ICMP,不过最好由应用进程,而不是内核完成相应处理。

多播路由守护程序利用原始 IGMP插口,发送和接收 IGMP报文。

- 2) 应用进程可利用原始插口构造自己的 IP首部。路由跟踪程序利用这一特性生成自己的 UDP数据报,包括IP和UDP首部。
- 3) 应用进程可利用原始插口读写内核不支持的 IP协议的IP数据报。 gated程序利用这一特性支持基于 IP的路由协议:EGP、HELLO和OSPF。 这种类型的原始插口还可用于设计基于 IP的新的运输层协议,而无需增加对内核的支持。调试应用进程代码比调试内核代码容易得多。

本章介绍原始IP插口的实现。

# 32.2 代码介绍

图32-1给出的C文件中包含了5个原始IP处理函数。

文件	描述
netinet/raw_ip.c	原始IP处理函数

图32-1 本章讨论的文件

图32-2给出了5个原始IP函数与其他内核函数间的关系。

带阴影的椭圆表示我们在本章中将要讨论的 5个函数。请注意,原始 IP函数名中的前缀 "rip"表示"原始IP (Raw IP)",而不是"选路信息协议(Routing Information Protocol)",后者的缩写也是RIP。

#### 32.2.1 全局变量

本章中用到4个全局变量,如图32-3所示。




图32-2 原始IP函数与其他内核函数间的关系

变 量	数据类型	描述
rawinpcb	struct inpcb	原始IP的Internet PCB链表表头
ripsrc	struct sockaddr_i	n在输入中包含发送方的 IP地址
rip_recvspace	u_long	插口接收缓存大小默认值,8192字节
rip_sendspace	u_long	插口发送缓存大小默认值,8192字节

图32-3 本章介绍的全局变量

#### 32.2.2 统计量

原始IP在ipstat结构(图8-4)中维护两个计数器,如图32-4所示。

ipstat成员变量	描述	SNMP变量使用
ips_noproto ips_rawout	协议类型未知或不支持的数据报数目 生成的原始 IP数据报总数	•

图32-4 ipstat 结构中维护的原始IP统计量

图8-6给出了如何在SNMP中使用ips\_noproto计数器。图8-5给出了这两个计数器输出值的例子。

# 32.3 原始IP的protosw结构

与所有其他协议不同,inetsw数组有多条记录都可以读写原始 IP。inetsw结构中有4个记录的插口类型都等于 SOCK\_RAW,但协议类型则各不相同:

- IPPROTO\_ICMP(协议值1);
- IPPROTO\_IGMP(协议值2);
- IPPROTO RAW(协议值255);和

第32章 原 始 IP



• 原始IP通配记录(协议值0)。

其中ICMP和IGMP,前面已介绍过(图11-12和图13-9)。四项记录间的区别总结如下:

- •如果应用进程创建了一个原始插口(SOCK\_RAW),协议值非零(socket的第三个参数),并且如果协议值等于IPPROTO\_ICMP、IPPROTO\_IGMP或IPPROTO\_RAW,则会使用对应的protosw记录。
- •如果应用进程创建了一个原始插口(SOCK\_RAW),协议值非零,但内核不支持该协议, pffindproto会返回协议值为0的通配记录,从而允许应用进程处理内核不支持的 IP协 议,而无需修改内核代码。

我们在7.8节中提到,ip\_protox数组中的所有未知记录都指向IPPROTO\_RAW,它的协议转换类型如图32-5所示。

成 员	inetsw[3]	描述	
pr_type	SOCK_RAW	原始插口	
pr_domain	& inetdomain	属于Internet域的原始IP	
pr_protocol	IPPROTO_RAW(255)	出现在IP首部的ip_p字段	
pr_flags	PR_ATOMIC PR_ADDR	插口层标志,不用于协议处理	
pr_input	rip_input	从IP层接收报文段	
pr_output	0	原始IP不使用	
pr_ctlinput	0	原始IP不使用	
pr_ctloutput	rip_ctlinput	响应应用进程的管理请求	
pr_usrreq	rip_usrreq	响应应用进程的通信请求	
pr_init	0	原始IP不使用	
pr_fasttimo	0	原始IP不使用	
pr_slowtimo	0	原始IP不使用	
pr_drain	0	原始IP不使用	
pr_sysctl	0	原始IP不使用	

图32-5 原始IP的protosw 结构

本章中我们将介绍3个以rip\_开头的函数,此外还大致提一下rip\_output函数,它没有出现在协议转换记录中,但输出原始IP报文段时,rip\_usrreq将会调用它。

第五个原始IP函数,rip\_init,只出现在通配处理记录中。初始化函数只能调用一次,所以它既可以出现在IPPROTP RAW记录中,也可以放在通配记录中。

不过,图32-5中并没有说明其他协议 (ICMP和IGMP),在它们自己的 protosw结构中也用到了一些原始 IP函数。图32-6对4个SOCK\_RAW协议各自 protosw结构的相关成员变量做了一个比较。为了强调指出彼此间的区别,不同之处都用黑体字标出。

protosw		SOCK_RAW 协议类型			
记录	IPPROTO_ICMP (1)	IPPROTO_IGMP (2)	IPPROTO_RAW (255)	通配(0)	
pr_input pr_output pr_ctloutput pr_usrreq pr_init pr_sysctl pr_fasttimo	<pre>icmp_input rip_output rip_ctloutput rip_usrreq 0 icmp_sysct1 0</pre>	<pre>igmp_input rip_output rip_ctloutput rip_usrreq igmp_init 0 igmp_fasttimo</pre>	rip_input rip_output rip_ctloutput rip_usrreq 0 0 0	rip_input rip_output rip_ctloutput rip_usrreq rip_init 0 0	

图32-6 原始插口的协议散转值的比较

842 TCP/IP详解卷2:实现



不同BSD版本中,原始 IP的实现各有不同。 ip\_protox表中,协议号等于 IPPROTO\_RAW记录通常都用做通配记录以支持未知的 IP协议,而协议号等于 0的记录通常做为默认记录,从而允许应用进程读写内核不支持的 IP协议数据报。

应用进程使用 IPPROTO\_RAW记录,最早见于 Van Jacobson开发的Traceout,这是第一个需要自己写 IP首部(改变TTL字段)的应用进程。为了支持 Traceout,修订了4.3BSD和Net/1,包括修改rip\_output,在收到协议号等于 IPPROTO\_RAW的数据报时,假定应用进程提交了一个完整的 IP数据报,包括 IP首部。在 Net/2中,引入了 IP\_HDRINCL插口选项,简化了 IPPROTO\_RAW的用法,允许应用进程利用通配记录发送自己的IP首部。

# 32.4 rip init函数

系统初始化时,domaininit函数调用原始IP初始化函数rip\_init(图32-7)。

图32-7 rip\_init 函数

这个函数执行的唯一操作是令 PCB首部(rawinpcb)中的前向和后向指针都指向自己,实现一个空的双向链表。

只要某个 socket系统调用创建了 SOCK\_RAW类型的插口,下面将介绍的原始 IP PRU ATTACH函数就创建一个Internet PCB,并插入到rawinpcb链表中。

# 32.5 rip\_input函数

因为ip\_protox数组中保存的所有关于未知协议记录都指向 IPPROTO\_RAW(图7-8),且后者的pr\_input函数指向rip\_input(图32-6),所以只要某个接收IP数据报的协议号内核无法识别,就会调用此函数。但从图 32-2可看出,ICMP和IGMP都可能调用rip\_input,只要满足下列条件:

- icmp\_input调用rip\_input处理所有未知的ICMP报文类型和所有非响应的ICMP报文。
- igmp input调用rip input处理所有IGMP分组。

上述两种情况下,调用rip\_input的一个原因是允许创建了原始插口的应用进程处理新增的ICMP和IGMP报文,内核可能不支持它们。

图32-8给出了rip\_input函数。

```
59 void
60 rip_input(m)
61 struct mbuf *m;
62 {
63    struct ip *ip = mtod(m, struct ip *);
64    struct inpcb *inp;
```

图32-8 rip\_input 函数



```
65
         struct socket *last = 0;
 66
        ripsrc.sin_addr = ip->ip_src;
 67
         for (inp = rawinpcb.inp_next; inp != &rawinpcb; inp = inp->inp_next) {
 68
             if (inp->inp_ip.ip_p && inp->inp_ip.ip_p != ip->ip_p)
 69
               continue;
 70
             if (inp->inp_laddr.s_addr &&
 71
                 inp->inp_laddr.s_addr == ip->ip_dst.s_addr)
 72
                 continue;
 73
             if (inp->inp_faddr.s_addr &&
                 inp->inp_faddr.s_addr == ip->ip_src.s_addr)
 74
 75
                 continue;
             if (last) {
 76
 77
                 struct mbuf *n;
 78
                 if (n = m_{copy}(m, 0, (int) M_{copyall})) {
 79
                     if (sbappendaddr(&last->so_rcv, &ripsrc,
 80
                                       n, (struct mbuf *) 0) == 0)
 81
                         /* should notify about lost packet */
 82
                         m_freem(n):
 83
                     else
 84
                         sorwakeup(last);
 85
                 }
 86
             }
 87
            last = inp->inp_socket;
 88
        if (last) {
 89
 90
            if (sbappendaddr(&last->so_rcv, &ripsrc,
 91
                              m, (struct mbuf *) 0) == 0)
 92
                m_freem(m);
 93
            else
 94
                sorwakeup(last);
        } else {
 95
 96
            m_freem(m);
 97
            ipstat.ips_noproto++;
 98
            ipstat.ips_delivered--;
 99
        }
100 }
```

#### 图32-8 (续)

59-66 IP数据报中的源地址被保存在全局变量 ripsrc中,只要找到了匹配的 PCB, ripsrc将做为参数传给sbappendaddr。与UDP不同,原始IP没有端口号的概念,因此sockaddr in结构中的sin port总等于0。

2. 在所有原始 IP PCB 中寻找一个或多个匹配的记录

67-88 原始IP处理PCB表的方式与UDP和TCP不同。前面介绍过,这两个协议维护一个指针,总是指向最近收到的报文段(单报文段缓存),并调用通用函数 in\_pcblookup寻找一个最佳匹配(如果收到的数据报不同于缓存中的记录)。由于原始IP数据报可能发送到多个插口上,所以无法使用 in\_pcblookup,因此,必须遍历原始 PCB链表中的所有 PCB。这一点类似于UDP处理广播报文段和多播报文段的方式(图23-26)。

#### 3. 协议比较

68-69 如果PCB中的协议字段非零,并且与IP首部的协议字段不匹配,则PCB被忽略。也说明协议值等于0(socket的第三个参数)的原始插口能够匹配所有收到的原始 IP报文段。

4. 比较本地和远端IP地址

**844** TCP/IP详解 卷2:实现



70-75 如果PCB中的本地地址非零,并且与IP首部的目的IP地址不匹配,则PCB被忽略。如果PCB中的远端地址非零,并且与IP首部的源IP地址不匹配,PCB被忽略。

上述3种测试说明应用进程能够创建一个协议号等于 0的原始插口,即不绑定到本地地址,也不与远端地址建立连接,可以接收经rip input处理的所有数据报。

代码71行和74行都有同样的错误:相等测试,实际应为不相等测试。

#### 5. 递交接收数据报的复制报文段以备处理

76-94 sbappendaddr向应用进程提交一个接收数据报的复制报文段。变量 last的使用与图23-26中的用法类似:因为 sbappendaddr把报文段放入到适当队列中后将释放所有 mbuf,如果有多个进程接收数据报的复制报文段, rip\_input必须调用 m\_copy保存一份复制报文段。但如果只有一个应用进程接收数据报,则无需复制。

#### 6. 无法上交的数据报

95-99 如果无法为数据报找到相匹配的插口,则释放 mbuf,递增ips\_noproto,递减ips\_delivered。IP在调用rip\_input之前已经递增过后一个计数器(图8-15)。由于数据报实际上没有上交给运输层,因此,必须递减 ips\_delivered,确保两个SNMP计数器,ipInDiscards和 ipInDelivers(图8-16),的正确性。

本节开始时,我们提到, icmp\_input会为未知报文类型或非响应报文调用 rip\_input, 意味着如果收到ICMP主机不可达报文,且rip\_input找不到可匹配 的原始插口PCB, ips\_noproto会递增。这也说明为什么图 8-5中的计数器值较大。在前面对该计数器的描述中提到"未知或不支持的协议",这种说法是不正确的。

如果收到的IP数据报带有的协议字段,既无法为内核辩识,也无法由某个应用进程通过原始插口处理, Net/3不会生成差错代码等于 2(协议不可达)的ICMP目的不可达报文。 RFC 1122建议出现此种情况时应该生成 ICMP差错报文(参见习题32.4)。

# 32.6 rip\_output函数

图32-6中,ICMP、IGMP和原始IP都调用rip\_output实现原始IP输出。应用进程调用5个写函数之一:send、sendto、sendmsg、write和writev,系统将输出报文段。如果插口已建立连接,就可以任意调用上述5个函数,尽管sendto和sendmsg中不能规定目的地址。如果插口没有建立连接,则只能调用sendto和sendmsg,且必须规定目的地址。

图32-9给出了rip\_output函数。

#### 1. 内核填充IP首部

119-128 如果IP\_HDRINCR插口选项未定义,M\_PREPEND为IP首部分配空间,并填充IP首部各字段。此处未填充的字段留待 ip\_output初始化(图8-22)。协议字段等于PCB中保存的值,并且是图32-10中socket系统调用的第三个参数。

TOS等于0,TTL等于255。内核为原始IP插口填充各首部字段时,通常都使用这些固定值。 这与UDP和TCP不同,应用进程能够通过插口选项设定 IP\_TTL和IP\_TOS值。

- 129 应用程序通过 IP\_OPTIONS插口选项设定的所有 IP选项,都通过 opts变量传给 ip output函数。
  - 2. 调用者填充IP首部: IP HDRINCR插口选项



130-133 如果选用了IP\_HDRINCR插口选项,调用者在数据报前提供完整的 IP首部。如果应用进程提供的ID字段等于0,对此类IP首部需做的唯一修改是ID字段。IP数据服的ID字段可以等于0。此处,rip\_output对ID字段的赋值可以简化应用进程的处理,直接设 ID字段等于0,rip\_output向内核请求内核变量ip\_id的当前值,做为IP报文段的ID值。

134-136 令opts为空,忽略应用进程通过IP\_OPTIONS可能设定的任何IP选项。如果调用者构建了自己的IP首部,其中肯定已包括了调用者希望加入的 IP选项。flags变量中必须有IP RAWOUTPUT标志,告诉ip output不要修改IP首部。

```
raw_ip.c
 105 int
 106 rip_output(m, so, dst)
107 struct mbuf *m;
 108 struct socket *so;
109 u_long dst;
110 {
111
         struct ip *ip;
112
         struct inpcb *inp = sotoinpcb(so);
113
         struct mbuf *opts;
114
                flags = (so->so_options & SO_DONTROUTE) | IP_ALLOWBROADCAST;
115
116
         * If the user handed us a complete IP packet, use it.
117
         * Otherwise, allocate an mbuf for a header and fill it in.
         */
118
119
        if ((inp->inp_flags & INP_HDRINCL) == 0) {
120
            M_PREPEND(m, sizeof(struct ip), M_WAIT);
121
            ip = mtod(m, struct ip *);
122
            ip->ip\_tos = 0;
123
            ip->ip\_off = 0;
124
            ip->ip_p = inp->inp_ip.ip_p;
125
            ip->ip_len = m->m_pkthdr.len;
            ip->ip_src = inp->inp_laddr;
126
127
            ip->ip_dst.s_addr = dst;
128
            ip->ip_ttl = MAXTTL;
129
            opts = inp->inp_options;
130
        } else {
131
            ip = mtod(m, struct ip *);
132
            if (ip->ip\_id == 0)
133
                ip->ip_id = htons(ip_id++);
134
            opts = NULL;
135
            /* XXX prevent ip_output from overwriting header fields */
136
            flags != IP_RAWOUTPUT;
137
            ipstat.ips_rawout++;
138
139
        return (ip_output(m, opts, &inp->inp_route, flags, inp->inp_moptions));
140 }
```

图32-9 rip\_output 函数

137 计数器ips\_rawout递增。执行Traceroute时,Traceroute每发送一个变量就会导致此变量加1。

rip\_output的操作在不同版本中也有所变化。在 Net/3中使用IP\_HDRINCL插口选项时,rip\_output对IP首部所做的唯一修改就是填充 ID字段,如果应用进程将其定为0。因为IP\_RAWOUTPUT标志置位,Net/3中的ip\_output函数不改动IP首



部。但在Net/2中,即使IP\_HDRINCL插口选项设定时,它也会修改IP首部中特定字段:IP版本号等于4,分片偏移量等于0,分片标志被清除。

# 32.7 rip\_usrreq函数

协议的用户请求处理函数能够完成多种操作。与 UDP和TCP的用户请求处理函数类似,rip\_usrreq是一个很大的switch语句,每个PRU\_xxx请求,都有一个对应的case子句。 图32-10给出的PRU ATTACH请求,来自socket系统调用。

```
raw_ip.c
194 int
195 rip_usrreg(so, reg, m, nam, control)
196 struct socket *so;
            rea;
198 struct mbuf *m, *nam, *control;
199 {
200
        int
                error = 0;
201
        struct inpcb *inp = sotoinpcb(so);
202
        extern struct socket *ip_mrouter;
203
       switch (req) {
204
        case PRU_ATTACH:
205
            if (inp)
206
                panic("rip_attach");
207
            if ((so->so\_state \& SS\_PRIV) == 0) {
208
                error = EACCES;
209
                break:
210
            if ((error = soreserve(so, rip_sendspace, rip_recvspace)) ||
211
212
                (error = in_pcballoc(so, &rawinpcb)))
213
                break;
214
            inp = (struct inpcb *) so->so pcb;
215
            inp->inp_ip.ip_p = (int) nam;
216
            break;
                                                                            raw_ip.c
```

图32-10 rip\_usrreq 函数: PRU\_ATTACH 请求

194-206 每次socket函数被调用时,都会创建新的 socket结构,此时还没有指向某个 Internet PCB。

### 1. 确认超级用户

207-210 只有超级用户才能创建原始插口,这是为了防止普通用户向网络发送自己的 IP数据报。

#### 2. 创建Internet PCB,保留缓存空间

211-215 为输入和输出队列保留所需空间,调用 in\_pcballoc分配新的Internet PCB,添加到原始IP PCB链表中(rawinpcb),并与socket结构建立对应关系。rip\_usrreq的nam参数就是socket系统调用的第三个参数:协议。它被保存在 PCB中,因为rip\_input需用它上交收到的数据报, rip\_output也要把它填入到外出数据报的协议字段中 (如果IP HDRINCL未设定)。

原始IP插口与远端IP地址建立的连接,与UDP插口和远端IP地址建立的连接相类似。它固定了原始插口只能接收来自于特定地址的数据报,如我们在 rip input中所看到的。原始IP



与UDP一样,是一个无连接协议,下面两种情况下会发送 PRU DISCONNECT请求:

- 1) 关闭建立连接的原始插口时,在 PRU\_DETACH之前会先发送 PRU\_DISCONNECT请求。
- 2) 如果对一个已建立连接的原始插口调用 connect, soconnect在发送PRU\_CONNECT 请求前会先发送PRU\_DISCONNECT请求。

图32-11给出了PRU DISCONNECT、PRU ABORT和PRU DETACH请求。

```
- raw_ip.c
217
        case PRU_DISCONNECT:
218
             if ((so->so_state & SS_ISCONNECTED) == 0) {
219
                 error = ENOTCONN;
220
                 break:
221
222
             /* FALLTHROUGH */
223
        case PRU_ABORT:
224
            soisdisconnected(so);
225
             /* FALLTHROUGH */
226
        case PRU_DETACH:
227
            if (inp == 0)
228
                panic("rip_detach");
229
            if (so == ip_mrouter)
230
                ip_mrouter_done();
231
            in_pcbdetach(inp);
232
            break;
                                                                             raw ip.c
```

图32-11 rip\_usrreq 函数: PRU\_DISCONNECT 、 PRU\_ABORT 和 PRU\_DETACH 请求

217-222 如果处理PRU\_DISCONNECT请求的插口没有进入连接状态,则返回错误。 223-225 尽管禁止在一个原始插口上发送 PRU\_ABORT请求,这个 case语句实际上是 PRU\_DISCONNECT请求处理的延续。插口转入断开状态。

226-230 close系统调用发送PRU\_DETACH请求,这个case语句还将结束PRU\_DISCONNECT请求的处理。如果socket结构用于多播选路(ip\_mrouter),则调用ip\_mrouter\_done取消多播选路。一般情况下,mrouted (8)守护程序会通过DVMPR\_DONE插口选项取消多播选路,因此,这个条件用于防止mrouted (8) 在没有正确设定插口选项之前就异常终止了。

231 调用in\_pcbdetach释放Internet PCB,并从原始IP PCB表(rawinpcb)中删除。

通过PRU\_BIND请求,可以把原始IP插口绑定到某个本地IP地址上,如图32-12所示。我们在rip\_input中指出,插口将只能接收发向该地址的数据报。

233-250 应用进程向sockaddr\_in结构填充本地IP地址。下列3个条件必须全真,否则将返回差错代码EADDRNOTAVAIL:

- 1) 至少配置了一个IP接口;
- 2) 地址族应等于AF INET (或者AF IMPLINK, 历史上人为造成的不一致);和
- 3) 如果绑定的IP地址不等于0.0.0.0,它必须对应于某个本地接口。调用者的sockaddr\_in中的端口号必须等于0,否则,ifa\_ifwithaddr将返回错误。

本地IP地址保存在PCB中。

```
raw_ip.c
233
        case PRU_BIND:
234
             {
235
                 struct sockaddr_in *addr = mtod(nam, struct sockaddr_in *);
236
                 if (nam->m_len != sizeof(*addr)) {
237
                     error = EINVAL;
238
                     break;
239
240
                 if ((ifnet == 0) ||
241
                     ((addr->sin_family != AF_INET) &&
242
                      (addr->sin_family != AF_IMPLINK)) ||
243
                     (addr->sin_addr.s_addr &&
244
                      ifa_ifwithaddr((struct sockaddr *) addr) == 0)) {
245
                     error = EADDRNOTAVAIL;
246
                     break;
247
248
                inp->inp_laddr = addr->sin_addr;
249
                break:
250
                                                                             raw_ip.c
```

图32-12 rip\_usrreq 函数: PRU\_BIND 请求

应用进程还可以在原始 IP插口与某个特定远端 IP地址间建立连接。我们在 rip\_input中指出,这样可以限制应用进程只能接收源 IP地址等于连接对端 IP地址的数据报。应用进程可以同时调用 bind和connect,或者两者都不调用,取决于它希望 rip\_input对接收数据报采用的过滤方式。图 32-13给出了 PRU\_CONNECT 请求的处理逻辑。

251-270 如果调用者的sockaddr\_in初始化正确,且至少配置了一个IP接口,则指定的远端地址将存储在PCB中。注意,这一处理和UDP插口建立与远端IP地址的连接有所不同。对于UDP,in\_pcbconnect申请到达远端地址的一条路由,并把外出接口视为本地地址(图 22-9)。对于原始 IP,只有远端 IP地址存储到 PCB中,除非应用进程还调用了 bind,rip\_input将只比较远端地址。

```
raw_ip.c
251
        case PRU CONNECT:
252
253
                 struct sockaddr_in *addr = mtod(nam, struct sockaddr_in *);
254
                 if (nam->m_len != sizeof(*addr)) {
255
                     error = EINVAL;
256
                     break;
257
258
                 if (ifnet == 0) {
259
                     error = EADDRNOTAVAIL;
260
                     break;
261
262
                 if ((addr->sin_family != AF_INET) &&
263
                     (addr->sin_family != AF_IMPLINK)) {
264
                     error = EAFNOSUPPORT;
265
                     break;
266
                 }
                 inp->inp_faddr = addr->sin_addr;
267
268
                 soisconnected(so);
269
                 break;
270
            }
                                                                             raw_ip.c
```

图32-13 rip\_usrreq 函数: PRU\_CONNECT 请求



应用进程结束发送数据后,调用 shutdown,生成PRU\_SHUTDOWN请求,尽管应用进程很少为原始IP插口调用 shutdown。图32-14给出了PRU\_CONNECT2和PRU\_SHUTDOWN请求的处理逻辑。

```
raw_ip.c
271
        case PRU_CONNECT2:
272
             error = EOPNOTSUPP;
273
             break;
274
              * Mark the connection as being incapable of further input.
275
              */
276
277
        case PRU_SHUTDOWN:
278
             socantsendmore(so);
279
            break:
                                                                               - raw_ip.c
```

图32-14 PRU CONNECT2 和PRU SHUTDOWN 请求

271-273 原始IP插口不支持PRU CONNECT2请求。

274-279 socantsendmore置位插口标志,禁止所有输出。

图23-14中,我们给出了5个写函数如何调用协议的pr\_usrreq函数,发送PRU\_SEND请求。图32-15给出了这个请求的处理逻辑。

```
raw_ip.c
280
281
              * Ship a packet out. The appropriate raw output
282
              * routine handles any massaging necessary.
             */
283
284
        case PRU_SEND:
285
            {
286
                u_long dst;
                 if (so->so_state & SS_ISCONNECTED) {
287
288
                     if (nam) {
289
                         error = EISCONN;
290
                         break;
291
                     }
292
                     dst = inp->inp_faddr.s_addr;
293
                 } else {
294
                     if (nam == NULL) {
295
                         error = ENOTCONN;
296
                         break;
297
                     }
                     dst = mtod(nam, struct sockaddr_in *)->sin_addr.s_addr;
298
299
300
                error = rip_output(m, so, dst);
301
                m = NULL;
302
                break;
303
            }
```

图32-15 rip\_usrreq 函数: PRU\_SEND 请求

280-303 如果插口处于连接状态,则调用者不能指定目的地址 (nam参数)。如果插口未建立连接,则需要指明目的地址。不管哪种情况,只要条件满足, dst将等于目的 IP地址。rip\_output发送数据报。令mbuf指针m为空,防止函数结束时释放 mbuf链。因为接口输出

**850** TCP/IP详解 卷2:实现



例程发送数据报之后会释放 mbuf链(记住,rip\_output向ip\_output提交mbuf链,ip\_output把它加入到接口的输出队列中)。

图32-16给出了rip\_usrreq的最后一部分代码。由fstat系统调用生成的PRU\_SENSE请求,没有返回值。PRU\_SOCKADDR和PRU\_PEERADDR请求分别由getsockname和getpeername系统调用生成。原始IP插口不支持其余请求。

319-324 函数in\_setsockaddr和in\_setpeeraddr能够从PCB中读取信息,在nam参数中返回结果。

```
raw_ip.c
304
         case PRU_SENSE:
305
306
                fstat: don't bother with a blocksize.
307
308
             return (0);
309
310
               * Not supported.
311
312
         case PRU_RCVOOB:
313
         case PRU_RCVD:
314
         case PRU_LISTEN:
315
         case PRU_ACCEPT:
316
         case PRU_SENDOOB:
317
             error = EOPNOTSUPP;
318
             break;
319
         case PRU_SOCKADDR:
320
             in_setsockaddr(inp, nam);
321
             break;
322
        case PRU_PEERADDR:
323
             in_setpeeraddr(inp, nam);
324
             break;
325
        default:
326
            panic("rip_usrreq");
327
328
        if (m != NULL)
329
            m_freem(m);
330
        return (error);
331 }
                                                                               raw_ip.c
```

图32-16 rip\_usrreq 函数:剩余的请求

# 32.8 rip\_ctloutput函数

setsockopt和getsockopt函数会调用rip\_ctloutput,它处理一个IP插口选项和8个用于多播选路的插口选项。

图32-17给出了rip\_ctloutput函数的第一部分。

```
144 int
145 rip_ctloutput(op, so, level, optname, m)
146 int op;
147 struct socket *so;
```

图32-17 rip\_usrreq 函数:处理IP\_HDRINCL 插口选项



```
148 int
            level, optname;
149 struct mbuf **m;
150 {
151
        struct inpcb *inp = sotoinpcb(so);
152
        int
                 error;
153
        if (level != IPPROTO_IP)
154
            return (EINVAL);
        switch (optname) {
155
        case IP_HDRINCL:
156
157
             if (op == PRCO_SETOPT || op == PRCO_GETOPT) {
                if (m == 0 \mid | *m == 0 \mid | (*m) \rightarrow m_1en < sizeof(int))
158
                             return (EINVAL);
159
160
                 if (op == PRCO_SETOPT) {
161
                     if (*mtod(*m, int *))
162
                                  inp->inp_flags |= INP_HDRINCL;
163
                        inp->inp_flags &= ~INP_HDRINCL;
164
165
                     (void) m_free(*m);
                 } else {
166
                     (*m)->m_len = sizeof(int);
167
                     *mtod(*m, int *) = inp->inp_flags & INP_HDRINCL;
168
169
                 }
170
                 return (0);
171
172
            break;
                                                                              - raw_ip.c
```

图32-17 (续)

144-172 保存新选项值或者选项当前值的 mbuf至少要能容纳一个整数。对于 setsockopt 系统调用,如果 mbuf中的整数值非零,则设定该标志,否则清除它。对于 getsockopt系统调用,mbuf中的返回值要么等于 0,要么是非零的选项值。函数返回,以避免 switch语句结束时处理其他 IP选项。

图32-18给出了rip ctloutput函数的最后一部分,处理8个多播选路插口选项。

```
- raw_ip.c
173
        case DVMRP_INIT:
174
        case DVMRP_DONE:
175
        case DVMRP_ADD_VIF:
176
        case DVMRP_DEL_VIF:
177
        case DVMRP_ADD_LGRP:
178
        case DVMRP_DEL_LGRP:
179
        case DVMRP_ADD_MRT:
180
        case DVMRP_DEL_MRT:
188
189
        return (ip_ctloutput(op, so, level, optname, m));
190 }
                                                                              - raw_ip.c
```

图32-18 rip\_usrreq 函数:处理多播选路插口选项

173-188 这8个插口选项只对 setsockopt系统调用有效,它们由图 14-9讨论的

**852** TCP/IP详解 卷2:实现



ip mrouter cmd函数处理。

189 所有其他IP插口选项,如设定IP选项的IP\_OPTIONS,则由ip\_ctloutput处理。

### 32.9 小结

原始插口为IP主机提供3种功能。

- 1) 用于发送和接收ICMP和IGMP报文。
- 2) 支持应用进程构建自己的 IP首部。
- 3) 允许应用进程支持基于IP的其他协议。

原始IP较为简单——只填充IP首部的有限几个字段——但它允许应用进程提供自己的 IP首部。例如,调试程序就能发送任何类型的 IP数据报。

原始IP输入提供了3种处理方式,能够选择性地接收进入的 IP数据报。应用进程基于下列 因素选择接收数据报: (1)协议字段; (2)源IP地址(由connect指明); (3)目的IP地址(由 bind指明)。应用进程可以任意组合上述3种过滤条件。

## 习题

- 32.1 假定 IP\_HDRINCL插口选项未设定。如果 socket的第三个参数等于 0, rip\_output填入IP首部协议字段(ip\_p)的值是多少?如果 socket的第三个参数等于IPPROTO\_RAW(255), rip\_output填入该段(ip\_p)的值又是多少?
- 32.2 应用进程创建了一个原始插口,协议值等于 IPPROTO\_RAW (255)。应用进程在这个插口上将收到什么类型的IP数据报?
- 32.3 应用进程创建了一个原始插口,协议值等于 0。应用进程在这个插口上将收到什么 类型的IP数据报?
- 32.4 修改rip\_input,在适当情况下发送代码等于 2 (协议不可达)的ICMP目的不可达报文。请注意,不要为rip\_input正处理的ICMP或IGMP数据报生成一个差错。
- 32.5 如果应用进程希望生成自己的IP数据报,自己填充IP首部字段,可使用IP\_HDRINCL 选项置位的原始IP插口,或者采用BPF(第31章),两种方法的区别是什么?
- 32.6 什么时候应用进程应该读取原始 IP插口?什么时候读取 BPF?