1 温度因子

温度因子 (Thermal parameters),又称原子位移因子 (Atomic displacement parameters),用来描述原子的热振动引起原子散射能力的减弱。

晶体中的原子在平衡位置附近不停的振动,并且振动幅度随着温度的增加而增大。原子热振动幅度越大,对 X 射线的散射能力就会越弱。德拜首先提出热运动对衍射强度的影响之后,沃勒又进行了进一步修正,给出了热振动对衍射强度减弱的系数为 $e^{-2B\sin^2\theta/\lambda^2}$,其中 B 就是温度因子。

温度因子 B 与原子振幅 u 的关系为: $B=8\pi^2\overline{u^2}$ 。令 $U=\overline{u^2}$,则有 $B=8\pi U$,因此 U 也能够代表温度对原子散射能力的影响。B 值一般认为 在 1.0 Ų 左右: 对于金属氧化物中结合比较紧密的原子,它的典型值约为 0.5 Ų,然而对于有机分子等结构,典型值增加到 $3\sim5$ Ų。对一个结构良好的化合物,其中原子的振动接近于各向同性,因此在 XRD 精修时主要考虑各向同性温度因子 $B_{\rm iso}/U_{\rm iso}$ 就足够了。

加入温度对原子散射能力的影响之后,完整的结构因子可以表达为:

$$F = \sum_n f_n N_n \exp\{2\pi \mathrm{i}(hx + ky + lz)\} \exp(-2B \sin^2\theta/\lambda^2)$$

其中 N_n 表示原子在某个位置的占有率。