C++ 面经整理

- 1. const与define区别
- (1) 就起作用的阶段而言: #define是在编译的**预处理阶段**起作用, 而const是在 编译、运行的时候起作用
- (2) 就起作用的方式而言: #define只是简单的字符替换,没有类型检查,存在边界的错误; const对应数据类型,进行类型检查; (3) 就存储方式而言: #define只是进行展开,有多少地方使用,就替换多少次,它定义的宏常量在内存中有若干个备份,占用代码段空间; const定义的只读变量在程序运行过程中只有一份备份,占用数据段空间。
- (4) 从代码调试的方便程度而言: const常量可以进行调试的, define是不能进行调试的, 因为在预编译阶段就已经替换掉了。(5)从是否可以再定义的角度而言: const不足的地方, 是与生俱来的, const不能重定义, 而#define可以通过#undef取消某个符号的定义, 再重新定义。
 - (6) 从某些特殊功能而言: define可以用来防止头文件重复引用, 而const不能;
- (7) 从用于类中来看: const用于类成员变量的定义,只要一定义,不可修改。define不可用于类成员变量的定义,但是可以用于全局变量。
 - (8) const采用一个普通的常量名称, define可以采用表达式作为名称;
 - 2. Unordered_map实现原理?

哈希表(数组)+链表/红黑树。

底层使用hashtable+buket的实现原理,hashtable可以看作是一个数组或者vector之类的连续内存存储结构(可以通过下标来快速定位时间复杂度为O(1))处理hash冲突的方法就是在相同hash值的元素位置下面挂buket(桶),当数据量在8以内使用链表来实现桶,当数据量大于8则自动转换为红黑树结构也就是有序map的实现结构。

3. Hash_map与map

hash_map的用法和map是一样的,提供了 insert, size, count等操作,并且里面的元素也是以pair类型来存贮的。虽然对外部提供的函数和数据类型是一致的,但

是其底层实现是完全不同的,map底层的数据结构是rb_tree(红黑树)而,hash_map却是哈希表来实现的。

4. 当哈希表容量很大甚至超限时, 你会怎么处理呢?

扩容。影响哈希表扩容的因素有两个,本身的容量和负载因子,当前的哈希表大小大于容量乘负载因子的时候,哈希表就需要扩容。

- 5. c++11新特性, 比如你代码里出现的auto以及智能指针这些?
- 函数参数类型不能是 auto 类型;
- 类的成员变量不可以是 auto 类型。类的静态成员变量可以是 auto 类型的,但是需要使用 const 修饰,而且该变量的值在类内初始化
- 2. AVL树的插入、删除、查询的时间复杂度。

AVL树是一种平衡的二叉搜索树。空二叉树是AVL树,如果T是AVL树,那么T的左右儿子也是AVL树,并且高度差小于等于1, AVL树的高度为O(logn)

- 3. Epoll的实现原理。
- 4. 讲述一下内存的结构。

C++

栈区:

- 1. 作用:保存局部变量、函数调用参数等
- 2. 生命周期: 只在函数范围内存在, 当函数运行结束时自动销毁

堆区:

- 1. 作用:保存new的对象
- 2. 生命周期: 遇见delete结束,如果没有主动调用delete则在程序结束后由OS自动回收

数据区:

通常又分为全局区(静态区)和 常量区

全局区 (静态区)

1. 作用:存放全局变量和static静态变量,已经初始化的在.data区域,未初始化的在.bss区域

2. 生命周期:程序结束后由OS释放

常量区

1. 作用: 存放不可修改的常量

2. 生命周期:程序结束后由OS释放

代码区:

存放程序执行代码

- 5. 多线程下,它们使用了内存中哪些区域?
- 6. 多线程有什么优势呢,可和多进程以及单进程相比。
 - 一个进程可以包含多个线程,线程在进程的内部。(包含关系)

进程之间的资源是独立的,线程之间的资源则是共享的。(资源是否独立共享)

多个进程同时执行时,如果一个进程崩溃,一般不会影响其他进程,而同一进程内的多个线程之间,如果一个线程崩溃,很可能使得整个进程崩溃。一个进程崩溃一般不会影响另一个,但是线程崩溃可能造成整个进程崩溃

进程的上下文切换速度比较慢,而线程的上下文切换速度比较快。(上下文切换速度)

进程的创建/销毁/调度开销大,线程的创建/销毁/调度开销相对少很多。(开销)

7. C++ explicit关键字

- 1. explicit关键字**只能用于修饰只有一个参数的类构造函数**,它的作用是表明该构造函数是显示的,而非隐式的,跟它相对应的另一个关键字是implicit,意思是隐藏的,类构造函数默认情况下即声明为implicit(隐式).
- 2. 如果类构造函数参数大于或等于两个时,是不会产生隐式转换的,所以explicit关键字也就无效了.
- 3. **除了第一个参数以外的其他参数都有默认值的时候, explicit关键字依然有效**, 此时, 当调用构造函数时只传入一个参数, 等效于只有一个参数的类构造函数

8. c++智能指针

智能指针是**RAII(Resource Acquisition Is Initialization,资源获取即初始化)**机制对普通指针进行的一层封装。这样使得智能指针的行为动作像一个指针,本质上却是一个对象,这样可以方便管理一个对象的生命周期。auto_ptr、unique_ptr、

shared_ptr 和 weak_ptr。其中,auto_ptr 在 C++11已被摒弃,在C++17中已经移除不可用。

unique_ptr没有复制构造函数,不支持普通的拷贝和赋值操作。因为unique_ptr独享被管理对象指针所有权。unique_ptr虽然不支持普通的拷贝和赋值操作,但却可以将所有权进行转移,使用std::move方法即可。

unique最常见的使用场景,就是替代原始指针,为动态申请的资源提供异常安全保证。

shared_ptr**使用引用计数实现对同一块内存的多个引用**。在最后一个引用被释放时,指向的内存才释放。

当对象的所有权需要共享(share)时,share_ptr可以进行赋值拷贝。shared_ptr使用引用计数,每一个shared_ptr的拷贝都指向相同的内存。每使用他一次,内部的引用计数加1,每析构一次,内部的引用计数减1,减为0时,删除所指向的堆内存。

** 不能将一个原始指针初始化多个shared_ptr**,因为p1,p2都要进行析构删除,这样会造成原始指针p0被删除两次,自然要报错。

```
void f2() {
   int *p0 = new int(1);
   shared_ptr<int> p1(p0);
   shared_ptr<int> p2(p0);
   cout<<*p1<<endl;
}</pre>
```

** shared_ptr最大的坑就是循环引用**,为避免循环引用导致的内存泄露,就需要使用weak_ptr。weak_ptr 并不拥有其指向的对象,也就是说,让 weak_ptr 指向shared_ptr 所指向对象,对象的引用计数并不会增加。**因此不能保证所管理的对象一定存在。**用于检查所管理的资源是否已经被释放(**expired()**函数),以及协助shared_ptr 防止循环引用。

```
shared_ptr 的**引用计数是通过原子操作**实现的,即**多线程环境下可以保证线程安全**。在std::shared_ptr 中,使用 **std::atomic 类型来实现引用计数的原子操作**。该类型是**C++11 标准库**中提供的,支持原子类型加、减、读、写等操作
```

- ** 智能指针指向的对象的线程安全问题,智能指针没有做任何保障**
- ** 1) 同一个shared ptr被多个线程"读"是安全的; **

- ** 2) 同一个shared ptr被多个线程"写"是不安全的; **
- ** 3) 共享引用计数的不同的shared ptr被多个线程"写"是安全的; **

读的时候,比如把智能指针赋值给另一个智能指针,这个不会修改原始指针的指向,只会修改引用计数,而修改引用计数这个操作是原子的,所以读操作就是线程安全的;写的时候,需要做两个事情,先修改原始指针然后再引用计数,这两个步骤是没有加锁保护的,所以这两个操作加起来就不是原子的。比如 swap函数:

- 9. 左值引用,右值引用,万能引用。
- 10. c++转型: const_cast, dynamic_cast, static_cast, reinterpret_cast
- 11. c++面向对象封装、继承、多态
 - 封装: 类,属性和方法都在类里
 - 继承: 支持多继承
 - 多态: 相同的方法调用, 不同的实现方式, 一个接口, 多种方法
 - 。 虚函数, 方法重写(动态多态)通过基类类型的引用或指针调用虚函数
 - 。静态多态:编译期间的多态,编译器根据函数实参的类型推断出要调用那个函数(函数重载,函数模板(泛型编程))