搜索.....

首页 ANDROID 互联网 杂乱无章 科技资讯 程序员人生 程序员笑话 编程技术 网址导航

7.3.2 Android 文件下载 (1)

分类 Android 基础入门教程

本节引言:

又是一个深坑,初学者慎入...本节将从普通的单线程下载->普通多线程下载->,以及一个很实用的例子:利用Android那只DownloadManager更新apk并覆盖安装的实现代码!好的,这样看上去,本节还是蛮有趣的,开始本节内容! PS:我们把整个完整的多线程断点续传放到下一节中!

1.普通单线程下载文件:

直接使用URLConnection.openStream()打开网络输入流,然后将流写入到文件中!

核心方法:

```
public static void downLoad(String path, Context context)throws
Exception
{

URL url = new URL(path);

InputStream is = url.openStream();

//截取最后的文件名

String end = path.substring(path.lastIndexOf("."));

//打开手机对应的输出流,输出到文件中

OutputStream os = context.openFileOutput("Cache_"+System.curr
entTimeMillis()+end, Context.MODE_PRIVATE);

byte[] buffer = new byte[1024];

int len = 0;

//从输入六中读取数据,读到缓冲区中

while((len = is.read(buffer)) > 0)

{
    os.write(buffer,0,len);
}
```

Android 基础入门教程(Q群号: 153836263)

- 1.0 Android基础入门教程
- 1.0.1 2015年最新Android基...
- 1.1 背景相关与系统架构分析
- 1.2 开发环境搭建
- 1.2.1 使用Eclipse + ADT + S...
- 1.2.2 使用Android Studio开...
- 1.3 SDK更新不了问题解决
- 1.4 Genymotion模拟器安装
- 1.5.1 Git使用教程之本地仓...
- 1.5.2 Git之使用GitHub搭建...
- 1.6 .9(九妹)图片怎么玩
- 1.7 界面原型设计
- 1.8 工程相关解析(各种文件...
- 1.9 Android程序签名打包
- 1.11 反编译APK获取代码&...
- 2.1 View与ViewGroup的概念
- 2.2.1 LinearLayout(线性布局)
- 2.2.2 RelativeLayout(相对布...
- 2.2.3 TableLayout(表格布局)
- 2.2.4 FrameLayout(帧布局)
- 2.2.5 GridLayout(网格布局)
- 2.2.6 AbsoluteLayout(绝对...
- 2.3.1 TextView(文本框)详解
- 2.3.2 EditText(输入框)详解
- 2.3.3 Button(按钮)与ImageB...
- 2.3.4 ImageView(图像视图)
- 2.3.5.RadioButton(单选按钮...
- 2.3.6 开关按钮ToggleButton...
- 2.3.7 ProgressBar(进度条)
- 2.3.8 SeekBar(拖动条)
- 2.3.9 RatingBar(星级评分条)
- 2.4.1 ScrollView(滚动条)

```
//关闭输入输出流
is.close();
os.close();
}
```

运行结果:



2.普通多线程下载:

我们都知道使用多线程下载文件可以更快地完成文件的下载,但是为什么呢?

答:因为抢占的服务器资源多,假设服务器最多服务100个用户,服务器中的一个线程对应一个用户100条线程在计算机中并发执行,由CPU划分时间片轮流执行,加入a有99条线程下载文件,那么相当于占用了99个用户资源,自然就有用较快的下载速度

PS:当然不是线程越多就越好,开启过多线程的话,app需要维护和同步每条线程的开销,这些开销反而会导致下载速度的降低,另外还和你的网速有关!

多线程下载的流程:

获取网络连接

本地磁盘创建相同大小的空文件

计算每条线程需从文件哪个部分开始下载,结束

- 2.4.2 Date & Time组件(上)
- 2.4.3 Date & Time组件(下)
- 2.4.4 Adapter基础讲解
- 2.4.5 ListView简单实用
- 2.4.6 BaseAdapter优化
- 2.4.7ListView的焦点问题
- 2.4.8 ListView之checkbox错...
- 2.4.9 ListView的数据更新问题
- 2.5.0 构建一个可复用的自定...
- 2.5.1 ListView Item多布局的...
- 2.5.2 GridView(网格视图)的...
- 2.5.3 Spinner(列表选项框)...
- 2.5.4 AutoCompleteTextVie...
- $\textbf{2.5.5} \; \textbf{ExpandableListView}(\dots$
- 2.5.6 ViewFlipper(翻转视图)...
- 2.5.7 Toast(吐司)的基本使用 2.5.8 Notification(状态栏通...
- 2.5.9 AlertDialog(对话框)详解
- 2.6.0 其他几种常用对话框基...
- 2.6.1 PopupWindow(悬浮框...
- 2.6.2 菜单(Menu)
- 2.6.3 ViewPager的简单使用
- 2.6.4 DrawerLayout(官方侧...
- 3.1.1 基于监听的事件处理机制
- 3.2 基于回调的事件处理机制
- 3.3 Handler消息传递机制浅析
- 3.4 TouchListener PK OnTo...
- 3.5 监听EditText的内容变化
- 3.6 响应系统设置的事件(Co...
- 3.7 AnsyncTask异步任务
- 3.8 Gestures(手势)
- 4.1.1 Activity初学乍练
- 4.1.2 Activity初窥门径
- 4.1.3 Activity登堂入室
- 4.2.1 Service初涉
- 4.2.2 Service进阶
- 4.2.3 Service精通
- 4.3.1 BroadcastReceiver牛...
- 4.3.2 BroadcastReceiver庖...
- 4.4.1 ContentProvider初探

依次创建,启动多条线程来下载网络资源的指定部分 普通多线程下载的流程 ps:RandomAccessfile随机访问类,同时整合了FileoutputStream和 FileInputStream,支持从文件的任何字节处读写数据,而File只支持将 文件作为整体来处理,不能读写文件 ①根据要访问的URL路径去调用openConnection(),得到 int filesize = HttpURLConnection.getContentLength(); HttpConnection对象,接着廖用getContentLength();获得下载的文件长度,最后设置本地文件的长度 RandomAccessFile file = new RandomAccessFile("xxx.apk", "rwd"): file.setLength(filesize); 计算公式:加入N条线程下载大小为M个字节的文件: 每个线程下载的数据量: M % N == 0 ? M/N: M/N + 1 ②根据文件长度以及线程数计算每条线程的下载长度,以 比如:大小为10个字节的,开3条线程下载,那么每个线程的下载就为 10/3+1 = 4,即三条线程的下载量分别为:4,4,2 下载开始位置的计算:假设线程id分别为0,1,2;那么开始位置 = id * 下载量结束位置 = (id + 1)*下载量 - 1 (最后一条线程不用计算结束位置的!) RandomAccessFile threadFile = new RandowAccessFile("xxx.apk","rwd"); threadfile.seek(2097152); ③保存文件,使用RandomAccessFile类指 定从文件的什么位置写入数据 另外,在下载时,怎么指定每条线程开始下载的位置呢? 答:HTTP协议为我们提供了一个Range头,使用下面方法指定从什么位置开始下载: HttpURLConnection.setRequestProperty("Range", "bytes=2097152-4194303");")

PS:这里直接创建一个Java项目,然后在JUnit里运行指定方法即可,

核心代码如下:

```
public class Downloader {
  //添加@Test标记是表示该方法是Junit测试的方法,就可以直接运行该方法了
    @Test
   public void download() throws Exception
     //设置URL的地址和下载后的文件名
     String filename = "meitu.exe";
     String path = "http://10.13.20.32:8080/Test/XiuXiu Green.
exe";
     URL url = new URL(path);
     HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConn
ection();
     conn.setConnectTimeout(5000);
     conn.setRequestMethod("GET");
     //获得需要下载的文件的长度 (大小)
     int filelength = conn.getContentLength();
     System.out.println("要下载的文件长度"+filelength);
      //生成一个大小相同的本地文件
     RandomAccessFile file = new RandomAccessFile(filename, "r
wd"):
     file.setLength(filelength);
     file.close():
     conn.disconnect();
     //设置有多少条线程下载
     int threadsize = 3;
     //计算每个线程下载的量
     int threadlength = filelength % 3 == 0 ? filelength/3:fil
elength+1;
     for(int i = 0;i < threadsize;i++)</pre>
       //设置每条线程从哪个位置开始下载
       int startposition = i * threadlength;
       //从文件的什么位置开始写入数据
       RandomAccessFile threadfile = new RandomAccessFile(file
name, "rwd");
```

- 4.4.2 ContentProvider再探...
- 4.5.1 Intent的基本使用
- 4.5.2 Intent之复杂数据的传递
- 5.1 Fragment基本概述
- 5.2.1 Fragment实例精讲—...
- 5.2.2 Fragment实例精讲—...
- 5.2.3 Fragment实例精讲—...
- 5.2.4 Fragment实例精讲—...
- 5.2.5 Fragment实例精讲—...
- 6.1 数据存储与访问之——文...
- 6.2 数据存储与访问之——S...
- 6.3.1 数据存储与访问之——...
- 6.3.2 数据存储与访问之——...
- 7.1.1 Android网络编程要学...
- 7.1.2 Android Http请求头与...
- 7.1.3 Android HTTP请求方...
- 7.1.4 Android HTTP请求方...
- 7.2.1 Android XML数据解析
- 7.2.2 Android JSON数据解析
- 7.3.1 Android 文件上传
- 7.3.2 Android 文件下载(1)
- 7.3.3 Android 文件下载(2)
- 7.4 Android 调用 WebService
- 7.5.1 WebView(网页视图)基...
- 7.5.2 WebView和JavaScrip...
- 7.5.3 Android 4.4后WebVie...
- 7.5.4 WebView文件下载
- 7.5.5 WebView缓存问题
- 7.5.6 WebView处理网页返...
- 7.6.1 Socket学习网络基础准备
- 7.6.2 基于TCP协议的Socket...
- 7.6.3 基于TCP协议的Socket...
- 7.6.4 基于UDP协议的Socke...
- 8,1,1 Android中的13种Draw...
- of the state of th
- 8.1.2 Android中的13种Draw...
- 8.1.3 Android中的13种Draw...
- 8.2.1 Bitmap(位图)全解析 P...
- 8.2.2 Bitmap引起的OOM问题
- 8.3.1 三个绘图工具类详解
- 8.3.2 绘图类实战示例

```
8.3.3 Paint API之—— Mask...
        threadfile.seek(startposition);
        //启动三条线程分别从startposition位置开始下载文件
                                                                             8.3.4 Paint API之—— Xferm...
        new DownLoadThread(i, startposition, threadfile, threadlen
                                                                             8.3.5 Paint API之—— Xferm...
gth,path).start();
                                                                             8.3.6 Paint API之—— Xferm...
      int quit = System.in.read();
                                                                             8.3.7 Paint API之—— Xferm...
      while('q' != quit)
                                                                             8.3.8 Paint API之—— Xferm...
                                                                  먦
        Thread.sleep(2000);
                                                                             8.3.9 Paint API之—— Color...
                                                                  反馈
                                                                             8.3.10 Paint API之—— Colo....
                                                                             8.3.11 Paint API之 — Colo...
                                                                             8.3.12 Paint API之—— Path....
  private class DownLoadThread extends Thread {
                                                                             8.3.13 Paint API之—— Sha...
    private int threadid;
                                                                             8.3.14 Paint几个枚举/常量值...
    private int startposition;
    private RandomAccessFile threadfile;
                                                                             8.3.15 Paint API之——Type....
    private int threadlength;
                                                                             8.3.16 Canvas API详解(Part 1)
    private String path;
    public DownLoadThread(int threadid, int startposition,
                                                                             8.3.17 Canvas API详解(Part...
        RandomAccessFile threadfile, int threadlength, String p
                                                                             8.3.18 Canvas API详解(Part...
ath) {
                                                                             8.4.1 Android 动画合集之帧...
      this.threadid = threadid;
      this.startposition = startposition;
                                                                             8.4.2 Android 动画合集之补...
      this.threadfile = threadfile;
                                                                             8.4.3 Android 动画合集之属...
      this.threadlength = threadlength;
                                                                             8.4.4 Android动画合集之属...
      this.path = path;
                                                                             9.1 使用SoundPool播放音...
   public DownLoadThread() {}
                                                                             9.2 MediaPlayer播放音频与...
    @Override
                                                                             9.3 使用Camera拍照
    public void run() {
      try
                                                                             9.4 使用MediaRecord录音
                                                                             10.1 TelephonyManager(电...
        URL url = new URL(path);
                                                                             10.2 SmsManager(短信管理...
        HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openCo
nnection();
                                                                             10.3 AudioManager(音频管...
        conn.setConnectTimeout(5000);
                                                                             10.4 Vibrator(振动器)
        conn.setRequestMethod("GET");
        //指定从什么位置开始下载
                                                                             10.5 AlarmManager(闹钟服务)
        conn.setRequestProperty("Range", "bytes="+startposition
                                                                             10.6 PowerManager(电源服...
+"-");
                                                                             10.7 WindowManager(窗口...
        //System.out.println(conn.getResponseCode());
        if(conn.getResponseCode() == 206)
                                                                             10.8 LayoutInflater(布局服务)
                                                                             10.9 WallpaperManager(壁...
          InputStream is = conn.getInputStream();
                                                                             10.10 传感器专题(1)——相...
          byte[] buffer = new byte[1024];
          int len = -1;
                                                                             10.11 传感器专题(2)——方...
          int length = 0;
                                                                             10.12 传感器专题(3)——加...
          while(length < threadlength && (len = is.read(buffer)</pre>
                                                                             10.12 传感器专题(4)——其...
! = -1
                                                                             10.14 Android GPS初涉
            threadfile.write(buffer, 0, len);
                                                                             11.0《2015最新Android基...
            //计算累计下载的长度
            length += len;
```

```
    threadfile.close();
    is.close();
    System.out.println("线程"+(threadid+1) + "已下载完成");
    }
    }catch(Exception ex){System.out.println("线程"+(threadid+1) + "下载出错"+ ex);}
    }
}
```

运行截图:

如图,使用多线程完成了对文件的下载!双击exe文件可运行,说明文件并没有损坏!





注意事项:

int filelength = conn.getContentLength(); //获得下载文件的长度(大小)

RandomAccessFile file = new RandomAccessFile(filename, "rwd"); //该类运行对文件进行读写,是多线程下载的核心

nt threadlength = filelength % 3 == 0 ? filelength/3:filelength+1; //计算每个 线程要下载的量

conn.setRequestProperty("Range", "bytes="+startposition+"-"); //指定从哪个位置开始读写,这个是URLConnection提供的方法

//System.out.println(conn.getResponseCode()); //这个注释了的代码是用来查看conn的返回码的,我们前面用的都是200, 而针对多线程的话,通常是206,必要时我们可以通过调用该方法查看返回码!

int quit = System.in.read();while('q'!= quit){Thread.sleep(2000);} //这段代码是做延时操作的,因为我们用的是本地下载,可能该方法运行完了,而我们的线程还没有开启,这样会引发异常,这里的话,让用户输入一个字符,如果是'q'的话就退出

3.使用DownloadManager更新应用并覆盖安装:

下面的代码可以直接用,加入到项目后,记得为这个内部广播注册一个过滤

器:

AndroidManifest.xml

:

```
import android.app.DownloadManager;
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.ApplicationInfo;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.database.Cursor;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
 * Created by Jay on 2015/9/9 0009.
public class UpdateAct extends AppCompatActivity {
    //这个更新的APK的版本部分,我们是这样命名的:xxx v1.0.0 xxxxxxxxx
.apk
    //这里我们用的是git提交版本的前九位作为表示
   private static final String FILE NAME = "ABCDEFGHI";
   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       super.onCreate(savedInstanceState);
       String endpoint = "";
       try {
           //这部分是获取AndroidManifest.xml里的配置信息的,包名,
以及Meta data里保存的东西
           ApplicationInfo info = getPackageManager().getAppli
cationInfo(
                   getPackageName(), PackageManager.GET_META_D
ATA):
           //我们在meta_data保存了xxx.xxx这样一个数据,是https开头
的一个链接,这里替换成http
           endpoint = info.metaData.getString("xxxx.xxxx").rep
lace ("https",
                   "http");
        } catch (PackageManager.NameNotFoundException e) {
           e.printStackTrace();
        //下面的都是拼接apk更新下载url的, path是保存的文件夹路径
       final String Path = this.getIntent().getStringExtra("p
ath");
       final String Url = endpoint + Path;
       final DownloadManager DownloadManager = (DownloadManag
```

```
er) getSystemService(DOWNLOAD SERVICE);
        DownloadManager.Request Request = new DownloadManager.
Request (
               Uri.parse(_Url));
        Request.setDestinationInExternalPublicDir(
               Environment.DIRECTORY DOWNLOADS, FILE NAME + ".
apk");
        _Request.setTitle(this.getString(R.string.app name));
        //是否显示下载对话框
        Request.setShowRunningNotification(true);
        Request.setMimeType("application/com.trinea.download.f
ile");
        //将下载请求放入队列
        DownloadManager.enqueue( Request);
        this.finish();
    //注册一个广播接收器, 当下载完毕后会收到一个android.intent.action
.DOWNLOAD COMPLETE
    //的广播,在这里取出队列里下载任务,进行安装
    public static class Receiver extends BroadcastReceiver {
        public void onReceive(Context context, Intent intent) {
            final DownloadManager DownloadManager = (DownloadM
anager) context
                    .getSystemService(Context.DOWNLOAD_SERVICE)
            final long DownloadId = intent.getLongExtra(
                   DownloadManager.EXTRA DOWNLOAD ID, 0);
            final DownloadManager.Query _Query = new DownloadMa
nager.Query();
           _Query.setFilterById( DownloadId);
           final Cursor = DownloadManager.query( Quer
y);
            if ( Cursor.moveToFirst()) {
               final int Status = Cursor.getInt( Cursor
                       .getColumnIndexOrThrow(DownloadManager.
COLUMN STATUS));
                final String Name = Cursor.getString(Cursor
                       .getColumnIndexOrThrow("local filename"
));
               if ( Status == DownloadManager.STATUS SUCCESSFU
L
                       && _Name.indexOf(FILE_NAME) != 0) {
                   Intent Intent = new Intent(Intent.ACTION V
IEW);
                   _Intent.setDataAndType(
                           Uri.parse(_Cursor.getString(_Cursor
                                   .getColumnIndexOrThrow (Down
loadManager.COLUMN LOCAL URI))),
                           "application/vnd.android.package-ar
```

4.参考代码下载:

普通单线程下载文件: DownLoadDemo1.zip 普通多线程下载文

件: J2SEMulDownLoader.zip

本节小结:

好的,本节给大家介绍了普通单线程以及多线程下载文件,还有利用Android自带DownManager来下载更新APK,然后覆盖的实现!相信会对大家的实际开发带来便利,好的,就说这么多,谢谢~

← 7.3.1 Android 文件上传

7.3.3 Android 文件下载 (2) →

大家都在玩手机而我却用手机学英语 邮箱订阅《每日英语》 每天坚持五分钟,随时随地学英语!

在线实例

- · HTML 实例
- · CSS 实例
- · JavaScript 实
- · Ajax 实例
- · jQuery 实例
- XML 实例
- · Java 实例

字符集&工具

- · HTML 字符集 设置
- ・ HTML ASCII 字符集
- · HTML ISO-8859-1
- ・ HTML 实体符 号
- · HTML 拾色器
- · JSON 格式化 工具

最新更新

- · JavaScript 查 找...
- · JavaScript判 断...
- · 设置 SSH 通 过密...
- ・ CSS all 属性
- · Px、Em 换算 工具
- · px,pt,em换算 表
- · px、em、rem 区别...

站点信息

- 意见反馈
- 免责声明
- ・关于我们
- ・文章归档

关注微信



Copyright © 2013-2015 **菜鸟教 程 runoob.com** All Rights Reserved. 备案号:闽ICP备 15012807号-1