x86 assembler and inline assembler in GCC

Michal Sojka sojkam1@fel.cvut.cz ČVUT, FEL

License: CC-BY-SA 4.0

mov – moves data between registers and memory

- push/pop stack manipulation
 - Useful when we need to store data for later and we cannot use registers for that

```
- push %eax  # push content of eax to the stack
- pop %ebx  # pop a value from the stack to ebx
```

- add adds two operands
 - add \$2,% eax # eax = eax + 2
 - add %eax,%ebx # ebx = ebx + eax
- sub subtracts two operands

- call calls a subroutine
- ret returns from a subroutine to the caller

```
plusone:
    add $1, %eax
    ret
main:
    mov $12, %eax
    call plusone
    ...
```

- div integer division (not a simple instruction)
 http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_72.html
 - 8 bit operand: ax divided by the operand result: al = ax / operand, ah = ax % operand
 - mov \$42,%ax mov \$12,%bl div %bl # al = 42/12 = 3
 - 16 bit operand: dx:ax divided by the operand result: ax = dx:ax / operand, dx = dx:ax % operand
 - mov \$0x1,%dx
 mov \$0x2345,%ax
 mov \$10,%bx
 div %bx # ax = 0x12345 / 10

— ...

- cmp compare two values
 cmp \$2,%eax # compare eax with 2 and set eflags register
 je label # jump to the label if eax was equal to 2
 jl label # jump if eax was less
 jg label # jump if eax was greater
 jlelabel # jump if less or equal
 jge label # jump if greater or equal
 Example:
 - cmp \$0x30,%al
 jl nodigit
 cmp \$0x39,%al
 jg nodigit
 digit:
 ... do something ...
 nodigit:
 ... handle error

Extended assembler

- Dovoluje použití výrazů jazyka C v instrukcích assembleru
- Programátor specifikuje "šablonu assemblerovských instrukcí" (viz "mov % %esp,%0;" níže)
- Překladač v šabloně nahradí parametry (např. %0 níže) reálnými operandy (registry, adresami v paměti, ...) na základě specifikovaných omezení
- Kompilátor se nesnaží porozumět tomu, co programátor do šablony napsal.
- Proto musí programátor říct kompilátoru, jak dané instrukce mění stav programu.

```
// Compile with gcc -m32 -02 -Wall ...
#include <stdio.h>
int main()
{
   void *stack_ptr;
   asm volatile ("mov %%esp,%0;" : "=g" (stack_ptr));
   printf("Value of ESP register is %p\n", stack_ptr);
   return 0;
}
```

Syntaxe extended assembleru

```
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
  int result, op1 = 4, op2 = 2;
  asm volatile (
     "mov %1,%0;"
     "add %2,%0;"
     : "=r" (result)
     : "r" (op1), "r" (op2)
     : "cc");
  printf("result = %d\n", result);
  return 0;
```

Syntaxe extended assembleru:

https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Extended-Asm.html

Compiles into (see objdump -d ...):

80482c0: ba 02 00 00 00 mov \$0x2,%edx 80482c5: b8 04 00 00 00 mov \$0x4,%eax 80482ca: 89 c0 mov %eax,%eax 80482cc: 01 d0 add %edx,%eax

. . .

Omezení v extended assembleru

- V seznamu vstupních nebo výstupních operandů říkají překladači, jaké registry nebo jiné operandy může použít s danou instrukcí v šabloně
 - https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Constraints.html
 - Obecné
 - "r" any register
 - asm ("mov %0,%eax" : "r" (var) : "a") se může přeložit jako "mov %ebx,%eax" s tím, že překladač zajistí, že v registru ebx bode hodnota proměnné var.
 - "m" memory location
 - asm ("mov %0,%eax" : "m" (var) : "a") se přeloží jako "mov (\$var),%eax" (v instrukci bude přímo adresa proměnné var).
 - "i" immediate operand
 - asm ("mov %0, %eax" : : "i" (123) : "a") se přeloží "mov \$123, %eax"
 - Architekturně (HW) závislé
 - "a" *ax register (for x86)
 - "b" *bx register (for x86)
 - Modifikátory:
 - "=" před omezením říká, že se jedná o výstupní operand.

Omezení v extended assembleru

- Za 3. dvojtečkou (co je změněno) říkají překladači, co instrukce mění.
- Může to být např.
 - konkrétní registry "a", "b", atd.
 - To je nutné jen pokud nejsou uvedeny jako vstup nebo výstup (za 1. nebo 2. dvojtečkou)
 - "cc" říká, že instrukce modifikují registr příznaků (condition codes, někdy také označovaný jako flags).
 - Toto je potřeba uvést, například pokud šablona obsahuje instrukci add. Ta totiž nastavuje příznak "carry" podle toho, jestli výsledek sčítání přetekl nebo ne.
 - "memory" říká, že instrukce čtou nebo zapisují do paměti (na jiná místa než ta uvedená jako vstup nebo výstup)
 - Pokud toto neuvedete a nemáte nebo v navazujícím kódu nepoužijete výstupní operand (omezení s "="), překladač si může myslet, že daný kus assembleru nedělá nic užitečného a "vyoptimalizuje" (smaže) ho.
 - Toto budete potřebovat minimálně pro systémová volání read a write, která pracují s
 pamětí předanou jádru pomocí ukazatele.